

opensimMULTITOOL, Shell Script.

opensim.sh Basiert auf meinen Einzelscripten, an denen ich bereits 6 Jahre Arbeite und verbessere.

Da Server unterschiedlich sind, kann eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet werden, also bitte mit bedacht verwenden.

Die Benutzung dieses Scripts, oder deren Bestandteile, erfolgt auf eigene Gefahr!!!

Erstellt und getestet ist opensim.sh, auf verschiedenen Ubuntu 18.04 Servern, unter verschiedenen Server Anbietern (Contabo, Hetzner etc.).

Dieses Script läuft auf einem Grid mit 40 Simulatoren genauso, wie mit zum Beispiel OsGrid angebundenen Simulatoren.

Es wird automatisch eine DATUM-multitool.log angelegt um nachzuverfolgen ob alles ordnungsgemäß ausgeführt wurde.

Konfiguration

In der opensim.cnf werden unter anderem Verzeichnispfade voreingestellt zum Beispiel home oder opt als Hauptverzeichnis.

Das Neuerstellen über "opensim.sh osstruktur" wird nicht nur die Struktur für ein Grid erstellt sondern auch die SimulatorList.ini.

Diese Dateien müssen am Ende eine Leerzeile haben. Die Startreihenfolge ergibt sich aus der Aufstellung.

Bitte beachtet der Verzeichnisname des OpenSimulator ist gleichzeitig der Screen Name.

Wird kein Robust oder Money Verzeichnis gefunden, werden diese auch nicht gestartet.

In dieser Anleitung gehe ich von folgender Konstellation aus Grid mit Robust Server, Money Server und eine Region im Verzeichnis sim1 mit dem Namen Welcome.

Die Befehle können entweder direkt im Verzeichnis *opt mit* ./opensim.sh oder aber mit dem Verzeichnispfad /*opt*/opensim.sh aufgerufen werden.

hilfe - hat keine Parameter

Eine einfache Hilfe als Übersicht.

Beispiel: /opt/opensim.sh oder /opt/opensim.sh hilfe

restart - hat keine Parameter

Startet das gesamte Grid neu.

Beispiel: /opt/opensim.sh restart oder /opt/opensim.sh r

autostop - hat keine Parameter

Stoppt das gesamte Grid.

Beispiel: /opt/opensim.sh autostop

autostart - hat keine Parameter

Startet das gesamte Grid.

Beispiel: /opt/opensim.sh autostart

works - Verzeichnisname

Einzelne screens auf Existenz prüfen.

Beispiel: /opt/opensim.sh works sim1

osstart - Verzeichnisname

Startet einen einzelnen Simulator.

Beispiel: /opt/opensim.sh osstart sim1

osstop - Verzeichnisname

Stoppt einen einzelnen Simulator.

Beispiel: /opt/opensim.sh

meineregionen - hat keine Parameter

listet alle Regionen aus den Konfigurationen auf.

Beispiel: /opt/opensim.sh meineregionen

autologdel - hat keine Parameter

Löscht alle Log Dateien.

Beispiel: /opt/opensim.sh autologdel

automapdel - hat keine Parameter

Löscht alle Map Karten.

Beispiel: /opt/opensim.sh automapdel

Erweiterte Funktionen

regionbackup - Verzeichnisname Regionsname

Backup einer ausgewählten Region.

Beispiel: /opt/opensim.sh regionbackup sim1 Welcome

assetdel - screen_name Regionsname Objektname

Einzelnes Asset löschen.

Beispiel: /opt/opensim.sh assetdel sim1 Welcome Object

oscommand - Verzeichnisname Region Konsolenbefehl Parameter Konsolenbefehl senden.

Beispiel: /opt/opensim.sh oscommand sim1 Welcome alert "Hallo Welt"

gridstart - hat keine Parameter Startet Robust und den MoneyServer. Beispiel: /opt/opensim.sh gridstart

gridstop - hat keine Parameter Beendet Robust und den MoneyServer. Beispiel: /opt/opensim.sh gridstop

rostart - hat keine Parameter Startet Robust Server. Beispiel: /opt/opensim.sh rostart

rostop - hat keine Parameter Stoppt Robust Server. Beispiel: /opt/opensim.sh rostop

mostart - hat keine Parameter Startet Money Server. Beispiel: /opt/opensim.sh mostart

mostop - hat keine Parameter Stoppt Money Server. Beispiel: /opt/opensim.sh mostop

autosimstart - hat keine Parameter Startet alle Regionen. Beispiel: /opt/opensim.sh autosimstart

autosimstop - hat keine Parameter Beendet alle Regionen. Beispiel: /opt/opensim.sh autosimstop

autoscreenstop - hat keine Parameter Killt alle OpenSim Screens. Beispiel: /opt/opensim.sh autoscreenstop

logdel – Verzeichnisname Löscht alle Simulator Log Dateien im Verzeichnis. Beispiel: /opt/opensim.sh logdel

mapdel – Verzeichnisname Löscht alle Simulator Map-Karten im Verzeichnis. Beispiel: /opt/opensim.sh mapdel

settings - hat keine Parameter setzt Linux Einstellungen. Beispiel: /opt/opensim.sh settings configlesen – Verzeichnisname

Alle Regionskonfigurationen im Verzeichnis anzeigen.

Beispiel: /opt/opensim.sh configlesen

Experten Funktionen

osupgrade - hat keine Parameter Installiert eine neue OpenSim Version.

Beispiel: /opt/opensim.sh osupgrade

autoregionbackup - hat keine Parameter

Backup aller Regionen.

Beispiel: /opt/opensim.sh autoregionbackup

oscopy – Verzeichnisname

Kopiert den Simulator aus dem Verzeichnis opensim.

Beispiel: /opt/opensim.sh oscopy sim1

osstruktur - ersteSIM letzteSIM

Legt eine Verzeichnisstruktur an.

Beispiel: /opt/opensim.sh osstruktur 1 5 # hier: robust und sim1-5

osprebuild – Versionsnummer

Aendert die Versionseinstellungen 0.9.2.XXXX

Beispiel: /opt/opensim.sh osprebuild 1160

compilieren - hat keine Parameter

Kopiert fehlende Dateien und Kompiliert.

Beispiel: /opt/opensim.sh compilieren

oscompi - hat keine Parameter

Kompiliert einen neuen OpenSimulator ohne vorher Scripte oder MoneyServer zu kopieren.

Beispiel: /opt/opensim.sh oscompi

scriptcopy - hat keine Parameter

Kopiert die Scripte in den Source.

Beispiel: /opt/opensim.sh scriptcopy

moneycopy - hat keine Parameter

Kopiert Money Source in den OpenSimulator Source.

Beispiel: /opt/opensim.sh moneycopy

osdelete - hat keine Parameter

Löscht alte OpenSim Version.

Beispiel: /opt/opensim.sh osdelete

regionsiniteilen - Verzeichnisname Region

kopiert aus der Regions.ini eine Region heraus.

Beispiel: /opt/opensim.sh regionsiniteilen sim1 Welcome

autoregionsiniteilen - hat keine Parameter aus allen Regions.ini alle Regionen vereinzeln. Beispiel: /opt/opensim.sh autoregionsiniteilen

RegionListe - hat keine Parameter Die RegionList.ini erstellen.

Beispiel: /opt/opensim.sh RegionListe

Regionsdateiliste - -b Bildschirm oder -d Datei – Verzeichnisname Regionsdateiliste erstellen.

Beispiel: /opt/opensim.sh Regionsdateiliste -b sim1

osgitholen - hat keine Parameter

kopiert eine OpenSimulator Git Entwicklerversion und speichert sie im Verzeichnis /opt.

Beispiel: /opt/opensim.sh osgitholen

terminator - hat keine Parameter Killt alle laufenden Screens. Beispiel: /opt/opensim.sh terminator

Informationen

Die Struktur baut sich folgendermaßen auf:

```
robust (Robust Server und eventuell Money Server)
sim1 (Welcome Region)
sim2 (Weitere Regionen)
sim3 (Weitere Regionen)
... (Alle weiteren Regionen)
```

Es sollten nicht mehr als 15 Regionen pro Sim betrieben werden, Ausnahme ist die Welcome Region, diese sollte einzeln laufen und möglichst klein gehalten werden.

Systemvoraussetzungen für den Betrieb des OpenSimulator:

2 Core Prozessor, 2 GB RAM (1GB OpenSim + 1GB Datenbank) pro Sim zuzüglich eventuell robust und Money welches aber von der Anzahl der Regionen und Avatar Accounts abhängig ist.

Pro Avatar Account sollte man 20-50GB an Robust Datenbankvolumen einkalkulieren.

Automatisch starten

Cron so geht es bei mir:

Crontab anzeigen:

crontab -l

Crontab bearbeiten oder erstellen:

```
crontab -e
```

Nachfolgende 2 Zeilen unten im mit "crontab -e" geöffneten Crontab einfügen.

```
# Restart um 6 Uhr
```

0 6 * * * /opt/opensim.sh restart

(Format: Minute=0, Stunde=6)

Crontab speichern:

STRG o

Dateinamen mit Return bestätigen

STRG x zum beenden

Crontab zum prüfen noch einmal anzeigen:

crontab -l