# Experimentelle Methoden

Vorlesung von Prof. Dr. apl. Horst Fischer im Sommersemester 2019

Markus Österle Damian Lanzenstiel

13. Mai 2019

# Inhaltsverzeichnis

0	Einführung		
	0.1	Wichtige Infos	2
	0.2	Programm der Vorlesung	2
1	Wee	chselwirkung geladener Teilchen mit Materie	3
	1.1	Klassische Betrachtung der Rutherfordstreuung	3
	1.2	Energieverlust von Elektronen $e^-$ und Positronen $e^+$	4
		1.2.1 Strahlungslänge	5
<b>2</b>	Wee	chselwirkungen von Quanten / Photonen	6
	2.1	Photoeffekt	6
	2.2	Compton Streuung	6
	2.3	Paarbildung	7
		2.3.1 Schwellen	7
3	Det	ektoren für die Orts- und Zeitmessung	8
	3.1	Ionisationsdetektoren	8
	3.2	Halbleiterzähler	9
		3.2.1 Funktionsprinzip:	9
		3.2.2 Grundlagen	10
	3.3		10
		3.3.1 Funktionsprinzip	10
	3.4	Photomultiplier	10

# Einführung

### 0.1 Wichtige Infos

**Vorlesung** Montag 14:15 - 15:45

Übungen ILIAS

Kontakt Horst Fischer Physikhochhaus Zi. 609 ★hier fehlt was★ (email usw. Folie 1)

### 0.2 Programm der Vorlesung

- $\bullet$  Grundlagen moderner Nachweissysteme
- Grundlagen der Statistik und Unsicherheitsbetrachtungen
- Grundlagen der Analogelektronik

# Wechselwirkung geladener Teilchen mit Materie

Nachweis durch Wirkung des Teilchens auf die Materie

- Ionisation, Szintillation
- Čevenkov-, Übergangsstrahlung
- Rückstoß
- $\Rightarrow$  Teilcheneigenschaften verändert
  - Energieverlust
  - Richtungsänderung
  - Identitätsverlust

### 1.1 Klassische Betrachtung der Rutherfordstreuung

• stimmt mit QM in niederster Ordnung überein

solange: "schwere Teilchen"  $v \gg v_{e \text{ in Hülle}}$   $\Delta E \gg \text{Bindungsenergie von } e^-$ 

\*hier fehlt eine Grafik\*

Typisches Beispiel:

$$\mu^+ + \text{Atom} \rightarrow \mu^+ + (\text{Atom} + e^-)$$

Coulomb-Kraft

$$\begin{split} F_{\parallel}(x) &= F_{\parallel}(-x) \\ F_{\perp} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{z \cdot e \cdot Z \cdot e}{r^2} \frac{b}{|\boldsymbol{r}|} \end{split}$$

Impulsübertrag

$$\Delta \rho_T = \int_{-\infty}^{\infty} F_{\perp} \mathrm{d}f = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2Z \cdot z}{\beta cb}$$

 $\beta = \frac{v}{c}$  Mehr zum Thema und die genaue Rechnung findet man im Lehrbuch von Jackson.

#### Energieübertrag

[Folie: Energieverlust: klassisch nach Bohr]

$$\Delta E = \frac{\Delta \rho_T^2}{2M} = \frac{e^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2} \cdot \frac{Z^2 z^2}{M\beta^2 c^2 b^2} \propto \frac{1}{b^2}$$

bei Kohärenter Streuung

$$\frac{\Delta E \text{ Elektronenhülle}}{\Delta E \text{ Kern}} = \frac{2m_p}{m_e} \approx 4000$$

Hülle:  $M = Z \cdot m_e$ 

Kern:  $M = A \cdot m_p = 2Z \cdot m_p$ 

 $\Rightarrow$  Die Streuung am Kern ist vernachlässigbar

Der gesamte (mittlere) Energieverlust ist dann:

$$\langle dE \rangle = \int \Delta E \cdot \underbrace{2\pi b \ db}_{\text{Volumenelement}} \cdot Z \cdot \underbrace{\frac{\rho \cdot N_A}{A}}_{=n_e} dx$$

#### Bethe-Bloch Beziehung

$$\begin{split} \left\langle \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} \right\rangle &= D \cdot \underbrace{\frac{Z \cdot \rho}{A}}_{\mathrm{Medium}} \cdot \underbrace{\left(\frac{z}{\beta}\right)^2}_{\mathrm{Projektil}} \cdot \underbrace{\ln\left(\frac{b_{\mathrm{max}}}{b_{\mathrm{min}}}\right)}_{\frac{1}{2}\ln\left(\frac{2m_ec^2\gamma^2\beta^2}{I}T_{\mathrm{max}}\right)} \\ &= D \cdot \underbrace{\frac{Z \cdot \rho}{A}}_{\mathrm{Medium}} \cdot \underbrace{\left(\frac{z}{\beta}\right)^2}_{\mathrm{Projektil}} \cdot \frac{1}{2}\ln\left(\frac{2m_ec^2\gamma^2\beta^2}{I}T_{\mathrm{max}}\right) \end{split}$$

mit  $I=\hbar\omega$ : Ionisationspotential des Streuzentrums und  $T_{\rm max}$ : der Energie des  $e^-$  tragen kann

[Folie: Energieverlust]

[Folie: Mittlerer Energieverlust nach Bethe Bloch]

[Folie: Relativistischer Anstieg]

[Folie: Materialabhängigkeit des mittleren Energieverlusts]

[Folie: Minimaler Energieverlust]

[Folie: Abhängigkeit vom Ionisationspotential]

[Folie: Reichweite von Teilchen in Materie]

[Folie: Bragg-Kurve] (Einstrahl-Tiefe in einen Menschen)

[Folie: Anwendung Teilchenidentifizierung]

[Folie: Energieverlust von Teilchen durch Ionisation]

### 1.2 Energieverlust von Elektronen $e^-$ und Positronen $e^+$

Bremsstrahlung führt zu zusätzlichem Energieverlust.

$$E_K \approx \frac{600...700}{Z} \, \text{MeV}$$
 kritische Energie

Z des Materials. Unterschiede zwischen fest, flüssig, gasförmig.

$$\left.\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\right|_{\mathrm{Brems}} \propto \frac{Z^2}{m^2} \quad \begin{array}{ll} \mathrm{Target} \\ \mathrm{Projektil} \end{array}$$

Bremsstrahlung wichtig für  $e^{\pm}$ 

$$\frac{m_{\mu}^2}{m_e^2} \left(\frac{100}{0.5}\right)^2 = 40000$$

(Eigentlich 105 statt 100)

Bremsstrahlung führt zu

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = E_e \cdot 4\alpha r_e^2 N_A \frac{\rho Z}{A} \left\{ \ln \frac{183}{Z^{1/3}} + \frac{1}{18} - f(z) \right\}$$
$$f(z) = \alpha Z \left\{ \frac{1}{1 + \alpha^2 Z^2} + 0.2 + \mathcal{O}(\alpha Z^2) \right\}$$

 $\alpha$ : gemessene Konstante  $\alpha=5,3$  für H |3 Pb

#### 1.2.1 Strahlungslänge

$$\frac{1}{L_{\rm rad}} = 4\alpha r_e^2 N_A \frac{\rho Z}{A} \left\{ \ln \frac{183}{Z^{1/3}} + \frac{1}{18} - f(z) \right\} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} \cdot \frac{1}{E_e}$$

(Die Formale stammt von Bether Heitler).

Die Strahlungslänge ist die Distanz, in der die  $e^{\pm}$  den Bruchteil (1 - 1/e) der Energie durch Bremsstrahlung verlieren.

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\Big|_{\mathrm{Brems}} = \frac{E_e}{L_{\mathrm{rad}}}$$

# Wechselwirkungen von Quanten / Photonen

#### 2.1 Photoeffekt

Photoeffekt = Absorption eines Protons ist gebunden an Hüllenelektron

$$\gamma e^- A \to e^- A^+$$

\*hier fehlt eine Grafik∗

Wichtig  $E_{\gamma} \stackrel{\leq}{\approx} E_{\text{bindung}} \approx \mathcal{O}(100 \,\text{keV})$ . 10% der WW an  $e^-$  der inneren Schalen.

$$\sigma_{
m tot} \propto Z^5 \cdot \left(rac{m_e c}{E_{\gamma}}
ight)^{-7/2}$$

Wichtig:  $\sigma_{\text{Photoeffekt}}$  ist pro Atom

### 2.2 Compton Streuung

[Folie: Wechselwirkung von Photonen mit Materie]

Streuung an quasi-freien  $e^-$ :

\*hier fehlt eine Grafik\*

Energie & Impulserhaltung

$$E_{\gamma'} = \frac{E_{\gamma}}{1 + \frac{E_{\gamma}}{m_0 c^2} (1 - \cos \theta)}$$

$$\lambda_{\gamma'}' = \lambda_{\gamma} + \lambda_C (1 - \cos \theta)$$

#### Compton Wellenlänge

$$\lambda_C \le \frac{\hbar}{m_e c^2} = \frac{r_e}{\alpha_{\rm em}} = 39 \cdot 10^{-13 \,\mathrm{m}}$$

Wichtig:

$$E_{\gamma'}^{\max}(\theta=0) = E_{\gamma}$$

$$E_{\gamma'}^{\min} = \frac{E_{\gamma}}{1 + 2\frac{E_{\gamma}}{m_e c^2}}$$

Wegen der Impulserhaltung gilt:

$$\theta_e^{\max} \leq \frac{\pi}{2}$$

Wirkungsquerschnitt (aus der Quantenelektrodynamik (QED))

$$\sigma_{
m Compton} \propto rac{1}{E_{\gamma}} \cdot \ln rac{2E_{\gamma}}{m_e c^2}$$

Erzeugung hochenergetischer Photonen durch inverse Compton-Streuung.

### 2.3 Paarbildung

Paarbildung ist nur möglich in der Nähe eines Kerns (wegen Energie- und Impulserhaltung).

#### 2.3.1 Schwellen

$$E_{\gamma} > 2m_e \approx 1,02\,\mathrm{MeV}$$
 im Kernfeld 
$$E_{\gamma} > 4m_e \approx 2,04\,\mathrm{MeV}$$
 im Elektronenfeld 
$$\gamma + A \to e^-e^+(A)$$

\*hier fehlt eine Grafik\*

$$\gamma + e^- \rightarrow e^- e^+ e^-$$

(Indent-Reaktion)

\*hier fehlt eine Grafik\*

$$\sigma_{\mathrm{Paar}} \propto \ln 183 Z^{-1/3} \propto \frac{1}{L_{\mathrm{rad}}}$$

Insgesamt erhalten wir also für den Photoeffekt, die Compton-Streuung und die Paarbildung zusammen:

$$\sigma_{\rm tot} \propto \sigma_{\rm Photo} + \sigma_{\rm Compton} + \sigma_{\rm Paar}$$

$$\sigma_{\gamma} \propto c_1 Z^5 E^{7/2} + c_2 Z \frac{1}{E} \ln E + c_3 Z^2$$

Minimum bei  $\mathcal{O}(10 \,\text{MeV})$  $\Rightarrow$  große Reichweite!

# Detektoren für die Orts- und Zeitmessung

Programm Heute:

- Ionisationsdetektoren
- Szintillation
- Photomultiplier (PM)

"Rekation" im Material auf elektrische geladenes Teilchen oder Quanten

Ionisation durch Projektil 
$$\nwarrow$$
 freie Ladungsträger  $\rightarrow$  Nachweis  $e^-$  / Ionen Szintillation / Fluoreszens  $\rightarrow$  Nachweis Licht

#### 3.1 Ionisationsdetektoren

- mit flüssigem oder gasförmigen Edelgas + Beimischungen als "Quentscher"
- Halbleiter

nur primär erzeugte 
$$e^-$$
(Halbleiter, Ionisationskammer)
beide messen

primäre  $e^-$  + Influenz von driftenden Ionen
(Prop Zähler)

\*hier fehlt eine Grafik\* Strohalmdetektor Elektrisches Feld aus statischen Maxwellgleichungen:

$$oldsymbol{
abla} \cdot oldsymbol{E} = rac{1}{arepsilon_0} 
ho$$

$$\int_S oldsymbol{E} \mathrm{d} oldsymbol{S} = rac{1}{arepsilon_0} \int_V 
ho \mathrm{d} V$$

auf Drahtlänge  $\Delta z$  befindet sich die Ladung  $\Delta Q$ 

$$E(r) \cdot 2\pi r \Delta z = \frac{1}{\varepsilon_0} \Delta Q$$

$$\Rightarrow E(r) = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}z}$$

Das E-Feld wird durch angelegte Spannung erzeugt. Aus der Abbildung oben folgt dann:

$$\int_{r_i}^{r_a} E(r) dr = U = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right) \cdot \frac{dQ}{dz}$$
$$E(r_0) = \frac{U}{r_0 \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)}$$

[Folie: Arbeitsbereiche von Gasionisationsdetektoren] [Folie: Funktionsprinzip Gasionisationsdetektoren]

Ionisationszähler  $\rightarrow$ Dosimetrie / Dosimeter

Proportionalitätsbereich → Teilchennachweis (Ort und Zeit)

Geiger Müller Zähler ist selbst verstärkend  $\rightarrow$  keine extra Geräte notwendig

Elektronen & Ionen, die im Abstand  $r_0$ erzeugt werden driften zur Anode/Kathode. z:.B.

$$\Delta t^{-} = \int_{r_i}^{r_a} \frac{\mathrm{d}r}{\theta_0^{-}} = \int_{r_i}^{r_a} \frac{\mathrm{d}r}{\mu^{-} \cdot E} = \frac{\ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)}{2\mu^{-}E}$$

[Folie: Eigenschaften von Edelgasen]

[Folie: Vieldrahtproportional- und Driftkammern]

[Folie: MICROMEGAS] [Folie: GEM / THGEM]

#### 3.2 Halbleiterzähler

Kristallines Si & Ge. Ideoal für  $\frac{dE}{dx}$  hochauflösende Ortsmessung

#### 3.2.1 Funktionsprinzip:

- Diode in Sperrrichtung
- ionisierende Strahlung erzeugt  $e^-/\text{Loch Paare}$
- äußere Betriebsspannung saugt  $e^-/\text{L\"ocher}$  ab

#### Vorteile:

- a)  $\langle E \rangle$  zur Erzeugung eines  $e^-/\text{Loch Paars}$   $\langle E \rangle_{\text{Si}} = 3.6\,\text{eV}$  und  $\langle E \rangle_{\text{Ge}} = 2.8\,\text{eV}$ . Zum Vergleich  $\langle E \rangle_{\text{Gas}} \approx 10.40\,\text{eV}$  und  $\langle E \rangle_{\text{Szint}} = 100\,\text{eV}$ -1 keV
- b) hohe spezifische Dichte  $\Rightarrow \frac{dE}{dx}$  groß
- c) sehr schnelle \*hier fehlt was\*
- d) kompakte \*hier fehlt was\*

#### 3.2.2 Grundlagen

#### Festkörper:

\*hier fehlt eine Grafik\*

Direkte Rekombination  $\mathcal{O}(s)$  weil  $e^-$  & Loch Energie- und Impulserhaltung.

[Folie: Funktionsprinzip (Halbleiter)] [Folie: Funktionsprinzip: Streifenzähler]

[Folie: Ultrasonic Bonding]

[Folie: ATLAS Silizium Spurdetektor]

[Folie: Silizium Detektoren als Spur Detektor (CMS: Currently the Most Silicon)]

[Folie: Halbleiter-Pixelzähler] [Folie: Zukunft: 3D-Technologie]

#### 3.3 Szintillationsdetektor

 $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} \to \text{Anregung der Atome/Moleküle} \to \text{Lichtemission} \propto \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}$ .

Wichtig dabei ist die Transparenz des Detektors für das erzeugte Licht. Vorteilhaft ist deswegen, wenn die Spektralemission im sichtbaren Bereich ist.

#### Typen:

- organische Kristalle, Flüssigkeiten oder Plastik
- anorganische Kristalle
- flüssige, gasförmige Edelgase

#### 3.3.1 Funktionsprinzip

- a) Anorganisch
  - Dotieren mit Farbzentren (Aktivatorzentren) (Leerstellen im Gitter)
  - Ionisation führt zu freien  $e^-$
  - $\Rightarrow$  Rekombination in Aktivatorzentren  $\rightarrow$  Anregung selbige  $\rightarrow$  Übergang in Grundzustand unter \*hier fehlt was\* }  $\mathcal{O}(\mu s)$
- b) Organisch
  - Ionisation & Anregung von Molekülen
  - $\bullet \ \to {\rm emittiert}$ beim Zerfall UV- Licht + Wellenlängenverschiebung  $\Rightarrow$  sichtbares Licht

[Folie: Szintillatoren] [Folie: Einsatzprinzip] [Folie: Emission]

[Folie: Organische Szintillatoren - Licht Absorption]

### 3.4 Photomultiplier

[Folie: Photomultiplier] [Folie: Quanteneffizienz]

[Folie: PMT und Szintillator Handhabung]