Ch6.Link layer and LANs

6.0 Background

目标

- error detection, correction
- sharing a broadcast channel: multiple access
- link layer addressing
- local area networks: Ethernet, VLANs

各种链路层技术的实例化、实现

6.1 Introduction


术语

- hosts和routers: nodes
- 沿着通信路径连接相邻节点 的通信信道: links
 - wired links
 - wireless links
 - LANs
- layer-2 packet: frame, 封装了 datagram

data-link layer:将datagram从一个

Link Layer: 相邻的两个节点之间的数据传输

node传输到链路上物理上相邻的 node



内容

- 不同的链路协议在不同的链路上传输 datagram:
 - 例如: Ethernet on first link, frame relay on intermediate links, 802.11 on last link
- 每种链路协议提供不同的服务
 - Link上可能也可能不提供rdt


提供服务

核心功能


- framing
- link access
- framing, link access 包装, 链路访问:
 - · 将datagram封装到帧frame中,添加报头、尾部
 - 如果是共享设备, 如何考虑信道占有
 - 在frame报头中用来识别源、目的的MAC地址
 - 与IP不同!
- reliable delivery between adjacent nodes
 - 很少用于低误码链路(光纤, 一些双绞线)
 - 无线连接wireless link:高误码率
 - Q: why both link-level and end-end reliability?
 - A:为了增强链路可靠性,减少端到端检验错误后要求重传的麻烦
- flow control:
 - 在相邻的发送和接收节点之间进行停顿
- error detection:
 - 由信号衰减、噪声引起的误差
 - 接收方检测到错误的存在:
 - 重传或丢弃frame
- error correction:
 - 接收方在不求助于重传的基础上辨别并纠正比特错误
- half-duplex and full-duplex
 - 在半双工的情况下, 链路两端的节点可以进行传输, 但不能同时进行

Link Layer实现位置

- 在每一个host
- 链路层在"适配器"(又名网络接口卡 network interface card NIC)或芯片chip上实现
 - 以太网卡,802.11卡;以太 网芯片
 - 实现链路, 物理层
- 连接到主机的系统总线
- 硬件、软件、固件的组合
- 一部分在操作系统中实现
- 一部分在网卡(硬件)中实现



Link Layer 数据传输交流(在适配器Adapter实现)




- 发端:
 - 把datagram封装成frame
 - :增加错误检查位, rdt, 流量控制等
- 收端
 - 查找错误、rdt、流量控制等
 - 提取datagram, 传递到 接收侧的上层

6.2 error detection, correction

错误检查


EDC = Error Detection and Correction bits 错误检测和校正位 (redundancy)

- D = 受错误检查保护的数据, 可能包括报头字段
- Error detection not 100% reliable!
 - •协议可能会漏掉一些错误, 但很少
 - •更长的EDC字段产生更好的检测和校正




奇偶校验


- 一维奇偶校验:
- 检测单比特错误



二维位奇偶校验:

■ 检测和纠正单比特错误






- 一维奇偶校验只能知道这一串数据是否有错,不能纠正
- 二维奇偶校验只能检测一个bit的错误,如果有两个bit出错则无法正确检查

Check sum (用于传输层)

循环冗赘核对 Cyclic redundancy check (CRC)

- 更强大的错误检测编码
- 将数据□看作一个二进制数
- 选择r+I bit 从生成器, G
- goal: 选择 r CRC bits, R, such that
 - <D,R> 被G整除
 - 接收方知道G, 用G除以<D,R>
 - 如果非零余数:检测到错误!
 - 能检测到小于r+I比特的所有突发错误bit
- 广泛应用于实践(以太网、802.11 WiFi、ATM)



示例


want:

 $D \cdot 2^r \times OR R = nG$ equivalently:

$$D \cdot 2^r = nG \times OR R$$
 equivalently:

if we divide D·2^r by G, want remainder R to satisfy:

$$R = remainder[\frac{D \cdot 2^r}{G}]$$



6.3 multiple access protocols

两种link类型

- 点对点
 - · PPP用于拨号接入
 - 以太网交换机、主机之间的点对点链路
- 广播(共用电线或媒体)
 - 老式的的以太网
 - upstream HFC
 - 802.11 wireless LAN



shared wire (e.g., cabled Ethernet)



shared RF (e.g., 802.11 WiFi)



shared RF (satellite)



humans at a cocktail party (shared air, acoustical)

多路存取协议 (MAC) 介绍

- 单共享广播信道
- 节点同时进行两次或两次以上的传输:干扰
 - collision如果节点同时接收到两个或多个信号

multiple access protocol多址协议

- 确定节点如何共享信道的分布式算法,即确定节点何时可以 传输
- 关于频道共享的沟通必须使用频道本身!
 - 没有带外协调通道

给定: 广播信道速率为R bps

希望:

- I.当一个节点想要传输时, 它可以以R的速率发送
- 2.当M个节点需要发送时,每个节点的平均发送速率为R/M
- 3. 完全去中心化:
 - 没有特殊的节点来协调传输
 - 没有同步的时钟, slot
- 4. 简单

三大类:


- channel partitioning
 - 将信道分成更小的"片段"(时隙、频率、代码)
 - 将块分配给节点单独使用
- random access
 - 信道未分割, 允许碰撞
 - 从碰撞中"恢复"
- "taking turns"
 - 节点是轮流的, 但是要发送的节点可能需要更长的时间

Channel Partitioning

TDMA

TDMA: time division multiple access时分多址


- "轮流"进入通道
- 在每一轮中每个站都有固定长度的slot (length = packet transmission time)
- 未使用的slot空闲
- 例: 6-station LAN, 1,3,4 有包要发, slots 2,5,6 空闲



FDMA


FDMA: frequency division multiple access频分多址

- 信道频谱分为频带
- 每个站被分配固定的频带
- 频带中未使用的传输时间空闲
- 例如: 6-station LAN, 1,3,4 有包要发, 频带 2,5,6 空闲




- 分配给每个用户的唯一"代码";例如, 代码集分区
 - · 所有用户共享相同的频率,但每个用户都有自己的 "chipping"序列(即代码)来编码数据
 - 允许多个用户"共存"并以最小的干扰(如果代码是"正交的")同时传输
- encoded signal = (original data) \times (chipping sequence)
- decoding: coded signal and chipping sequence的内积

编解码思路



两个发送方的CDMA运用思路



Random access MAC protocol

- 当节点有数据包要发送时
 - 以全信道数据速率R传输
 - 节点之间不存在先验协调
- 两个或多个传输节点会导致"碰撞"
- random access MAC protocol 说明:
 - 如何检测碰撞
 - 如何从碰撞中恢复(例如, 通过延迟重传)
- random access MAC protocols的示例:
 - slotted ALOHA
 - ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA


Slotted ALHOA

假设:

- 所有frame大小相同
- 时间分成相等大小的slot 的时间(传输一个frame的 时间)
- 节点开始只在slot起点开 始传输
- 节点同步
- 如果slot中有2个或2个以 上的节点传输数据,则所 有节点都检测冲突

操作:

- 当一个节点获得新的frame时, 在下一个slot传输
 - *如果没有collision*:节点可以 在下一个slot发送新frame
 - 如果collision: 节点用prob在 每个后续slot中重新传输 frame。p直到成功



优点:

- 单个有源节点可以在全 信道速率下连续传输
- 高度分散:只有节点中的 slot需要同步
- 简单

效率: 长期能够成功传输 的slot的部分(有很多节点 且节点与很多frame要发)

- 假设: N个节点有许多 frame要发送, 每个节点 在slot中传输的概率为p
- 给定节点在slot中成功传 输的概率= p(I-p)^{N-I}
- 任何节点都有可能成功 的概率= Np(I-p)^{N-I}


缺点:

- collisions, 浪费slots
- 空闲slots
- 节点需要在少于传输一个包的时间内检测到碰撞
- 如何满足时钟同步
 - 最大效率:找到最大化的 p*使得Np(1-p)^{N-1}最大
 - 对于多个节点, 当N趋近 于无穷时, 取Np*(I-p*)^{N-I} 的极限
 - max efficiency = 1/e = 0.37

*最好效果*频道 使用的有用传输 时间为37%! 1

Unslotted (pure) ALHOA

- unslotted Aloha:更简单, 没有同步
- 当frame到达时
 - 立刻传输
- 碰撞概率增加:
 - 在 t_0 发送的frame与其他在[t_0 -I, t_0 +I]发送的frame发生冲突



P(给定节点成功) = P(节点传输) P(没有节点在[t₀-I,t₀]传输) P(没有节点在[t₀,t₀+I]传输)

$$= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1}$$

= p \cdot (1-p)^{2(N-1)}

...选择最优p, 然后让n→∞

= 1/(2e) = 0.18


比slotted Aloha更差

CSMA (carrier sense multiple access)

CSMA: 在传输前先监听:

- 如果感知到信道空闲:传输整个frame
- 如果信道感知忙:延迟传输
- 不打断别人!
- 碰撞仍然可能发生: 传播延迟意味着两个节点可能无法听到对方的传输
- collision: 整个数据包传输时间浪费
 - 距离和传播延迟是决定碰撞概率 的重要因素






CSMA/CD (collision detection)

CSMA/CD: 在CSMA也具有感知和延迟

- 在短时间内检测到碰撞
- 碰撞的话传输中止, 减少信道浪费
- 碰撞检测:
 - 有线局域网易于检测:测量信号强度,比较传输信号和接收信号
 - 无线局域网难于检测:接收的信号强度超过了本地传输强度



以太网CSMA/CD算法

- NIC从网络层接收 datagram, 创建frame
- 2. 如果NIC检测到通道空 闭,启动frame的传输。 如果NIC检测到通道忙 ,等待通道空闲,然后 传输。
- 3. 如果NIC传输整个frame 的时候没有检测到另一 个传输, NIC完成了一个 frame的传输
- 4. 如果NIC在传输过程中 检测到其他传输, 则中 止传输并发送干扰信号
- 5. 终止后, NIC进入binary (指数) backoff:
 - 在第m次碰撞后, NIC
 选择一个在区间 {0,1,2,
 ..., 2^m-1}中的随即数K.
 NIC希望K·512 bit时间后, 回到Step 2
 - 更多的碰撞, 更长的 backoff
- T_{prop} = LAN中2个节点之间的最大prop延迟
- t_{trans} =发送最大的frame的时间

$$efficiency = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

- 效率趋于I
 - 当t_{prop} 趋于0
 - · 当t_{trans} 趋于无穷
- 性能优于ALOHA:且简单、便宜、分散


Taking turns

polling

前面100个都不传的话,很浪费时间

polling给予:

- 主节点"邀请"从节点 依次进行传输
- 通常与"哑"从设备一 起使用
- 关注:
 - polling的开销
 - 潜在因素
 - 单点故障(主设备)




token passing

开始大家随机生成一个包(在某一个node上) 后续谁有这个包谁才可以发

token passing令牌传递:

- 控制token按顺序从一个节点传递到下一个节点。
- token信息
- 关注:
 - token的开销
 - 潜在因素
 - 单点故障(token)



总结

- channel partitioning,
 - TDMA,FDMA,CDMA
- random access (动态),
 - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 - 负载感知:有些技术容易(有线), 有些技术难(无线)
 - · 以太网使用CSMA/CD
 - 802.II(WiFi)使用CSMA/CA
- taking turns
 - · 从主设备分配, token传递
 - Bluetooth, FDDI, token ring


6.4 局域网LANs

MAC地址介绍 48bit

- 32-bit IP地址:
 - 网络层地址的接口
 - 用于layer 3网络层转发
- MAC (or LAN or physical or Ethernet) 地址:
 - 功能: 使用"本地"从一个接口获得frame到另一个物理连接的接口(在ip地址的意义类似)
 - 48 bit MAC address (对于大多数LANs) 烧录在NIC ROM, 有时也可软件设置
 - 例如: IA-2F-BB-76-09-AD

十六进制(以16为基数)表示法 (每个"数字"代表4位)

局域网LAN上的每个适配器都有唯一的LAN地址




它是永远不会改变的

- 由IEEE管理的MAC地址分配
- 制造商购买部分MAC地址空间(以确保唯一性)
- 类比:
 - MAC address: 身份证号码
 - IP address: 邮寄地址
- MAC flat address → 可移植性
 - 可以移动局域网卡LAN card 从一个局域网到另一个 局域网
- IP分级地址不可移植
 - 地址取决于节点所连接的IP子网

地址分辨协议ARP: address resolution protocol

我知道了目的地的IP地址,如何找到接口的MAC地址?

Question: 知道接口的IP地址, 如何确定接口的MAC地址?



在同一个LAN下的ARP配置

ARP表: 局域网中的每个IP节点(主机、路由器)都有一个表

- IP/MAC 地址
- · 部分LAN节点的映射关系
- < IP address; MAC address; TTL>
- TTL (Time To Live):地 址映射被忘记的时间(通常为20分钟)


- A想把datagramm发送给B
 - B的MAC地址不在A的ARP 表中
- A 广播 ARP 查询报文, 包含B的IP地址
 - 目的地 MAC 地址 = FF-FF-FF-FF-FF
 - 局域网内所有节点都接收 到ARP查询
- B收到ARP报文, 用自己的 MAC地址回复A
 - 发送到A的MAC地址的 frame(单播)

- A在ARP表中缓存(保存)IP-to-MAC地址对, 直到信息老化(超时)。
 - 软状态:信息超时(消失), 除 非刷新
- ARP 是"plug-and-play"即 插即用的:
 - 节点在没有网络管理员干 预的情况下创建它们的 ARP表


在不同LAN下的寻址

通过R将datagram从A发送到B


- 专注于IP(datagram)和MAC层(farme)的寻址
- 假设A知道B的IP地址
- 假设已知第一跳路由器R的IP地址(默认网关)
- 假设A知道R的MAC地址(ARP表里有了)




- A用IP源A和目的B创建IP datagram
- 以R的MAC地址作为目的地址创建链路层frame, frame包含A-to-BIP数据报



- 从A发送到R的frame
- frame在R接收, datagram删除, 向上传递给IP



- R以源A、目的B转发datagram
- 以B的MAC地址作为目的地址创建链路层frame, frame包含A-to-BIP datagram




R知道B的MAC地址的原理是在同一个LAN下的ARP配置问题

6.5 802.3 以太网 (有线局域网)

以太网介绍

- "主要"的有线局域网技术:
- 単芯片, 多速度(如Broadcom BCM5761)
- 首先广泛应用的局域网技术
- 简单、廉价
- 10 Mbps 10 Gbps

- bus: 一直流行到90年代中期
 - 所有节点在碰撞域内(可以相互碰撞)
- star: 盛行的今天
 - · 中心有活动的 switch
 - 每个"spoke"运行一个(单独的)以太网协议(节点之间不会发生冲突)



以太网报文字段

发送适配器把IP数据报封装成以太网形式的 frame(或其他网络层协议包)



preamble:


- 带有10101010 pattern的7个字节,后跟一个带有10101011 pattern的字节
- 同步接收方、发送方时钟速率
- addresses: 6 byte源MAC地址、目的MAC地址
 - 如果适配器接收到与目标地址匹配的frame,或与广播地址(例如ARP包)匹配的帧,它将frame中的数据传递给网络层协议
 - · 否则, 适配器将丢弃该frame
- type: 表示更高层次的协议(主要是IP, 但其他可能, 如Novell IPX, AppleTalk)
- CRC: 接收方的循环冗余校验
 - · 检测到错误:frame被丢弃

以太网:不可靠,无连接, CSMA/CD (Random Access)

- connectionless: 发送和接收网卡之间不握手
- unreliable: 接收网卡不会向发送网卡发送ACK或NACK
 - 只有当初始发送方使用更高层次的rdt(例如, TCP)时, 丟弃frame中的数据才会恢复, 否则丢 弃的数据就会丢失
- Ethernet's MAC protocol: unslotted CSMA/CD with binary backoff
- NIC从网络层接收 datagram, 创建frame
- 2. 如果NIC检测到通道空 闲,启动frame的传输。 如果NIC检测到通道忙 ,等待通道空闲,然后 传输。
- 3. 如果NIC传输整个frame 的时候没有检测到另一 个传输, NIC完成了一个 frame的传输
- 4. 如果NIC在传输过程中 检测到其他传输, 则中 止传输并发送干扰信号
- 5. 终止后, NIC进入binary (指数) backoff:
 - 在第m次碰撞后, NIC
 选择一个在区间 {0,1,2,
 ..., 2^m-1} 中的随即数K.
 NIC希望K·512 bit时间后, 回到Step 2
 - 更多的碰撞, 更长的 backoff

以太网标准

- 很多不同的以太网标准
 - · 相同的MAC协议和frame格式
 - 不同的速率: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps
 - 不同物理层介质:光纤、电缆




介绍

- link-layer device: takes an active role
 - · 存储、转发以太网frame
 - 检查入站frame的MAC地址, 当frame在segment 上被转发时, 有选择地将帧转发到一个或多个 出站链路, 使用CSMA/CD访问segment
- transparent
 - 主机不知道交换机的存在
- plug-and-play, self-learning
 - 交换机不需要配置

多个同时传输

- 主机与交换机专用的, 直接的 连接
- 交换机缓存包
- 在每个传入链路上使用的以太 网协议,但没有碰撞;全双工
 - 每个链接都是它自己的碰撞域
- switching: A-to-A'和B-to-B'可以同时传输, 没有碰撞




switch with six interfaces (1,2,3,4,5,6)

交换机查找表

Q: 交换机如何知道A '通过接口4可达, B '通过接口5可达?


- A: 每个交换机都有一个交换 机表switch table, 每个条目 包含:
 - (主机MAC地址, 到达主机的 接口, 时间戳)
 - 看起来像一个路由表!



switch with six interfaces (1,2,3,4,5,6)

交换机自主学习

- 交换机<mark>自主学习</mark>哪些主机 可以通过哪些接口到达
 - 当接收到frame时,交换机"学习"发送者的位置传入局域网segment
 - 记录交换机表中的发送 方/位置对



MAC addr	interface	TTL	
Α	1	60	
			(11

Switch table (initially empty)

当交换机接收到frame时:


- I.记录传入链路, 发送主机的MAC地址
- 2.找到包含MAC目的地址的交换机表项
- 3. if 找到目的地的入口 then { if frame到达的segment上的目的地 then 丟掉该frame

} else flood /*除了到达外, 转发给所有接口*/

else 按照入口指示的接口转发frame

- frame目的地, A', 位置 未知: flood
- 目的地的位置已知:

有选择地只转发给一个link




MAC addr	interface	TTL
A	1	60
A'	4	60

switch table (initially empty)

层级交换机的自主学习

自学习交换机可以连接在一起:



Q: MA发送到G - SI 如何知道通过S4和S3转发到G的帧?

A: 自学习! (与单交换机情况完全相同!)


交换机和路由器

两者都是转发:

- routers: 网络层设备(检查 网络层报头)
- switches:链路层设备(检查链路层报头)


两者都有转发表:

- <u>routers</u>: 使用routing algorithm, IP地址计算转 发表
- switches: 使用flooding、self learning、MAC地址学习 转发表



6.6 802.1 虚拟局域网 VLAN

介绍




考虑:

- CS用户将办公室搬到EE, 但想要连接到CS交换机?
- 单一的广播域:
 - 所有的二层广播流量 (ARP, DHCP, 未知的目 的MAC地址位置)必须 跨越整个局域网
 - 安全/隐私、效率问题

port-based VLAN: 交换机端口分组(通过交换机管理软件), 使单个物 理交换机.....


Virtual Local Area Network

支持VLAN能力的交换 机可以配置为在单个 物理LAN基础设施上 定义多个虚拟LAN



特点


- traffic isolation: 从端口 I 到端口 8的帧只能到达端口I到端口8
 - · 还可以根据端点的MAC地址定 义VLAN. 而不是交换机端口
- dynamic membership: 之间 可以动态分配端口



(VLAN ports 9-15)


- **Electrical Engineering** forwarding between VLANS: 通过 (VLAN ports 1-8) routing完成(就像使用单独的交换 机一样)
 - 实际上, 厂商销售的是交换机加路由 器的组合

跨多交换机的VLAN



- trunk port: 在多个物理交换机上定义的VLAN之间carrier frame
 - VLAN内交换机之间转发的frame不能是普通的802.1 frame(必须携带 VLAN ID信息)
 - 802.1g协定中有额外的字段来指示通过trunk port转发

VLAN报文字段



3 bit priority field like IPTOS)

6.7 data center networking

介绍

- 成千上万的主机, 经常是紧密耦合的, 在很近的距离:
 - e-business (e.g. Amazon)
 - content-servers (e.g., YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
 - search engines, data mining (e.g., Google)


■ 挑战:

- 多个应用程序, 每个应用程 序为大量客户端服务
- 理/平衡负载,避免处理、网络、数据瓶颈



Inside a 40-ft Microsoft container, Chicago data center

load balancer 应用层路由



- 交换机、机架间丰富互联(不仅仅是层级关系):
- 机架之间的吞吐量增加(可能有多条路由路径)
- 通过冗余增加可靠性

