

麦可旺志 Microwants · xtools 优化项目 · 首批模块：客户与联系人 / 订单与发货 / 产品与库存 / 财务 · 2026-09-11



图：XTools CRM 接入架构泳道全景图。六个泳道自上而下为 CRM 开放接口、接入层（已完成的 xtools 客户端）、同步层、存储层、应用层、监控与运维；五条链路为登录换取 sid、按游标增量读取并落库、数据字典每日刷新、业务变更经队列串行写回并回读确认（强调色）、日志告警与对账。底部为 P0-P4 阶段与验收标准。

链路要点

链路	机制	约束（依据文档）
登录	接入层持有 sid 文件缓存；收到 20101/20102 自动重登并重试一次；30103 等待 10 秒	登录 10 秒内只能调用一次；sid 以 30 分钟为准，服务器重启或“踢掉所有用户”后失效
读取	调度器按游标表拉取：customer / product 用 lasttime 增量，contract 等用 lastid 新增加活动单据重拉；原始 JSON 去重合并后派生规范化表	每页至多 100 条；lastid 分页以 id 递增为前提；扩展字段需 extend=1
字典	每日刷新数据字典、字段中文名、人员对照；写回前做枚举校验，写入规范化表时做枚举映射	枚举取值因公司而异；产品表部分枚举读取返回文本、写入需数字
写回	业务变更入队 → 单进程串行出队 → 按 sn / No. / memo 查重 → 提交（不自动重发）→ 回读确认 → 标记完成	写入无幂等键；订单、报价单修改时明细为全量替换；订单客户与计划回款客户不可修改
监控	调用日志脱敏；告警覆盖登录失败、签名错误、业务错误率、增量停滞；每日对账写入结果表	附录状态码为空，错误码表需向 XTools 索取；凭证只保存在环境变量或密钥管理