DbgPrint 函数流程分析

前言

Windows 下编写内核驱动时经常用到 DbgPrint 函数输出一些调试信息,用来辅助调试。当正在用 WinDbg 内核调试时,调试信息会输出到 WinDbg 中。或者利用一些辅助工具也能看到输出的调试信息,比如 Sysinternals 公司的 DebugView 工具。本文分析了 Vista 系统上 DbgPrint 系列函数的执行流程,并揭示了 DebugView 工具的实现原理。

DbgPrint函数流程

先看一下 WDK 中 DbgPrint 函数的原型:

```
ULONG
DbgPrint (
    IN PCHAR Format,
    ...
);
```

和 printf 的参数一样,可以格式化字符串。

```
.text:0049E123 ; ULONG DbgPrint(PCH Format,...)
.text:0049E123
                             public DbgPrint
.text:0049E123 DbgPrint
                              proc near
                                                     ; CODE XREF: sub 4046B2+11 p
.text:0049E123
.text:0049E123 Format
                              = dword ptr 8
.text:0049E123 arglist
                              = byte ptr 0Ch
.text:0049E123
.text:0049E123
                                    edi, edi
                             mov
.text:0049E125
                             push
                                     ebp
.text:0049E126
                                    ebp, esp
                             mov
.text:0049E128
                             push
                                    TRUE
.text:0049E12A
                             lea
                                    eax, [ebp+arglist]
.text:0049E12D
                             push
                                     eax
.text:0049E12E
                                    [ebp+Format]
                             push
.text:0049E131
                                    ecx, offset ?? C@ 00CNPNBAHC@?$AA@FNODOBFM@
                             mov
.text:0049E136
                             push
                                                   ; DPFLTR INFO LEVEL = 3
.text:0049E138
                                                   ; DPFLTR DEFAULT ID = 101 = 0 \times 65
                             push
                                     65h
.text:0049E13A
                                     vDbgPrintExWithPrefixInternal(x,x,x,x,x,x)
                             call
.text:0049E13F
                                     ebp
                             pop
.text:0049E140
                             retn
.text:0049E140 DbgPrint
                               endp
```

从反汇编代码来看,DbgPrint 函数很简单,传递参数直接调用 vDbgPrintExWithPrefixInternal 函数。传递的ComponentId为 DPFLTR_DEFAULT_ID,Level为 DPFLTR_INFO_LEVEL。查看 DbgPrintEx 函数的文档可以知道这两个参数的意义。

```
stdcall vDbgPrintExWithPrefixInternal(x, x, x, x, x, x) proc near
.text:0046EBF4
                                                 ; CODE XREF: DbgPrintEx+19↑p
.text:0046EBF4
.text:0046EC11
.text:0046EC17
                                    [ebp+ulLevel]
                            push
                                  [ebp+ulComponentId]
.text:0046EC1A
                            push
.text:0046EC1D
                                   NtQueryDebugFilterState(x,x)
                            call
.text:0046EC22
                                    eax, eax
                            test
.text:0046EC24
                                    short loc 46EC2D
                            jnz
.text:0046EC26
.text:0046EC26 loc 46EC26:
.text:0046EC26
                                    eax, eax
                            xor
.text:0046EC28
                                    exit
                            jmp
.text:0046EBA8 stdcall NtQueryDebugFilterState(x, x) proc near
.text:0046EBA8
.text:0046EBA8 ulComponentId = dword ptr 8
.text:0046EBA8 ulLevel
                            = dword ptr 0Ch
.text:0046EBA8
.text:0046EBA8
                                    edi, edi
                            mov
.text:0046EBAA
                            push
                                    ebp
.text:0046EBAB
                            mov
                                    ebp, esp
.text:0046EBC0
                                    ecx, [ebp+ulLevel]
                            mov
.text:0046EBCC
                                   eax, eax
                            xor
.text:0046EBCE
                                   eax
                            inc
.text:0046EBCF
                            shl
                                    eax, cl
.text:0046EBD1
                                   Kd WIN2000 Mask, eax
                            test
.text:0046EBD7
                                   short loc 46EBE8
                            jnz
.text:0046EBD9
                            mov
                                    ecx, KdComponentTable[edx*4]
.text:0046EBE0
                                   [ecx], eax
                            test
                                    short loc 46EBE8
.text:0046EBE2
                            jnz
.text:0046EBE4
                                    eax, eax
                            xor
.text:0046EBE6
                                    short loc 46EBEB
                            jmp
```

vDbgPrintExWithPrefixInternal 函数首先调用 NtQueryDebugFilterState 函数检查 ComponentId 和 Level 值判断当前输出是否需要屏蔽。DbgPrint 传入的值分别是 65h 和 3, 65h 定为的 nt!Kd_DEFAULT_Mask 的值和 3 被移位后的 8 比较,从而确定此次输出是否需要屏蔽。所以 Vista 系统上用 WinDbg 内核调试时缺省看不到 DbgPrint 输出的调试字符串,可以用 ed nt!Kd_DEFAULT_Mask 0x8 命令或者修改注册表打开 DbgPrint 调试输出。

```
.text:0046EC5D
                             push
                                     [ebp+ntStatus2] ; cbDest
.text:0046EC63
                                     [ebp+pszDest] ; pszDest
                             push
                                     ecx, 512
.text:0046EC69
                             mov
.text:0046EC6E
                                     ecx, esi
                             sub
.text:0046EC70
                                     edi, [ebp+esi+szBuffer]
                             lea
.text:0046EC77
                                     RtlStringCbVPrintfA(x,x,x,x)
                             call
.text:0046ECB2
                                     ecx, [ebp+szBuffer]
                             lea
.text:0046ECB8
                             mov
                                     [ebp+asBuffer.Buffer], ecx
.text:0046ECBE
                                     [ebp+asBuffer.Length], ax
                             mov
.text:0046ECC5
                                     KeBugCheckActive, 0
                             cmp
                                     short loc 46ED09
.text:0046ECCC
                             jnz
.text:0046ECCC
.text:0046ECCE
                                     esi, RtlpDebugPrintCallback
                             mov
.text:0046ECD4
                             test
                                     esi, esi
.text:0046ECD6
                             jΖ
                                     short loc 46ED09
.text:0046ECD6
.text:0046ECD8
                                     ds:KeGetCurrentIrql()
                             call
.text:0046ECDE
                                     bl, al
                             mov
.text:0046ECE0
                                     bl, PROFILE LEVEL
                             cmp
.text:0046ECE3
                                     short loc 46ECED
                             jnb
.text:0046ECE3
.text:0046ECE5
                                     cl, PROFILE LEVEL
                             mov
.text:0046ECE7
                                     ds:KfRaiseIrql(x)
                             call
.text:0046ECED
.text:0046ECED loc 46ECED:
.text:0046ECED
                                     [ebp+ulLevel]
                             push
.text:0046ECF0
                             push
                                     [ebp+ulComponentId]
.text:0046ECF3
                                     eax, [ebp+asBuffer]
                             lea
.text:0046ECF9
                                     eax
                             push
.text:0046ECFA
                             call
                                     esi
; DbgPrintCallback(PANSI STRING pasBuffer, ULONG ulComponentId, ULONG ulLevel);
.text:0046ECFC
                                     bl, PROFILE LEVEL
                             cmp
.text:0046ECFF
                             jnb
                                     short loc 46ED09
.text:0046ECFF
.text:0046ED01
                                     cl, bl
                             mov
                                     ds:KfLowerIrql(x)
.text:0046ED03
                             call
```

如果此次输出不需要屏蔽,vDbgPrintExWithPrefixInternal 继续执行。调用 RtlStringCbVPrintfA 函数格式化字符串,再判断是否正在蓝屏过程中,然后提高 IRQL 调用输出回调函数。调试输出回调是 Vista 的新增功能,XP 中没有见到。NTSTATUS DbgSetDebugPrintCallback(PDBGPRINT_CALLBACE pDbgCallback, BOOLEAN bSet)函数用来设置和取消回调函数,只能设置一个函数,函数地址保存在 RtlpDebugPrintCallback 内部变量中。回调函数返回后降低 IRQL。

```
.text:0046ED09
                             movzx
                                     eax, [ebp+asBuffer.Length]
.text:0046ED10
                                     [ebp+pszDest], eax
                             mov
.text:0046ED16
                                     eax, [ebp+asBuffer.Buffer]
                             mov
.text:0046ED1C
                                     [ebp+var 234], eax
                             mov
.text:0046ED22
                                     edi
                             push
.text:0046ED23
                                     ebx
                             push
.text:0046ED24
                                                    ; eax = BREAKPOINT PRINT
                             mov
                                     eax, 1
.text:0046ED29
                                     ecx, [ebp+var 234]; ecx = pszBuffer
                             mov
.text:0046ED2F
                                     edx, [ebp+pszDest] ; edx = ulBufLength
                             mov
.text:0046ED35
                                     ebx, [ebp+ulComponentId]
                             mov
.text:0046ED38
                                     edi, [ebp+ulLevel]
                             mov
.text:0046ED3B
                             int
                                     2Dh
                                                   ; Internal routine for MSDOS (IRET)
.text:0046ED3D
                                     3
                                                   ; Trap to Debugger
                             int
```

vDbgPrintExWithPrefixInternal 函数接着执行,通过 int2d 调用调试服务把字符串输出到调试器。int2d 的服务例程为 KiDebugService 函数。

```
.text:0044737C KiDebugService:
                                                     ; DATA XREF: INIT:0070A35Cto
.text:004473EA
                             inc
                                     dword ptr [ebp+68h]
.text:004473EA
                                     dword ptr [ebp+68h] ; [ KTRAP FRAME].Eip
                             inc
.text:004473ED
                                    eax, [ebp+44h] ; [ KTRAP FRAME].Eax
                             mov
.text:004473F0
                                     ecx, [ebp+40h] ; [ KTRAP FRAME].Ecx
                             mov
.text:004473F3
                                    edx, [ebp+3Ch] ; [ KTRAP FRAME].Edx
                             MOV
.text:004473F6
                                    loc 447527
                             jmp
.text:00447527
.text:00447527 loc 447527:
                                                    ; CODE XREF: .text:004473F6 f j
.text:00447527
.text:00447543
                             mov
                                    esi, ecx
.text:00447545
                                    edi, edx
                             mov
.text:00447547
                                     edx, eax
                             mov
.text:00447549
                                    ebx, [ebp+68h]; [ KTRAP FRAME].Eip
                             MOV
.text:0044754C
                                     ebx
                             dec
.text:0044754D
                             mov
                                     ecx, 3
.text:00447552
                             mov
                                     eax, STATUS BREAKPOINT
.text:00447557
                                     CommonDispatchException
                             call
```

```
.text:00446D70 CommonDispatchException proc near
.text:00446D70
.text:00446D70 stExceptionRecord= EXCEPTION RECORD ptr -50h
.text:00446D70
.text:00446D70
                            sub
                                    esp, 50h
.text:00446D73
                                    [esp+50h+stExceptionRecord.ExceptionCode], eax
                            mov
.text:00446D76
                                    eax, eax
                            xor
.text:00446D78
                                    [esp+50h+stExceptionRecord.ExceptionFlags], eax
                            mov
.text:00446D7C
                                    [esp+50h+stExceptionRecord.ExceptionRecord], eax
                            mov
                                    [esp+50h+stExceptionRecord.ExceptionAddress], ebx
.text:00446D80
                            mov
.text:00446D84
                                    [esp+50h+stExceptionRecord.NumberParameters], ecx
                            MOV
.text:00446D88
                            cmp
                                    ecx, 0
```

```
.text:00446D8B
                             jΖ
                                     short loc 446D99
.text:00446D8D
                             lea
                                     ebx.
[esp+50h+stExceptionRecord.ExceptionInformation]
.text:00446D91
                                     [ebx], edx
                             mov
.text:00446D93
                                     [ebx+4], esi
                             mov
.text:00446D96
                                     [ebx+8], edi
                             mov
.text:00446D99
.text:00446D99
.text:00446DA8
                             mov
                                     eax, [ebp+6Ch]; [ KTRAP FRAME].SegCs
.text:00446DAB
.text:00446DAB loc 446DAB:
                                                 ; CODE XREF: CommonDispatchException+36↑j
.text:00446DAB
                              and
                                     eax, 1
.text:00446DAE
                                     1
                             push
                                                    ; char
.text:00446DB0
                                                    ; int
                             push
                                     eax
.text:00446DB1
                             push
                                     ebp
                                                    ; BugCheckParameter3
.text:00446DB2
                             push
                                                    ; int
.text:00446DB4
                                                     ; void *
                             push
                                     ecx
.text:00446DB5
                              call
                                     KiDispatchException(x, x, x, x, x)
```

KiDebugService 先构建一个陷阱帧(KTRAP_FRAME),然后设置参数调用 CommonDispatchException,CommonDispatchException 会构建一个异常纪录(EXCEPTION_RECORD),然后调用 KiDispatchException 函数走异常处理流程,异常代码为 STATUS_BREAKPOINT。从 int2d->KiDebugService->CommonDispatchException->KiDispatchException 这个流程一路看下来,会发现 int2d 时提供的三个参数存放在异常纪录的 ExceptionInformation 数组里面,分别是:

ExceptionInformation[0]表示 BREAKPOINT_PRINT 功能号。

ExceptionInformation[1]表示调试信息字符串地址。

ExceptionInformation[2]表示调试信息字符串长度。

进入 KiDispatchException 后的代码比较复杂,当前只是分析 DbgPrint 的流程,其他代码暂时不管,只需要知道 KiDispatchException 会调用 KiDebugRoutine 把异常提交给内核调试引擎处理。当处于内核调试时,KiDebugRoutine 指向 KdpTrap 函数,没有调试时,KiDebugRoutine 指向 KdpStub 函数。先来看看 KdpStub 函数。

```
.text:0042A2DC
               stdcall KdpStub(x, x, x, x, x, x) proc near
.text:0042A2DC
.text:0042A2DC TrapFrame
                              = dword ptr 8
.text:0042A2DC ExceptionFrame = dword ptr 0Ch
.text:0042A2DC ExceptionRecord = dword ptr 10h
.text:0042A2DC ContextRecord = dword ptr 14h
.text:0042A2DC PreviousMode = dword ptr 18h
.text:0042A2DC bSecondChance = dword ptr 1Ch
.text:0042A2DC
.text:0042A2DC
                                    edi, edi
                            mov
.text:0042A2DE
                            push
                                    ebp
.text:0042A2DF
                            mov
                                    ebp, esp
.text:0042A2E1
                                    ebx
                            push
.text:0042A2E2
                            push
                                    esi
.text:0042A2E2
.text:0042A2E3
                                    esi, [ebp+ExceptionRecord]
                            mov
.text:0042A2E6
                            xor
                                    ebx, ebx
.text:0042A2E8
                                    [esi+EXCEPTION RECORD.ExceptionCode],
                            cmp
STATUS BREAKPOINT
```

```
.text:0042A2EE
                             jnz
                                     short elseif
.text:0042A2EE
.text:0042A2F0
                                     [esi+EXCEPTION RECORD.NumberParameters], ebx
                             cmp
.text:0042A2F3
                                     short elseif
                             jbe
.text:0042A2F3
.text:0042A2F5
                                     eax, [esi+EXCEPTION RECORD.ExceptionInformation]
                             mov
.text:0042A2F8
                                     eax, BREAKPOINT LOAD SYMBOLS
                             cmp
.text:0042A2FB
                                    short loc 42A30C
                             jΖ
.text:0042A2FD
                                    eax, BREAKPOINT UNLOAD SYMBOLS
                             cmp
.text:0042A300
                                    short loc 42A30C
                             jΖ
.text:0042A302
                                    eax, BREAKPOINT COMMAND STRING
                             cmp
                                    short loc 42A30C
.text:0042A305
                             jΖ
.text:0042A307
                                    eax, BREAKPOINT PRINT
                             cmp
.text:0042A30A
                                    short elseif
                             jnz
.text:0042A30C
.text:0042A30C
                             mov
                                    eax, [ebp+ContextRecord]
.text:0042A30F
                                    [eax+CONTEXT. Eip]
                             inc
.text:0042A315
                                    al, 1
                                                   ; return TRUE;
                             mov
.text:0042A317
                                    short exit
                             jmp
```

KdpStub 先判断异常代码是不是 STATUS_BREAKPOINT (int3 断点异常也是这个异常代码,但第一个参数是 BREAKPOINT_BREAK),然后判断参数个数。对于当前支持的四种调试服务,包括输出调试字符串,都是把 eip 加一,跳过 int2d 后面带的 int3 指令,然后从异常处理中返回,继续执行。

当正在调试时,KiDispatchException 调用的就是 KdpTrap 函数。

```
PAGEKD:006AB5EB stdcall KdpTrap(x, x, x, x, x, x) proc near
PAGEKD:006AB6A1 loc 6AB6A1:
                                                     ; CODE XREF: KdpTrap(x,x,x,x,x,x)+3A↑j
PAGEKD: 006AB6A1
                               mov
                                       edx, [ebx+CONTEXT. Ebx]
PAGEKD: 006AB6A7
                               lea
                                       ecx, [ebp+bReturn]
PAGEKD: 006AB6AA
                                       ecx
                               push
PAGEKD: 006AB6AB
                                       [ebp+ExceptionFrame]
                               push
PAGEKD: 006AB6AE
                                       ecx, word ptr [eax+1Ch] ; ExceptionInformation[2]
                               movzx
PAGEKD: 006AB6B2
                                       [ebp+TrapFrame]
                               push
                                       dword ptr [ebp+PreviousMode]
PAGEKD: 006AB6B5
                               push
PAGEKD: 006AB6B8
                               push
PAGEKD: 006AB6B9
                                       dword ptr [eax+18h] ; ExceptionInformation[1]
                               push
PAGEKD: 006AB6BC
                                       ecx, [ebx+CONTEXT. Edi]
                               mov
PAGEKD: 006AB6C2
                                       KdpPrint(x, x, x, x, x, x, x, x, x)
                               call
```

KdpTrap 也会和 KdpStub 一样判断异常代码和参数个数,以及调试服务号,根据调试服务号的不同调用不同的处理函数。针对 BREAKPOINT_PRINT 输出调试信息的情况,调用的是 KdpPrint 函数。

KdpPrint 也会根据 ComponentId 和 Level 值判断一下是否需要屏蔽此次输出。然后判断特权模式,如果是用户模式还需要探测字符串内存,保证可读。

```
PAGEKD: 006AC921
                               mov
                                       [ebp+asBuffer.Buffer], edi
PAGEKD: 006AC924
                                       [ebp+asBuffer.Length], bx
                               mov
                                       eax, [ebp+asBuffer]
PAGEKD: 006AC928
                               lea
PAGEKD: 006AC92B
                                       eax
                               push
PAGEKD: 006AC92C
                               call
                                       KdpLogDbgPrint(x)
PAGEKD: 006AC931
                                       KdDebuggerNotPresent, 0
                               cmp
PAGEKD: 006AC938
                                       short loc 6AC984
                               jnz
PAGEKD: 006AC93A
                                       [ebp+ExceptionFrame]
                               push
PAGEKD: 006AC93D
                               push
                                       [ebp+TrapFrame]
PAGEKD: 006AC940
                                       KdEnterDebugger(x,x)
                               call
PAGEKD: 006AC945
                               mov
                                       [ebp-20h], al
PAGEKD: 006AC948
                                       eax, [ebp+asBuffer]
                               lea
PAGEKD: 006AC94B
                                       KdpPrintString(x)
                               call
```

KdpPrint 接着调用 KdpLogDbgPrint 在一个循环缓冲区里记录调试字符串,然后判断是否挂接了调试器,调用 KdpPrintString 输出调试字符串。

KdpPrintString 构造一个调试包,通过 KdSendPacket 函数发送给调试器。

DebugView实现原理

上一节详细介绍了 DbgPrint 输出调试字符串的流程,现在来看看 DebugView 工具的实现原理。在 Vista 系统上,DebugView 设置了调试输出回调函数,从而截获调试字符串。

```
kd> dps nt!RtlpDebugPrintCallback L 1
818f41b8 00000000
kd> g

ModLoad: 919ef000 919f2d00 Dbgv.sys

kd> dps nt!RtlpDebugPrintCallback L 1
818f41b8 919efa86 Dbgv+0xa86
```

在 Vista 以前的系统,比如 2003 系统上,DbgPrint 函数调用 vDbgPrintExWithPrefixInternal 函数,在 vDbgPrintExWithPrefixInternal 函数里面不是直接 int2d 调用调试服务,而是通过 DebugPrint 函数再调用调试服务把字符串输出。DebugView 通过 Hook 函数 DebugPrint 截获调试字符串。

```
kd> u nt!DebugPrint
nt!DebugPrint:
808356b6 8bff
                                  edi, edi
                          mov
808356b8 55
                                  ebp
                          push
808356b9 8bec
                          mov
                                  ebp, esp
808356bb ff7510
                                  dword ptr [ebp+10h]
                          push
808356be 8b4508
                          mov
                                  eax, dword ptr [ebp+8]
808356c1 ff750c
                          push
                                  dword ptr [ebp+0Ch]
808356c4 0fb708
                                  ecx, word ptr [eax]
                          movzx
808356c7 51
                          push
                                  ecx
808356c8 ff7004
                                  dword ptr [eax+4]
                          push
808356cb 6a01
                          push
808356cd e86f460100
                                  nt!DebugService (80849d41)
                          call
```

```
808356d2 5d
                        pop
                               ebp
808356d3 c20c00
                               0Ch
                        ret
kd> g
ModLoad: f6a46000 f6a49d00
                            Dbgv.sys
kd> u nt!DebugPrint
nt!DebugPrint:
808356b6 ff258c7da4f6
                       jmp
                              dword ptr [Dbgv+0x1d8c (f6a47d8c)]
808356bc 7510
                        jne
                              nt!DebugPrint+0x18 (808356ce)
808356be 8b4508
                        mov
                              eax, dword ptr [ebp+8]
808356c1 ff750c
                               dword ptr [ebp+0Ch]
                        push
808356c4 Ofb708
                        movzx ecx,word ptr [eax]
808356c7 51
                        push
808356c8 ff7004
                               dword ptr [eax+4]
                        push
808356cb 6a01
                        push
kd> dps 0xf6a47d8c L 1
f6a47d8c f6a469ac Dbgv+0x9ac
```

=======

小喂

2007-12-01