Prof. Ricardo Inácio Álvares e Silva

Gerenciamento de Memória

Sistemas Operacionais

Rápida Revisão

- * Sistemas operacionais **multiprogramados** permitem múltiplos programas estarem em execução ao mesmo tempo
- * Cada instância de um programa em execução é um processo
- * Programas em execução são aqueles que tem **atributos** de execução salvos no **PCB**, para que possam sair e entrar em contexto sem alterar os resultados da execução
- * Tipicamente os processos ficam alocados na memória principal do computador

Escopo da Aula

- * Overlays
 - Viabilidade

- * Memória Virtual
 - Conceito gerencial
 - Paginação e quadros
 - Mecanismo de mapeamento virtual -> real

Problemas com Swapping

- * Apesar de simples e viável, swapping possui limitações indesejadas:
 - Limitação de espaço de memória para cada processo
 - * Ao entrar no sistema, é dada uma certa quantidade fixada de memória ao processo
 - * Se ele crescer dinamicamente, pode ser necessário reposicionamento, operação sempre indesejada
 - Impossibilidade de executar programas maiores que a memória física disponível

Exemplo: um computador com endereçamento de 32 bits, capaz de enxergar 4 bilhões de palavras, porém com apenas 1 bilhão de palavras em memória física. Com swapping, o limite de um programa nesse computador é 1 bilhão

Programas modulares

Overlays






- * Antes da invenção da memória virtual, um programa não poderia ser maior que a própria memória física do sistema
- * Solução: organizar tais programas em módulos
 - * enquanto um módulo estiver em uso, ocupa a memória principal
 - * outros módulos do mesmo programa ficam no disco
 - quando um módulo finaliza, um gerenciador de módulos o coloca de volta no disco e busca o próximo módulo
- * Essa técnica de programação é conhecida por overlays
 - * palavra que significa "transparências", como as de retroprojetores

Problemas em Overlays

- * Introduz complexidade na programação
 - * um módulo não pode fazer referência direta a instruções, funções e dados de outros, pois estão no disco
 - * se houver tal referência, irá resultar em funcionamento errático, pois a referência nunca é resolvida automaticamente, nem o sistema acusa erro
- * Além disso, a separação em do programa em módulos deve ser feita manualmente, para cada programa, analisando caso a caso
- * Impossibilidade de generalização, complexidade de programação:
 - Custo Alto


Prospecção de Inviabilidade

- Gráfico: quantidade de processos e disponibilidade de memória principal por tempo
- Quantidade de processos cresce mais que memória
- Necessidade de guardar programas em execução no disco




Folheando Livros

Memória Virtual




- * Separa a memória real em quadros
 - * pedaços de memória com tamanhos uniformes
- * Cada processo possui seu próprio **espaço de memória virtual**, com tamanho igual ao do domínio de memória do processador
- * Os processos são divididos em **páginas**, com tamanhos iguais aos dos quadros, inicialmente existentes apenas na memória persistente do computador
- * Quando processo <u>referencia</u> um endereço de memória
 - * o hardware verifica a qual página ele pertence
 - verifica se a página está disponível em algum quadro
 - * se estiver, faz a tradução do endereço virtual para o real e o acessa
 - * se não estiver, acontece a **falha de página** (*page-fault*), em que o hardware requisita ao *kernel* que disponibilize a página necessária em algum quadro




Análise de um caso concreto

- * Suponha um computador com as seguintes características:
 - * Endereçamento da CPU: 16 bits (máximo de 64K palavras)
 - Memória física: 32K palavras
 - * Tamanho de páginas e quadros: 4K palavras
- * Memória virtual desse sistema:
 - * Memória de cada processo: 64K
 - Quantidade de páginas de cada processo: 16
 - * Quantidade de quadros no sistema: 8



Palavras, Páginas e Quadros


- * Os processos acreditam que
 - * o sistema tem o máximo de memória possível
 - * a memória é inteira deles
- * Diferentemente do *swapping*, eles de fato podem acessar a memória inteira, não há limite superior
- * Cada posição da memória pertence a uma página, assim como letras em um livro
- Quando um endereço em uma página é acessada, esta é colocada em algum quadro disponível da memória física
- Qualquer página de qualquer processo pode ser aquinhoada em qualquer quadro



- * Como uma página de um processo pode estar em qualquer quadro, sem ordem, e ainda assim o acesso ser correto?
 - * vamos entender o endereçamento à memória no nível binário
- Suponha um processador com 16 bits de endereçamento
 - * utiliza registrador de 16 bits para referenciar posições da memória:



- * Pode acessar até 2^16 = 64K posições
 - * porém, se ele tiver apenas 32K de memória física, acessa 2^15:



- Mesmo havendo apenas 32K de memória, cada processo utiliza todos os 16 bits para o acesso
- Suponha que um processo acesse a posição 8196:
 - * 8196d = 001000000000100b



- * Como cada página possui 4K, e $4K = 2^12$, os 12 primeiros bits, indicam qual a posição da memória nesta página
- * Cada processo possui 16 páginas, 16 = 2^4, logo os últimos 4 bits indicam a página daquele acesso:



- * Este endereço, 8196, acessado por um processo, é denominado endereço virtual
- * O endereço virtual precisa ser traduzido em uma posição de endereço real



- * A região em azul, que representa a posição da memória na página, já está correta, não precisa modificar
- * A parte verde, representa qual página foi acessada
 - este valor precisa ser traduzido para o quadro em que a página se encontra




Tabela de Páginas

- * Essa tabela de páginas fica em uma memória interna da MMU, registradores de tradução
- * Cada processo possui sua própria tabela de páginas
- * Quando um processo sai de contexto, a sua tabela de páginas é guardada na memória
- * Quando um processo entra em execução, sua tabela de páginas é carregada da memória para a MMU