# Anfängerpraktikum der Fakultät für Physik, Universität Göttingen

# Dampfdruck von Wasser Protokoll:

Praktikant: Felix Kurtz

Michael Lohmann

E-Mail: felix.kurtz@stud.uni-goettingen.de

m.lohmann@stud.uni-goettingen.de

Betreuer: Martin Ochmann

Versuchsdatum: 23.06.2014

Testat:		

#### Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung			
2	r P	3 3 4 4 5		
3	Durchführung			
4	Auswertung4.1 Druckkurven4.2 Siedetemperatur auf der Zugspitze	<b>6</b> 8		
5	Diskussion			
6	Anhang			

### 1 Einleitung

#### 2 Theorie

#### 2.1 Van-der-Waals-Gleichung

Die reale Gasgleichung lautet nach [?, S. 303] mit der Ersetzung von  $V_{\text{mol}} = V/n$ 

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$
(1)

Dabei betragen für Wasser die *Van-der-Waals-Konstanten a* = 0.5537 Pa m<sup>6</sup> (Binnen-druck) und  $b = 3.05 \cdot 10^{-5}$  m<sup>3</sup> (Sättigungsdruck).

Sie entsteht dadurch, dass bei realen Gasen die Ausdehnung der Atome nicht mehr vernachlässigt wird. Dadurch ist das "reale Volumen" größer, als das ideale und zwar um eine stoffabhängige Konstante multipliziert mit der Stoffmenge:  $V_{\rm ideal} = V_{\rm Real} - n \cdot b$ .

Da in der idealen Gasgleichung die intermolekularen Kräfte bis auf elastische Stöße vernachlässigt sind, muss auch im Druck ein Korrekturfaktor eingeführt werden. Der Druck sinkt durch die zusätzlichen Möglichkeiten, Energie an andere Teilchen zu übertragen, weshalb zu dem "realen Druck" ein Summand hinzugefügt werden muss, um den idealen zu bekommen:  $p_{\text{ideal}} = p_{\text{real}} + \frac{n^2 \cdot a^2}{V^2}$ . Aus der idealen Gasgleichung  $p_{\text{ideal}} V_{\text{ideal}} = nRT$  wird so Gleichung (1).

#### 2.2 Maxwell'sche Gerade

Diskutiert man die Kurven, die sich aus der Van-der-Waals-Gleichung ergeben, so stellt man leicht fest, dass die Kurven für hohe Temperaturen einer Hyperbel entsprechen. Für kleinere Temperaturen weicht die Kurve aber immer mehr von der Hyperbel ab (s. Abb. ??) und unterhalb einer kritischen Temperatur  $T_k$  besitzt sie sogar zwei Extrempunkte. Da ein Gas somit bei einer Temperatur einen bestimmten Druck bei mehreren Volumina annehmen kann, könnte man damit ein Perpetuum Mobile 2. Art bauen. Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik verbietet dies jedoch und so führte Maxwell eine Korrekturgerade für diesen Bereich ein. Er forderte, dass eine waagerechte Gerade so in diesen Bereich eingepasst wurde, dass der Flächeninhalt zwischen Gerade und Vander-Waals-Gleichung in beiden Abschnitten gleich groß ist. Diese Gerade erhielt ihm zu ehren den Namen Maxwell Gerade. Befindet sich das Gas auf diesem Abschnitt, so bleibt sein Druck konstant, obwohl sein Volumen sich verändert. Es muss also ein Teil des Stoffes vom festen in den flüssigen Aggregatzustand übergehen (oder umgekehrt). Dies geschieht so lange, bis der Sättigungsdampfdruck  $p_S$  erreicht ist, welcher der Höhe der Geraden entspricht. Mit sinkender Temperatur sinkt auch der Dampfdruck und die Maxwell-Gerade wird länger.

#### 2.3 Carnot'scher Kreisprozess

Ein Carnot'scher Kreisprozess ist in 4 Schritte geteilt.

- 1  $\rightarrow$  2: isotherme Expansion, bei der die Wärme  $Q_C$  hinzugeführt wird.
- 2  $\rightarrow$  3: adiabatische Expansion, bei der eine Abkühlung von der Temperatur  $T_A$  auf  $T_B$  stattfindet.
- 3  $\rightarrow$  4: isotherme Kompression, durch Wärmeentzug von  $Q_D$  auf dem Temperaturniveau  $T_B$ .
- $4 \rightarrow 1$ : adiabatische Kompression bis der Anfangszustand wieder erreicht ist. Ein Carnot-Prozess ist also ein Prozess, an dessen Ende im System wieder die Ausgangslage ist.

Die geleistete Arbeit in diesem Prozess bestimmt sich aus der Größe der eingeschlossenen Fläche im p-V-Diagramm. Da sie größer wird, je größer der Temperaturunterschied  $T_A$  –  $T_B$  ist, ist auch somit der Wirkungsgrad hierbei größer.

#### 2.4 Clausius-Clapeyron-Gleichung

Man kann sich nun einen Carnot-Prozess vorstellen, bei dem in einem Zylinder mit Kolben abwechselnd Wasser verdampft und kondensiert wird. Dieser beginnt mit einer komplett kondensierten Gasphase an Punkt 1 bei einer Temperatur von T+dT.  $1\to 2$  ist eine Isotherme nach der Van-der-Waals-Gleichung. Die verrichtete Arbeit ist

$$\Delta W_{12} = -(p + dp)(V_{\rm D} - V_{\rm Fl})$$

Wobei die Wärmezufuhr einerseits die Arbeit  $-\Delta W_{12}$  verrichtet, andererseits aber auch die Flüssigkeit verdampft. 2 ist nun der Punkt, an dem die komplette Flüssigkeit verdampft ist. Die adiabatische Expansion  $2 \to 3$  verursacht eine Abkühlung um dT. Diese Temperatur wird nun in der isothermen Kompression erhalten, bis an Position 4 wieder aller Dampf kondensiert ist.

Durch die infinitesimale Temperaturänderung dT können die Näherungen

$$V_{\rm D} = V_{\rm D_2} = V_{\rm D_3}$$
 und  $V_{\rm Fl} = V_{\rm Fl_2} = V_{\rm Fl_3}$ 

verwendet werden. Außerdem sind dadurch die geleisteten Arbeiten  $W_{23}$  und  $W_{41}$  vernachlässigbar. So wird in  $3 \to 4$  die Arbeit

$$\Delta W_{34} = p \cdot (V_{\rm D} - V_{\rm Fl})$$

verrichtet. Um wieder zum Ausgangspunkt 1 zurück zu kommen, muss das Volumen wieder um dT erwärmt werden.

Die insgesamt geleistete Arbeit ist unter Vernachlässigung von  $W_{23}$  und  $W_{41}$ 

$$-\Delta W = -\Delta W_{12} - \Delta W_{34} = -dp \cdot (V_D - V_{Fl})$$

Woraus sich mit der Formel für den Wirkungsgrad eines Carnot-Prozesses die Verdampfungswärme  $\Lambda$  errechnen lässt:

$$\eta = -\frac{\Delta W}{\Delta Q} = \frac{dp \cdot (V_{\rm D} - V_{\rm Fl})}{\Lambda} = \frac{dT}{T + dT} \approx \frac{dT}{T}$$

$$\Leftrightarrow \qquad \Lambda = T \frac{dp}{dT} (V_{\rm D} - V_{\rm Fl})$$

Hieraus kann nun mit dem idealen Gasgesetz unter Trennung der Variablen und mithilfe Integrierens die *Dampfdruckformel* nach [?, S. 342, Formel (10.127)] hergeleitet werden

$$p(T) = p_0 \cdot \exp\left(\frac{\Lambda}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)\right) \tag{2}$$

#### 2.5 Widerstandsthermometer

Bei diesem Versuch wird zur Messung der Temperatur ein Pt1000-Widerstandsthermometer verwendet. Der Name verrät, dass der Messfühler aus Platin ist und bei 0°C einen Widerstand von  $R_0 = 1000\Omega$  hat. Der Widerstand hängt so von der Temperatur  $\vartheta > 0$ °C ab:

$$R(\vartheta) = R_0 \cdot \left(1 + A\vartheta + B\vartheta^2\right) \tag{3}$$

Die zugehörigen Konstanten findet man in Tabelle 1.

$$\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline R_0 & 1000 \ \Omega \\ A & 3.9083 \cdot 10^{-3} \ ^{\circ}\text{C}^{-1} \\ B & -5.775 \cdot 10^{-7} \ ^{\circ}\text{C}^{-2} \\ \end{array}$$

 Tabelle 1: Kennwerte des Widerstandsthermometers

Der Fehler der Temperaturmessung dieses Gerätes liegt bei

$$\Delta \vartheta = \pm (0.3 \, ^{\circ}\text{C} + 0.005\vartheta) \,. \tag{4}$$

## 3 Durchführung

Nachdem die Sicherheitshinweise (insbesondere die starke Erwärmung steigert das Gefahrenpotential) sorgfältig durchgelesen wurden, schaltet man das Gerät ein. Der Heizstrahler erwärmt dann den mit Wasser gefüllten Kolben, welches dadurch verdampft. Am angeschlossenen Manometer liest man den Druck ab. Zeitgleich notiert man den Wert des Widerstandsthermometers und somit indirekt die Temperatur. Dies geschieht in 1 Bar-Schritten. Das Heizen wird beendet, wenn 1900  $\Omega$  oder 45bar überschritten werden, damit das Gerät keinen Schaden nimmt. Nun wird die Messung während des Abkühlens wiederholt.



Abbildung 1: Versuchsaufbau Quelle:LP

# 4 Auswertung

#### 4.1 Druckkurven

Löst man (3) nach der Temperatur  $\vartheta$  auf, ergibt sich folgende Gleichung

$$\vartheta = -\frac{A}{2B} - \sqrt{\frac{A^2}{4B^2} - \frac{1}{B} + \frac{R}{R_0 B}} \tag{5}$$

Für den Fehler  $\Delta \vartheta$  benutzt man (4). Nun muss  $\vartheta$  noch in Kelvin umgerechnet werden. Außerdem wird für  $p_0$  der gemessene Umgebungsdruck von 1017 hPa verwendet.

Größe	Erwärmen	Abkühlen
m	$(-4326 \pm 13) \text{ K}$	$(-4618 \pm 21) \text{ K}$
b	$12.0672 \pm 0.02819$	$12.5427 \pm 0.04496$

Gewichtete Mittelwerte

$$m = (-4407 \pm 11) \text{ K}$$
  $b = 12.201 \pm 0.024$ 

$$\Lambda_V = -m \cdot R$$

$$\sigma_{\Lambda_V} = \sigma_m \cdot R$$

$$\Lambda_V = (36640 \pm 100) \text{ J/mol}$$




Abbildung 2: Arrheniusplot für das Erwärmen




Abbildung 3: Arrheniusplot für das Abkühlen

$$T_0 = -\frac{m}{b}$$

$$\sigma_{T_0} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_m}{b}\right)^2 + \left(\frac{m \cdot \sigma_b}{b^2}\right)^2}$$

$$T_0 = (361.2 \pm 1.3) \text{K} = (88.0 \pm 1.3)^{\circ} \text{C}$$

Dampfdruck vun Wasser bei  $T=0^{\circ}\mathrm{C}=273.15\mathrm{K}$ 

$$p = p_0 \exp\left(m\frac{1}{T} + b\right)$$
$$\sigma_p = p \sqrt{\frac{\sigma_m^2}{T^2} + \sigma_b^2}$$
$$p = (1990 \pm 100) \text{Pa}$$

## 4.2 Siedetemperatur auf der Zugspitze

barometrische Höhenformel

$$p(h) = p_0 \exp\left(\frac{-\rho g h}{p_0}\right)$$

$$\frac{\Lambda_V}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)$$
(6)

Größe	Wert
$T_0$	373.15 K
$\rho$	$1.29~\mathrm{kg/m^3}$
g	$9.81 \text{ m/s}^2$
R	8.31  J/(mol K)
$p_0$	1013.25 hPa
$\Lambda_V$	40642  J/mol

**Tabelle 2:** Literaturwerte

Höhe der Zugspitze h = 2962 m

$$T = \left(\frac{1}{T_0} + \frac{\rho g h R}{p_0 \Lambda_V}\right)^{-1}$$
$$T = 362.9 \text{ K} = 89.8^{\circ}\text{C}$$

- 5 Diskussion
- 6 Anhang