

API - Roben Trading AI Bot Enhanced دليل ربط مفاتيح

و env. من ملفات API دليل شامل لربط جميع مفاتيح config.json

نظرة عامة

من ملفات API المحسن ليدعم ربط شامل لجميع مفاتيح Roben Trading AI Bot تم تطوير نظام البيئة والإعدادات. هذا الدليل يوضح كيفية إعداد وربط جميع المفاتيح للحصول على تجربة تداول متكاملة.

هيكل النظام المحسن

1. ملف البيئة (.env)

يحتوي على جميع المفاتيح الحساسة والإعدادات الأمنية:

```
# البورصات المدعومة
BINANCE_API_KEY=your_binance_api_key_here
BINANCE_SECRET_KEY=your_binance_secret_key_here
BYBIT_API_KEY=your_bybit_api_key_here
BYBIT_SECRET_KEY=your_bybit_secret_key_here
OKX_API_KEY=your_okx_api_key_here
OKX_SECRET_KEY=your_okx_secret_key_here

# إعدادات إدارة المخاطر
MAX_DAILY_LOSS_PERCENT=10.0
MAX_POSITION_SIZE_PERCENT=2.0
STOP_LOSS_PERCENT=3.0
TAKE_PROFIT_PERCENT=6.0

# إعدادات التداول
DEFAULT_TRADING_PAIRS=BTCUSDT,ETHUSDT,ADAUSDT,BNBUSDT,XRPUSDT
AUTO_MODE_INTERVAL=30
SNIPER_MODE_INTERVAL=5

# إعدادات الإشعارات
TELEGRAM_BOT_TOKEN=your_telegram_bot_token_here
```

```
TELEGRAM_CHAT_ID=your_telegram_chat_id_here
ENABLE_TELEGRAM_NOTIFICATIONS=true
```

2. ملف الإعدادات (config.json)

يحتوي على الإعدادات التقنية والاستراتيجيات

```
{
  "trading_config": {
    "exchanges": {
      "binance": {
        "enabled": true,
        "priority": 1,
        "supported_pairs": ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "ADAUSDT"],
        "trading_fees": {
          "maker": 0.001,
          "taker": 0.001
        }
      },
      "bybit": {
        "enabled": false,
        "priority": 2
      },
      "okx": {
        "enabled": false,
        "priority": 3
      }
    },
    "risk_management": {
      "max_daily_loss_percent": 10.0,
      "max_position_size_percent": 2.0,
      "stop_loss_percent": 3.0,
      "take_profit_percent": 6.0
    },
    "trading_strategies": {
      "default_strategy": "smart_scalping",
      "strategies": {
        "smart_scalping": {
          "enabled": true,
          "timeframe": "5m",
          "indicators": ["RSI", "EMA", "MACD"]
        }
      }
    }
  }
}
```

مكونات النظام المحسن

1. ConfigManager (مدير الإعدادات)

```
class ConfigManager:
    def __init__(self):
        self.config = self.load_config()
        self.env_vars = self.load_env_variables()

    def load_env_variables(self):
        # تحميل جميع متغيرات البيئة
        env_vars = {
            'binance': {
                'api_key': os.getenv('BINANCE_API_KEY'),
                'secret_key': os.getenv('BINANCE_SECRET_KEY')
            },
            'bybit': {
                'api_key': os.getenv('BYBIT_API_KEY'),
                'secret_key': os.getenv('BYBIT_SECRET_KEY')
            }
        }
        return env_vars
```

2. ExchangeManager (مدير البورصات)

```
class ExchangeManager:
    def __init__(self, config_manager):
        self.config_manager = config_manager
        self.exchanges = {}
        self.init_exchanges()

    def init_exchanges(self):
        # تفعيل البورصات حسب الإعدادات
        if self.config_manager.is_exchange_enabled('binance'):
            self.exchanges['binance'] = BinanceExchange(...)
```

3. DatabaseManager (مدير قاعدة البيانات)

```
class DatabaseManager:
    def __init__(self):
        self.db_path = os.getenv('DATABASE_URL', 'sqlite:///
roben_trading.db')
        self.init_database()

    def log_trade(self, exchange, symbol, side, quantity,
```

price):

تسجيل الصفقات في قاعدة البيانات #

خطوات الإعداد والتشغيل

الخطوة 1: إعداد ملف البيئة

```
# نسخ ملف المثال
cp .env.example .env

# تعديل الملف وإضافة مفاتيحك الحقيقية
nano .env
```

الخطوة 2: تخصيص الإعدادات

```
# تعديل ملف الإعدادات
nano config.json

# تفعيل البورصات المطلوبة
# تخصيص استراتيجيات التداول
# ضبط إعدادات إدارة المخاطر
```

الخطوة 3: تثبيت المتطلبات

```
pip install python-dotenv flask flask-cors requests pandas numpy
```

الخطوة 4: تشغيل النظام

```
python3 roben_enhanced_trading_system.py
```

الخطوة 5: الوصول للنظام

```
http://localhost:8082
```



المتاحة API واجهات

1. فحص صحة النظام

GET /api/health

الاستجابة:

```
{
  "status": "healthy",
  "exchanges_enabled": ["binance"],
  "auto_mode": true,
  "sniper_mode": true,
  "config_loaded": true,
  "database_connected": true
}
```

2. الحصول على الإعدادات

GET /api/config

الاستجابة:

```
{
  "success": true,
  "config": {
    "exchanges": ["binance"],
    "trading_pairs": ["BTCUSDT", "ETHUSDT"],
    "risk_settings": {
      "max_daily_loss": 10.0,
      "max_position_size": 2.0
    }
  }
}
```

3. الحصول على رصيد الحساب

GET /api/balance

4. تنفيذ صفقة تداول

```
POST /api/trade
Content-Type: application/json

{
  "symbol": "BTCUSDT",
  "side": "BUY",
  "quantity": 0.001,
  "exchange": "binance"
}
```

5. تفعيل الوضع التلقائي

```
POST /api/auto-mode
Content-Type: application/json

{
  "enable": true
}
```

6. تفعيل وضع القناص

```
POST /api/sniper-mode
Content-Type: application/json

{
  "enable": true
}
```

7. الحصول على الإحصائيات

```
GET /api/stats
```

إعدادات الأمان

1. حماية مفاتيح API

- (فقط Spot Trading) استخدم صلاحيات محدودة
- في البورصة IP فعل قيود عنوان

- مع أحد API لا تشارك مفاتيح
- للاختبار استخدم testnet مفاتيح

إعدادات قاعدة البيانات 2.

```
DATABASE_URL=sqlite:///roben_trading.db  
ENABLE_DATABASE_LOGGING=true
```

إعدادات الشبكة 3.

```
ENABLE_IP_WHITELIST=true  
ALLOWED_IPS=127.0.0.1,localhost  
API_RATE_LIMIT=100
```

استكشاف الأخطاء

API مشكلة: فشل في تحميل مفاتيح

تحقق من صحة أسماء المتغيرات 3. تأكد من عدم وجود 2. env. تأكد من وجود ملف 1. **الحل:** مسافات إضافية

مشكلة: فشل في الاتصال بالبورصة

تحقق من اتصال 3. config.json تأكد من تفعيل البورصة في 2. API تحقق من صحة مفاتيح 1. **الحل:** الإنترنت

مشكلة: خطأ في قاعدة البيانات

تحقق من صلاحيات الكتابة 2. تأكد من وجود مساحة كافية 3. احذف ملف قاعدة البيانات 1. **الحل:** وأعد التشغيل

مراقبة الأداء

سجلات النظام 1.

```
# عرض السجلات المباشرة  
tail -f roben_trading.log
```

```
# البحث عن أخطاء  
grep "ERROR" roben_trading.log
```

إحصائيات قاعدة البيانات.2

```
-- عدد الصفقات اليوم  
SELECT COUNT(*) FROM trades WHERE DATE(timestamp) = DATE('now');  
  
-- إجمالي الأرباح  
SELECT SUM(profit_loss) FROM trades WHERE profit_loss > 0;
```

مراقبة استخدام الذاكرة.3

```
# مراقبة استخدام الموارد  
top -p $(pgrep -f roben_enhanced_trading_system)
```

النسخ الاحتياطي والاستعادة

1. نسخ احتياطي للإعدادات

```
# نسخ الملفات المهمة  
cp .env .env.backup  
cp config.json config.json.backup  
cp roben_trading.db roben_trading.db.backup
```

2. النسخ الاحتياطي التلقائي

```
# إعداد النسخ الاحتياطي التلقائي  
ENABLE_AUTO_BACKUP=true  
BACKUP_INTERVAL_HOURS=24  
BACKUP_LOCATION=./backups/
```

الدعم الفني

معلومات الاتصال

- البريد الإلكتروني: support@robentrading.ai

- **التليجرام:** @RobenTradingSupport
- **الموقع:** <https://roben trading.ai>

الإبلاغ عن المشاكل

عند الإبلاغ عن مشكلة، يرجى تضمين: 1. رسالة الخطأ الكاملة 2. خطوات إعادة إنتاج المشكلة 3. إعدادات النظام 4. ملف السجل (آخر 100 سطر)



ملاحظات مهمة



تحذيرات

- هذا النظام يتعامل مع أموال حقيقية
- ابدأ بمبالغ صغيرة للاختبار
- راقب النظام باستمرار
- لا تستثمر أكثر مما تستطيع خسارته



أفضل الممارسات

- استخدم إعدادات محافظة في البداية
- فعل جميع إعدادات الأمان
- احتفظ بنسخ احتياطية منتظمة
- راجع الإحصائيات يومياً



التطوير المستقبلي

- دعم بورصات إضافية
 - استراتيجيات تداول متقدمة
 - تحليل ذكي بالذكاء الاصطناعي
 - واجهة هاتف محمول
-

ديسمبر 5 2024: تاريخ آخر تحديث

إصدار النظام: Enhanced v2.0

مكتمل: حالة التوثيق