服务器LXD虚拟化

ubuntu server版: http://cdimage.ubuntu.com/releases/

教程地址: https://github.com/shenuiuin/LXD_GPU_SERVER

宿主机的安装与配置

这里演示使用ubuntu-18.04.1-server-amd64.iso 使用虚拟机来演示如何安装与配置

服务器一般有一块SSD和多块机械做成的RAID的阵列,系统安装在SSD(比较小)还有一块RAID阵列的数据盘

这里演示使用ubuntu虚拟机来演示 系统有两块硬盘,一块40G,作为系统盘,另一块 160G作为数据盘,虚拟机的安装就不介绍了

宿主机准备:作为GPU服务器,宿主机的显卡驱动等都需要安装好,参考下面链接安装NVIDIA驱动、

CUDA, cuDNN

(虚拟机中没有英伟达的显卡,这里演示略过)

https://medium.com/@cjanze/how-to-install-tensorflow-with-gpu-support-on-ubuntu-18-04-lts-with-cuda-10-nvidia-gpu-312a693744b5

(需要外网才能访问,在我github上已经离线好)

宿主机准备好后, 查看各个硬件是否正常工作

neofetch htop nyidia-smi 显示Linux系统信息 查看CPU运行以及内存占用情况 查看显卡运行情况

Ixd介绍

因为服务器只有一台,如果 每个人都直接连接宿主机文件会 变的很乱,还有一些人会安装各 种不相关软件,甚至运行危害服 务器的命令



因此,虚拟化迫在眉睫 以下是我们要达到的目的:

需要将容器保存在宿主机的数据盘中每一个单独的容器就是一个单独的系统不同用户之间不能相互影响且可以同时使用用户可以方便地访问自己的"机器"(远程连接)用户有系统所有的权限,能自由地安装程序用户不被允许直接操作宿主机系统: cpu、内存、显卡,都可以配置

LXD/LXC是一个系统容器。Docker是一个应用程序容器。而VirtualBox不能通显卡。所以我们采用LXD虚拟化

lxd安装

安装LXD:

分别安装LXD, ZFS和bridge-utils LXD 实现虚拟容器 ZFS 用于管理物理磁盘,支持LXD高级功能 bridge-utils 用于搭建网桥

sudo apt-get install lxd zfsutils-linux bridge-utils 配置网桥:

因为学校信息中心网络问题,如果配置桥接网卡,会导致流量异常,直接断网,因此实现每人一个ip的方式失败,不得已我们采用端口转发的方式来实现各个容器的网络

配置ZFS

首先,我们运行sudo fdisk-l列出服务器上的可用磁盘和分区,我们有两块硬盘,第一块为系统盘,第二块为数据盘,现在我们将数据盘(/dev/sdb)分出需要使用的空间,作为容器的存储卷。

sudo fdisk /dev/sdb

```
icon@ubuntu:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.31.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x640c32a1.

Command (m for help): _
```

按照下图分出了80GB的分区作为容器的存储卷,分区为/dev/sdb1,剩下的空间同理可以分区,可以作为服务器另外的应用使用

```
Command (m for help): n
Partition type
   p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-335544319, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-335544319, default 335544319): +80G
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 80 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

LXD配置

在块设备 /dev/sdb1 上创建一个ZFS存储池

sudo lxc storage create zfs-pool zfs source=/dev/sdb1 LXD初始化 sudo lxd init

```
icon@ubuntu:~$ lxd init
Would you like to use LXD clustering? (yes/no) [default=no]: no
Do you want to configure a new storage pool? (yes/no) [default=yes]: no
Would you like to connect to a MAAS server? (yes/no) [default=no]: no
Would you like to create a new local network bridge? (yes/no) [default=yes]: yes
What should the new bridge be called? [default=lxdbr0]: lxdbr0
What IPv4 address should be used? (CIDR subnet notation, "auto" or "none") [default=auto]: auto
What IPv6 address should be used? (CIDR subnet notation, "auto" or "none") [default=auto]: auto
Would you like LXD to be available over the network? (yes/no) [default=no]: no
What IPVO address should be used? (CIDK subhet hotation, auto of hole) [default=auto]. Would you like LXD to be available over the network? (yes/no) [default=no]: no Would you like stale cached images to be updated automatically? (yes/no) [default=yes] yes Would you like a YAML "lxd init" preseed to be printed? (yes/no) [default=no]: yes
config: {}
networks:
      config:
             ipv4.address: auto
             ipv6.address: auto
       description:
      managed: false
      name: lxdbr0
       type:
 storage_pools: []
profiles:
       config: {}
       description: ""
       devices:
             eth0:
                   name: eth0
                   nictype: bridged
                   parent: lxdbr0
      type: nic
name: default
 cluster: null
```

因为我们已经创建好了一个叫zfs-pool的存储池,所以在lxd初始化时不需要创建新的储存池,之后在进行配置即可

sudo lxc profile edit default

在配置时还将每个容器的 硬盘大小限制为固定大小 (如果没有设置,容器里面的磁盘大小为整个储存池的大小)

```
###
### Note that the name is shown but cannot be changed

config: {}
description: Default LXD profile
devices:
  eth0:
    name: eth0
    nictype: bridged
    parent: lxdbr0
    type: nic

root:
    path: /
    pool: zfs-pool
    size: 50GB
    type: disk
name: default
used_by: []
```

创建容器

镜像源(加速创建)清华的镜像源加速创建

sudo lxc remote add tuna-images https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/lxc-images/ -protocol=simplestreams --public

sudo lxc image list tuna-images:

创建ubuntu容器

sudo lxc launch tuna-images:ubuntu/18.04 test

进入容器

sudo lxc exec test bash

容器里的ubuntu已经存在了一个ubuntu用户命令 passwd ubuntu 修改用户密码

容器里的ubuntu是一个很精简的系统,需要安装各种软件:

安装SSH: apt install ssh

因为我们没有设置桥接网卡,不能从外部电脑访问容器 (不能ping通容器的ip),因此我们采用端口转发的方式 来访问我们的容器,所以先退出容器exit

在宿主机 查看容器

```
icon@ubuntu:~$ sudo lxc list
[sudo] password for icon:

| NAME | STATE | IPV4 |

| test | RUNNING | 10.152.210.183 (eth0) | fd42:8997:bd92:c3
```

通过 ip addr 查看宿主机ip地址:可知宿主机ip为 172.22.24.126

sudo iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.22.24.126 -p tcp --dport 60601 -j DNAT --todestination 10.152.210.183:22

60610是我们定的端口号,通过宿主机的60601端口号映射到容器中22端口号(SSH默认端口号)

容器的配置

连接容器并配置: ssh ubuntu@172.22.24.126 -p 60601

1. 更换网易的源

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak(备份) sudo vim /etc/apt/sources.list

将网易源添加进这个文件(注意系统版本 ubuntu 18.04)

deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse

deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse

deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse

deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse

deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse

2 安装图形化界面 sudo apt update sudo apt install ubuntu-desktop gnome-panel gnomesettings-daemon metacity nautilus gnome-terminal -y

3. 为容器添加显卡

我们回到宿主机

——为容器添加所有GPU: lxc config device add yourContainerName gpu gpu

——添加指定GPU: lxc config device add yourContainerName gpu0 gpu id=0

添加好显卡后,就相当于我们给容器安装了显卡我们回到容器,然后安装显卡驱动

(与宿主机的显卡版本必须一致)

(虚拟机中没有英伟达的显卡,这里演示略过)

sudo sh ./NVIDIA-Linux-X86_64-[YOURVERSION].run --no-kernel-module

容器里面安装显卡驱动时需要加上后面的参数,安装时不需要安装到内核

4.远程连接

安装RDP脚本

sudo apt install git

(安装git后下载我们之后需要用的东西)

git clone https://github.com/shenuiuin/LXD_GPU_SERVER 打开文件夹

cd LXD GPU SERVER/

赋予脚本可执行权限

sudo chmod +x Std-Xrdp-install-0.2.sh

安装脚本

./Std-Xrdp-install-0.2.sh

```
#-----#
# Installation Completed
# Please test your xRDP configuration....
# Written by Griffon - April 2018 - Ver 0.2 - Std-Xrdp-Install-0.2.sh
#------#
```

在安装好XRDP后,与之前一样,因为我们ping不通容器,所以我们需要将xrdp的端口转发到宿主机上

sudo iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.22.24.126 -p tcp --dport 60611 -j DNAT --todestination 10.152.210.183:3389

60611是我们定的端口号,通过宿主机的60611端口号映射到容器中3389端口号(XRDP默认端口号)

可以通过windows的远程连接来使用容器(windows运行mstsc)



有一些图标的logo没有展示,没有关系给他换个主题就可以接下来就是当普通的ubuntu来使用,

比如可以找一些教程:安装完ubuntu必做的事等


ubuntu美化

icon图标主题 sudo apt update sudo apt install papirus-icon-theme


安装GTK主题

git clone https://github.com/vinceliuice/vimix-gtk-themes cd vimix-gtk-themes sudo ./vimix-installer


Tweaks安装: sudo apt install gnome-tweak-tool -y 主题安装好后用Tweaks来应用主题



Tweaks可以个性化你的ubuntu,比如加上最大化最小化按钮



gnome扩展: 直接在ubuntu 的应用商店安装, 推荐的这些扩展




卸载自带的没用的软件

sudo apt-get remove --purge libreoffice*

其他的可以在应用商店卸载 然后安装自己需要的软件 搜狗输入法、谷歌浏览器等等 之前已经安装好显卡驱动,现在只需要安装和宿 主机一样CUDA和cuDNN(版本必须相同)

系统的中文在Language Support。然后添加简体中文的语言将中文拖到第一项,然后应用到整个系统。重启之后会有提示将文件夹的名字改成中文(最好还是用旧的名称,英文路径)





容器管理

由于我们用端口转发的方式来连接容器,不过宿主机重启时会丢失路由表规则


#列出端口规则 sudo iptables -t nat -L PREROUTING --line-number

#删除第一行的规则 sudo iptables -t nat -D PREROUTING 1

保存规则(防止重启后转发表丢失) sudo netfilter-persistent save

恢复保存的转发规则 sudo netfilter-persistent reload

Ixdui




地址:

https://github.com/AdaptiveScale/Ixdui

安装之前需要安装python3-dev,不然会出错 sudo apt install python3-dev

安装好后网页登录管理工具 http:(宿主机ip):15151



在这个工具里面可以配置容器的各个参数,我们实验室的宿主机为256G内存,cpu48个核,容器主要用的是显卡,其他的参数按照人数平均分配一下,够用就可以


管理员应在桌面上新建一个文件,写下系统的版本、安装了 什么软件、各种注意事项等等。

我们把这个配置好的容器当成模板,保存为镜像。

sudo lxc stop test

sudo lxc publish test --alias ubuntudemo --public 将test容器保存为ubuntudemo镜像 保存模板

以后直接用模板镜像来创建容器,容器创建好后还要为它添加显卡(驱动已经有了),还有用lxdui配置它的参数,最后为它添加端口映射



tudent@ml	ıms-deeple	arning:~\$ lxc list		
NAME	STATE	IPV4	IPV6	
lpl	RUNNING	10.240.135.238 (eth0)	fd42:478d:c725:fca2:216:3eff:fef3:914f (eth0)	PE
sh	RUNNING	10.240.135.179 (eth0)	fd42:478d:c725:fca2:216:3eff:fel6:7d54 (eth0)	PE
SWZ	RUNNING	10.240.135.168 (eth0)	fd42:478d:c725:fca2:216:3eff:fe4d:50bd (eth0)	PE
test	STOPPED			PE
ubuntu	STOPPED			PE
wnbot	STOPPED			PE
yql	RUNNING	10.240.135.170 (eth0)	fd42:478d:c725:fca2:216:3eff:fe2c:1c29 (eth0)	PE
ух	RUNNING	10.240.135.139 (eth0)	fd42:478d:c725:fca2:216:3eff:fe64:3944 (eth0)	PE
zsy	RUNNING	10.240.135.54 (eth0)		PE
ztt	RUNNING	10.240.135.195 (eth0)	fd42:478d:c725:fca2:216:3eff:fe5f:5ecd (eth0)	PE
tudent@ml	ıms-deeplea	arning:~\$		

