操作系统原理

PRINCIPLES OF OPERATING SYSTEM

北京大学计算机科学技术系 陈向群
Department of computer science and Technology
Peking University
2015 春季

第5號

同步互斥机制1

同步互斥机制

- 进程的并发执行
- 进程互斥
- 进程同步
- 信号量及PV操作
- 经典的IPC问题

并发环境下进程的特征

问题的提出

并发是所有问题产生的基础并发是操作系统设计的基础

从选程的特征出发

并发

- 进程的执行是间断性的
- 进程的相对执行速度不可预测

共享

• 进程/线程之间的制约性

不确


定性

• 进程执行的结果与其执行的相对速度有关,是不确定的

与时间有关的错误——例子1

某银行业务系统,某客户的账户有5000元,有两个 ATM机T1和T2 **T1:** read(x); read(x); if x > = 1000 then if x>=2000 then x := x - 1000;x := x - 2000;write(x); write(x); 两个进程的关键 活动出现交叉

与时间有关的错误——例于2






get、copy和put三个进程并发执行

并发执行过程分析

```
当前状态 (3,4,...,m) 2 2 (1,2)
可能的执行(假设g,c,p为get,copy,put的一次循环)
        (4,5,...,m) 3 3 (1,2,3) √
 g,c,p
      (4,5,...,m) 3 3 (1,2,2) X
 g,p,c
 c,g,p (4,5,...,m) 3 2 (1,2,2) X
       (4,5,...,m) 3 2 (1,2,2) X
 c,p,g
       (4,5,...,m) 3 2 (1,2,2) X
 p,c,g
                          (1,2,2) X
         (4,5,...,m) 3
                      3
 p,g,c
```

设信息长度为m,有多少种可能性?

光程前趋图




并发环境下进程间的制约关系

临界资源、临界区



竞争条件 (RACE CONDITION)



选程互斥(MUTUAL EXCLUSIVE)


- 由于各进程要求使用共享资源(变量、文件等), 而这些资源需要排他性使用各进程之间竞争使用这些资源一 这一关系称为进程互斥
- 临界资源: critical resource系统中某些资源一次只允许一个进程使用,称这样的资源为临界资源或互斥资源或共享变量
- 临界区(互斥区): critical section(region)
 各个进程中对某个临界资源(共享变量)实施操作的程序片段

临界区(互斥区)的使用原则

- 没有进程在临界区时,想进入临界区的进程可进入
- 不允许两个进程同时处于其临界区中
- 临界区外运行的进程不得阻塞其他进程进入临界区

厚

不得使进程无限期等待进入临界区




实现进程互斥的方案

- 软件方案
 - o Dekker解法、Peterson解法

- 硬件方案
 - o屏蔽中断、TSL(XCHG)指令

Dekker解法、Peterson解法

软件解注1



free: 临界区空闲标志

true: 有进程在临界区 false:无进程在临界区

初值: free为false

软件解注2

```
P:
......
while (not turn);
临界区
turn = false;
......
```

turn: 谁进临界区的标志 true: P进程进临界区 false: Q进程进临界区

初值任意

条件解注3

After you 问 數

```
P:

multiple of the proof of t
```

```
Q:
......
qturn = true;
while (pturn);
临界区
qturn = false;
......
```

pturn, qturn: 初值为false

P进入临界区的条件: pturn / not qturn Q进入临界区的条件: not pturn / qturn

软件解法4——DEKKER算法

```
P:
                                    Q:
 pturn = true;
  while (qturn) {
     if (turn == 2) (
        pturn = false;
        while (turn == 2);
        pturn = true;
    } }
    临界区
                       循环
                                      turn = 1;
  turn = 2;
  pturn = false;
```

```
在解法3基础上
                 引入turn变量
qturn = true;
while (pturn) {
   if (turn == 1) {
     qturn = false;
     while (turn == 1);
     qturn = true;
  临界区
qturn = false;
                   [QOB
```

软件解法5——PETERSON算法

```
#define FALSE 0
#define TRUE 1
                    // 进程的个数
#define N 2
int turn;
                     // 轮到谁?
   int interested[N];
  // 兴趣数组,初始值均为FALSE
void enter region (int process)
               // process = 0 或 1
      int other:
           // 另外一个进程的进程号
      other = 1 - process;
      interested[process] = TRUE;
          // 表明本进程感兴趣
      turn = process;
          //设置标志位
      while( turn == process &&
   interested[other] == TRUE);
                            循环
```

```
void leave_region (int process)
{
    interested[process] = FALSE;
    // 本进程已离开临界区
}
```

```
进程i:
  enter region (i);
   临界区
  leave region (i);
  Peterson算法解决了互
  斥访问的问题, 而且克
  服了强制轮流法的缺点
  ,可以完全正常地工作
   (1981)
```

中断屏蔽、TSL指令、XCHG指令

硬件解法1—中断屏蔽方法

"开关中断"指令


执行"关中断"指令 临界区操作 执行"开中断"指令

- 简单, 高效
- 代价高,限制CPU并发能力(临界区大小)
- 不适用于多处理器
- 适用于操作系统本身,不适于用户进程

硬件練法2

一"测试并加锁"指令

TSL指令: TEST AND SET LOCK



硬件解法3一"交换"指令

XCHG指令: EXCHANGE



给寄存器中置1 交换寄存器与锁变量的内容 判断寄存器内容是否是零? 若不是零,跳转到enter_region 返回调用者,进入了临界区

在锁中置0 返回调用者

- 软件方法
 - ■编程技巧
- 硬件方法
- 忙等待(busy waiting)

进程在得到临界区访问权之前,持续

测试而不做其他事情

自旋锁 Spin lock (多处理器 v)

● 优先级反转(倒置)

协作关系



选程的同步

进程同步: synchronization

指系统中多个进程中发生的事件存在 <u>某种时序关系</u>,需要相互合作,共同 完成一项任务

具体地说,一个进程运行到某一点时, 要求另一伙伴进程为它提供消息,在 未获得消息之前,该进程进入阻塞态, 获得消息后被唤醒进入就绪态


生产者/消费者问题

又称为 有界缓冲 区问题

问题描述:

- 一个或多个生产者 生产某种类型的数 据放置在缓冲区中
- > 有消费者从缓冲区 中取数据,每次取 一项
- 只能有一个生产者 或消费者对缓冲区 进行操作

生产者 进程 、



缓冲区

避免忙等待睡眠与唤醒操作(原语)

消费者进程


要解决的问题:

- 当缓冲区已满时, 生产者不会继续 向其中添加数据;
- 当缓冲区为空时, 消费者不会从中 移走数据

生产者/消费者问题


```
#define N 100
                                  void consumer(void)
int count=0;
                                    int item;
void producer(void)
                                     while(TRUE) {
                           count
                                             if(count==0) \(\frac{1}{2} \section \text{leep()};
   int item;
   while(TRUE) {
                                             item=remove item();
      item=produce_item()
                                             count=count-1;
      if(count==N) sleep();
                                             if(count==N-1)
      insert_item(item);
                                              wakeup(producer);
      count=count+1;
                                             consume_item(item);
      if(count==1)
                                           一种场景: 消费者
       wakeup(consumer);
                                           判断count=0后进入
                                             睡眠前被切换
```

其他同步例子1



SPOOLing系统

其他同步例于2



一种经典的进程同步机制





信号量及PV操作

- 一个特殊变量
- 用于进程间传递信息的一个整数值
- 定义如下:

```
struc semaphore
{
    int count;
    queueType queue;
}
```

● 信号量说明: semaphore s;

● 对信号量可以实施的操作:初始化、P和V(P、V分别是荷兰语的test(proberen)和increment(verhogen))



P、V操作定义

```
P(s)
 s.count --;
 if (s.count < 0)
  该进程状态置为阻塞状态;
  将该进程插入相应的等待队
  列s.queue末尾;
  重新调度;
           down, semWait
```


```
V(s)
s.count ++;
if (s.count < = 0)
 唤醒相应等待队列s.queue中
  等待的一个进程;
 改变其状态为就绪态, 并将其
  插入就绪队列;
           up, semSignal
```

有关说明

- ▶ P、V操作为原语操作(primitive or atomic action)
- ▶ 在信号量上定义了三个操作 初始化(非负数)、P操作、V操作
- 最初提出的是二元信号量(解决互斥)之后,推广到一般信号量(多值)或计数信号量(解决同步)

用PV操作解決遊程间互斥问题

- 分析并发进程的关键活动,划定临界区
- 设置信号量 mutex,初值为1
- 在临界区前实施 P(mutex)
- 在临界区之后实施 V(mutex)



用信号量解决生产者/消费者问题

```
void producer(void)
{ int item;
  while(TRUE) {
     item=produce item();
     P(&empty);
     P(&mutex);
     insert_item(item);
     V(&mutex)
     V(&full);
```

```
void consumer(void)
{ int item;
  while(TRUE) {
     P(&full);
     P(&mutex);
     item=remove item();
     V(&mutex);
     V(&empty);
     consume item(item);
```

```
#define N 100  /* 缓冲区个数*/
typedef int semaphore;  /* 信号量是一种特殊的整型数据*/
semaphore mutex =1;  /* 互斥信号量:控制对临界区的访问*/
semaphore empty =N;  /* 空缓冲区个数*/
semaphore full = 0;  /* 满缓冲区个数*/
```

```
void producer(void)
                                    void consumer(void)
  int item;
                                      int item;
  while(TRUE) {
                                      while(TRUE) {
          item=produce_item();
                                              P(&full);
           P(&empty);
                                              P(&mutex);
        7 P(&mutex);
                                               item=remove_item();
          insert_item(item);
                                              V(&mutex);
                                             V(&empty);
          V(&mutex)
           V(&full);
                                               consume_item(item);
                                                顺序与
                     思考:
 思考:
                                                 位置
                                      F
 若颠倒两个P
                    若颠倒两个V
                     操作的顺序?
 操作的顺序?
```


用信号量解决读者/写者问题

问题描述:

多个进程共享一个数据区,这些进程分为两组:

读者进程: 只读数据区中的数据

写者进程: 只往数据区写数据

要求满足条件:

- ✓ 允许多个读者同时执行读操作
- ✓ 不允许多个写者同时操作
- ✓ 不允许读者、写者同时操作

第一类读者写者问题:读者优先

如果读者执行:

- ▶ 无其他读者、写者,该读者可以读
- 若已有写者等,但有其他读者正在读,则该读者 也可以读
- > 若有写者正在写,该读者必须等

如果写者执行:

- 无其他读者、写者,该写者可以写
- > 若有读者正在读,该写者等待
- > 若有其他写者正在写,该写者等待

第一类读者-写者问题的解法

```
void reader(void)
    while (TRUE) {
     读操作
   V(w);
```

```
void writer(void)
    while (TRUE) {
    P(w);
    写操作
    V(w);
```

第一类读者-写者问题的解法

```
void reader(void)
                                        void writer(void)
          while (TRUE) {
          P(mutex);
                          第一个读者
                                             while (TRUE) {
          rc = rc + 1;
          if (rc == 1) P (w);
                                             P(w);
          V(mutex);
临界区
                                             写操作
           读操作
          P(mutex);
                                             V(w);
                        最后一个读者
          rc = rc - 1;
          if (rc == 0) V(w); <
          V(mutex);
          其他操作
```

LINUX提供的读写锁

● 应用场景

如果每个执行实体对临界区的访问或者是读或 者是写共享变量,但是它们都不会既读又写时,读 写锁是最好的选择

● 实例: Linux的IPX路由代码中使用了读-写锁,用 ipx_routes_lock的读-写锁保护IPX路由表的并发访问

要通过查找路由表实现包转发的程序需要请求读锁; 需要添加和删除路由表中入口的程序必须获取写锁 (由于通过读路由表的情况比更新路由表的情况多得多,使用读-写锁提高了性能)

本讲重点

- 基本概念
 - 竞争条件、临界区
 - 进程同步、进程互斥
 - 自旋锁(忙等待)
- 信号量、PV操作
- 经典问题模型及解决方案
 - 生产者-消费者问题、读者-写者问题

本局要求

重点阅读教材第2章相关内容: 2.3.1~2.3.5, 2.5.2

● 重点概念

竞争条件 与时间有关的错误 忙等待临界资源 临界区 进程互斥 进程同步信号量 P、V操作 锁 自旋锁生产者消费者问题 读者写者问题

THE End