操作系统原理

PRINCIPLES OF OPERATING SYSTEM

北京大学计算机科学技术系 陈向群
Department of computer science and Technology
Peking University
2015 春季

第7號

存储模型1

存储管理

- ◉ 基本概念
- 物理内存管理
- 伙伴系统
- ◎ 基本内存管理方案
- 交換技术(Swapping)

地址转换、地址映射、地址翻译



……已经了解的

程序装载到内存才可以运行通常,程序以可执行文件格式保存在磁盘上

- 多道程序设计模型允许多个程序同时进入内存
- 每个进程有自己的地址空间
 - 一个进程执行时不能访问另一个进程的地址空间
 - 进程不能执行不适合的操作

要解决的问题

进程 地址 空间

进程A 地址空间

进程B 地址空间


:

进程Z 地址空间

物理内存

物理内存

复习: 选程地址空间



- 进程中的地址不是最终的物理地址
- 在进程运行前无法计算出物理地址因为:不能确定进程被加载到内存什么地方

→→ 需要 地址重定位 的支持

地址转换、地址变换、地址翻译、地址映射 Translation、Mapping

地址重定位

逻辑地址(相对地址,虚拟地址)
 用户程序经过编译、汇编后形成目标代码,目标代码通常采用相对地址的形式,其首地址为0,其余地址都相对于首地址而编址
 不然用逻辑地址在内存中读取信息

● 物理地址(绝对地址,实地址)内存中存储单元的地址 可直接寻址

为了保证CPU执行指令时可正确访问内存单元,需要将用户程序中的逻辑地址转换为运行时可由机器直接寻址的物理地址,这一过程称为地址重定位

静态重定位与动态重定位

静态重定位:

当用户程序加载到内存时,一次性实现逻辑地 址到物理地址的转换


→ 一般可以由软件完成

动态重定位:

在进程执行过程中进行地址变换

- →→ 即逐条指令执行时完成地址转换
- ▲需要硬件部件支持

动态重定位实现




位图法、空闲区表、空闲区链表



空隔内存管理

● 数据结构


- ≻位图
 - > 每个分配单元对应于位图 中的一位, 0表示空闲, 1 表示占用 (或者相反)
- ▶空闲区表、已分配区表
 - > 表中每一项记录了空闲区 (或已分配区) 的起始地 址、长度、标志
- > 空闲块链表



內存分配算法

- 首次适配 first fit
 - 在空闲区表中找到第一个满足进程要求的空闲区
- 下次适配 next fit
 - 从上次找到的空闲区处接着查找
- 最佳适配 best fit
 - 查找整个空闲区表,找到能够满足进程要求的最小空闲区
- 最差适配 worst fit
 - 总是分配满足进程要求的最大空闲区

将该空闲区分为两部分,一部分供进程使用,另一部分形成新的空闲区




空闲区表

始址	长度	标志
15K	23K	未分配
48K	20K	未分配
80K	30K	未分配
		空项
		空项

已分配区表

始址	长度	标志
ОК	15K	P ₁
38K	10K	P ₂
68K	12K	P ₃
110K	10K	P ₄
		空项
		空项



空闲区表

始址	长度	标志
15K	23K	未分配
48K	20K	未分配
98K	12K	未分配
		空项
		空项

已分配区表

始址	长度	标志
ОК	15K	P ₁
38K	10K	P ₂
68K	12K	P ₃
110K	10K	P ₄
80K	5K	P ₅
85K	13K	P ₆

回收问题

- 内存回收算法
 - 当某一块归还后,前后空闲空间合并,修改内 存空闲区表
 - 四种情况 上相邻、下相邻、上下都相邻、上下都不相邻

WESSEBUDDY SYSTEM

伙伴系统

Linux低层内 存管理采用

一种特殊的 "分离适配" 算法


- 一种经典的内存分配方案
- 主要思想:将内存按2的幂进行划分,组成若干空闲块链表;查找该链表找到能满足进程需求的最佳匹配块
- 算法:
 - 首先将整个可用空间看作一块: 2^U
 - 假设进程申请的空间大小为 s,如果满足 2^{*u*-1} < *s* <= 2^{*u*},则分配整个块 否则,将块划分为两个大小相等的伙伴,大小为2^{*u*-1}
 - 一直划分下去直到产生大于或等于 s 的最小块

伙伴系统的例子

1 MB 内存	1M					
A申请 100K	A=128K	128k	256K	512K		
B申请 240K	A=128K	128k	B=256K	512K		
C申请 64K	A=128K	C= 64K 64K	B=256K	512K		
D申请 256K	A=128K	C= 64K 64K	В=256К	D=256K	256K	
释放 B	A=128K	C= 64K 64K	256K	D=256K	256К	
释放A	128K	C= 64K 64K	256К	D=256K	256K	
E申请 75K	E=128K	C= 64K 64K	256K	D=256K	256K	
释放C	E=128K	128k	256К	D=256K	256K	
释放 E	512K		D=256K	256K		
释放 D	1M					

单一连续区、固定分区、可变分区

基本內存管理方案



单一连续区

特点:一段时间内只有一个进程在内存 简单,内存利用率低

用户程序

位于RAM中的 操作系统 0xFFF...

位于RAM中的 操作系统

用户程序

ROM中的 设备驱动程序

用户程序


位于RAM中的 操作系统

0


固定分区

- 把内存空间分割成若干区域,称为分区
- 每个分区的大小可以相同也可以不同
- 分区大小固定不变
- 每个分区装一个且只能装一个进程

固定分区示例



可变分区



碎片问题解决

- 碎片 → 很小的、不易利用的空闲区→ 导致内存利用率下降
- 解决方案 → 紧缩技术(memory compaction) 在内存移动程序,将所有小的空闲区合并为较大 的空闲区

又称:压缩技术,紧致技术,搬家技术

紧缩时要考虑的问题系统开销? 移动时机?

页式、段式、段页式


页式存储管理方案

- 设计思想
- ▶ 用户进程地址空间被划分为大小相等的部分,称 为页(page)或页面,从0开始编号
- > 内存空间按同样大小划分为大小相等的区域,称为<u>页框(page frame</u>),从0开始编号;也称为物理页面,页帧,内存块
- 内存分配(规则)以页为单位进行分配,并按进程需要的页数来分配;逻辑上相邻的页,物理上不一定相邻
- 典型页面尺寸: 4K或 4M

页式存储管理方案


划分是由系统自动完成的,对用户 是透明的

逻辑地址



内存分配


页框 (页帧、物理页面、 内存块)



物理内存

内存分配

页框 (页帧、物理页面、 内存块)



相关数据结构及地址转换

- 页表
- > 页表项: 记录了逻辑页号与页框号的对应关系
- > 每个进程一个页表,存放在内存
- > 页表起始地址保存在何处?
- 空闲内存管理

地址转换(硬件支持)CPU取到逻辑地址,自动划分为页号和页内地址;用页号查页表,得到页框号,再与页内偏移拼接成为物理地址


页内地址


段式存储管理方案

- 设计思想
- 》用户进程地址空间:按程序自身的逻辑关系划分 为若干个程序段,每个程序段都有一个段名
- 内存空间被动态划分为若干长度不相同的区域, 称为物理段,每个物理段由起始地址和长度确定
- > 内存分配(规则): 以段为单位进行分配,每段 在内存中占据连续空间,但各段之间可以不相邻

● 逻辑地址

示意图(1/2)





相关数据结构及地址转换

- 段表
- > 每项记录了段号、段首地址和段长度之间的关系
- > 每个进程一个段表,存放在内存
- > 段表起始地址保存在何处?

● 物理内存管理

段号 段内地址

● 地址转换(硬件)CPU取到逻辑地址,用段号查段表,得到该段在内存的起始地址,与段内偏移地址计算出物理地址

段页式存储管理方案

● 产生背景

综合页式、段式方案的优点,克服二者的缺点

● 设计思想

用户进程划分:

先按段划分,每一段再按页面划分

逻辑地址:

郎 卫	段内地址	
权马	页号	页内地址

内存划分: 同页式存储管理方案

内存分配: 以页为单位进行分配

段页式存储管理

- 数据结构及有关操作
- > 段表:记录了每一段的页表始址和页表长度
- 页表:记录了逻辑页号与页框号的对应关系 每一段有一张页表,一个进程有多个页表
- > 空闲区管理: 同页式管理
- > 内存分配、回收: 同页式管理
- 地址转换

段号	段内地址	
	页号	页内地址

基本內存管理方案小结

单一连续区	每次只运行一个用户程序,用户程序独占内存,它总是被 加载到同一个内存地址上
固定分区	把可分配的内存空间分割成若干个连续区域,每一区域称 为分区。每个分区的大小可以相同也可以不同,分区大小 固定不变,每个分区装一个且只能装一个进程
可变分区	根据进程的需求,把可分配的内存空间分割出一个分区,分配给该进程
	把用户程序地址空间划分成大小相等的部分, 称为页。内
页式	存空间按页的大小划分为大小相等的区域, 称为内存块 (物理页面, 页框, 页帧)。以页为单位进行分配, 逻辑 上相邻的页, 物理上不一定相邻
段式	用户程序地址空间按进程自身的逻辑关系划分为若干段, 内存空间被动态的划分为若干个长度不相同的区域(可变 分区)。以段为单位分配内存,每一段在内存中占据连续 空间,各段之间可以不连续存放
段页式	用户程序地址空间:段式;内存空间:页式;分配单位:页

SWAPPING

內存不足时如何管理?



内存"扩充"技术

- 内存紧缩技术(例如:可变分区)
- 覆盖技术 overlaying
- 交換技术 swapping
- 虚拟存储技术 virtual memory




覆盖技术(OVERLAYING)

- 解决的问题 → 程序大小超过物理内存总和
- 程序执行过程中,程序的不同部分在内存中相互 替代
- → 按照其自身的逻辑结构,将那些不会同时执 行的程序段共享同一块内存区域
 - → 要求程序各模块之间有明确的调用结构
- 程序员声明覆盖结构,操作系统完成自动覆盖

主要用于早期的操作系统

覆盖技术示例



交換技术(SWAPPING)

● 设计思想

内存空间紧张时,系统将内存中某些进程暂时移 到外存,把外存中某些进程换进内存,占据前者所 占用的区域(进程在内存与磁盘之间的动态调度)

- 讨论:实现时遇到的问题
- ✓ 进程的哪些内容要交换到磁盘?会遇到什么困难?
- ✓ 在磁盘的什么位置保存被换出的进程?
- ✓ 交换时机?
- ✓ 如何选择被换出的进程?
- ✓ 如何处理进程空间增长?


关于讨论的问题

- 运行时创建或修改的内容: 栈和堆
- 交换区:一般系统会指定一块特殊的磁盘区域作为交换空间(swap space),包含连续的磁道,操作系统可以使用底层的磁盘读写操作对其高效访问
- 何时需发生交换?
 只要不用就换出(很少再用);内存空间不够或有不够的危险时换出 与调度器结合使用
- 考虑进程的各种属性;不应换出处于等待I/O状态的进程 Swapper

避程空间增长的困难及解决

● 数据段

● 栈段



本讲重点

- 掌握地址重定位的概念
- 掌握基本内存管理方案
- 掌握物理内存管理技术
- 了解交换技术基本思想

本周曼浓

重点阅读教材第3章相关内容: 3.1、3.2

● 重点概念

地址重定位 地址转换 地址映射 地址翻译 地址变换逻辑地址/物理地址 虚拟地址/实地址 相对地址/绝对地址单一连续区 固定分区 可变分区 页式 段式 段页式 粉理内存管理 (位图、空闲区表、空闲区链表) 伙伴系统内存分配算法 (首先适配、最佳适配、最差适配、下次适配)内存回收算法 (上相邻、下相邻、上下相邻、上下不相邻)碎片 (内碎片、外碎片) 紧缩技术 交换技术

THE End