独分算符 7=(3x,3y,3=)=3;7+3;7+3;7+3;2x 稀较好,gradf=对=就学好了+好了 常数C DC = 0 $O\left(f(5)\right) = f'(5) P(5)$ 教養力十 divf=力· f= (是, 是, 是)·(fx, fy, fe) $= \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z}$ 场的有源性、10.50、微发的通量,正源(发散源) V(MA)=UV·A + A. VM MD.A = D. (MA) - A. DM 旋度刀头一一一一一个双型 为城墙产生率 Case 1. th / 57 内能密度 u 24:-7.Ja 热流强度 du=TdS-PdV + ZMidni $\frac{\partial S}{\partial t} = \frac{1}{1} \frac{\partial U}{\partial t}$ 外男後热野 $\frac{\partial S}{\partial t} = \frac{1}{T} \left(-\nabla \cdot J_{q} \right) = \nabla \cdot \frac{J_{q}}{T} + J_{q} \cdot \nabla \frac{1}{T}$ 颈外增加的焰 dis 局域偏密度产生率 $\frac{dis}{dis} = J_q \cdot \nabla \frac{1}{r}$ 定义Xg二叶热流动力 $\frac{\text{dis}}{\text{dt}} = J_q \cdot X_q$ Ja =- 大丁 热传导系数 k>0 (通常>0) $\frac{dis}{dt} = J_q \cdot \nabla_{\uparrow}^{\downarrow} = -J_q \cdot \frac{\nabla T}{T^2} = k \frac{(\nabla T)^2}{T^2} > 0$ Case L. 似多势不均匀,热结导十物质输运 部十万二0 $\frac{\partial U}{\partial t} + 7. J_u = 0$ Ju=Jq + MJn 纯热致物质具备 $\frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot J_q - \nabla \cdot (\mu J_n)$ $\frac{\partial S}{\partial t} = -\frac{1}{7} \cdot J_{q} - \frac{1}{7} \cdot (\mu J_{n}) + \frac{\mu}{7} \cdot \nabla \cdot J_{n} \qquad \left(\nabla \cdot (\mu J_{n}) = \mu \nabla \cdot J_{n} + J_{n} \cdot \nabla \mu \right)$ $=-\nabla\left(\frac{J_{q}}{T}\right)+J_{q}\cdot\nabla_{T}^{\perp}-\frac{J_{q}}{T}\cdot\nabla\mu$ 小界额 执传导 化多势 物质结合 $\frac{dis}{dt} = J_q \cdot X_q + J_n \cdot X_n \qquad \times_{n=} - \frac{2M}{T}$ $\frac{dis}{dt} = \sum_{k} J_{k} \cdot X_{k}$ 剧体应用 Onsager 关系 2-kl=21k 2 pl (B)= 2 (-B) 南北海村在 Tu = - 211 = 7M+2,20= Ja=-Ln キャルナムルマー 电记多数 M=Mc+He Me=eV 第位电荷电化学势是 型 REF Je = 6E Je= eJ, 7 Mc = 0 Ez-ÉDMe = - ÉDM 6= - eJn = - e²/₁₁ Jn=-ムリーマルナムコマナ,フィニの, Jn=-ムリーテアル Jgニードワー $J_{n} = -L_{1} + V_{M} + L_{12}V + , j_{n} = 0$ VM= L127= Ja=-レルナ・エムマナナレルマデ ことにマーレンナップ R= - L'n+Ln.Lzz T2 Ln