BitcoinGOD 主链安装说明

Bitcoin God 客户端是构建整个网络的支柱。下载它并默认存储比特币交易的所有历史(目前超过160 G);同步的过程将会花费数小时或更多时间,它取决于计算机的硬件读写速度和网速。

依赖

Ubuntu

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential libtool autotools-dev automake pkg-config lib
ssl-dev libevent-dev bsdmainutils
sudo apt-get install libboost-all-dev
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin
sudo apt-get update
sudo apt-get install libdb4.8-dev libdb4.8++-dev
sudo apt-get install libminiupnpc-dev
```

Centos

安装说明请点击这里

MAC

安装OS X命令行工具: xcode-select –install, 当弹出窗口时候, 点击Install 安装 Homebrew.

```
brew install automake berkeley-db4 libtool boost --c++11 miniupnpc openssl pkg-con fig protobuf libevent
```

WINDOWS

解压<u>文件</u>到目录,该目录所在硬盘可用空间需要大于160G。

编译

Unix & Mac

1. 下载bitcoingod源码并进入bitcoingod目录

```
git clone https://github.com/BitcoinGod/BitcoinGod.git
cd BitcoinGod
```

1. 编译Bitcoin God: 配置并编译Bitcoin God

```
binaries -without-gui
./autogen.sh
./configure --without-gui
make
make install
```

Windows

不需要编译。

运行

运行之前,我们推荐创建RPC配置文件,在OSX下创建配置文件如下:

```
echo -e "rpcuser=default@\nrpcpassword=default@" > "/Users/${USER}/Library/Applic
ation Sup port/BitcoinGod/bitcoin.conf"
chmod 600 "/Users/${USER}/Library/Application Support/BitcoinGod/bitcoin.conf"
```

在Linux或者Unix下面创建配置文件

```
echo -e "rpcuser=default@\nrpcpassword=default@" > "/${USER}/.BitcoinGod/bitcoin.
conf"
chmod 600 "/${USER}/.BitcoinGod/bitcoin.conf"
```

在Windows下面创建配置文件

echo rpcuser=default@ >%USERPROFILE%\AppData\Roaming\BitcoinGod\bitcoin.conf echo rpcpassword=default@ >%USERPROFILE%\AppData\Roaming\BitcoinGod\bitcoin.conf

快速开始

windows

启动Bitcoin God

bitcoingodd.exe

执行Rpc命令

bitcoingod-cli.exe help

linux

启动Bitcoin God

bitcoingodd -datadir={/BitcoinGod/datadir} -rpcuser={username} -rpcpassword={passw
d} -daemon

执行Rpc命令

bitcoingod-cli -rpcuser={username} -rpcpassword={passwd} help

启动bitcoingodd daemon

bitcoingodd -daemon

当你第一次启动并连接在网络中,bitcoingodd会开始校验blockchain并下载。这需要根据你的网络情况和硬盘读写情况花上几个小时或更多时间。 你能通过下面命令查看日志:

tail -f debug.log

其他命令: 1. 开始 BitcoinGOD

bitcoingodd -daemon -debug=0

1. 停止BitcoinGOD

bitcoingod-cli stop

1. 查看余额

bitcoingod-cli getbalance <account[optional]>

1. 查看fullnode信息

bitcoingod-cli getinfo

1. 转账到某个地址

bitcoingod-cli sendtoaddress <address> <amount>

1. 查看交易历史

bitcoingod-cli listtransactions <account> <count=10> <from=0>

1. 查看UTXOS

bitcoingod-cli listunspent <minconf=1> <maxconf=999999>

1. 挖矿

bitcoingod-cli generatepos

1. 根据blockheight获取blockhash

bitcoingod-cli getblockhash <height>

1. 获取Block信息

bitcoingod-cli getblock <blockhash>

1. 获取交易信息

bitcoingod-cli gettransaction <txid>