BitcoinGOD 安装说明

Bitcoin God 客户端是构建整个网络的支柱。下载它并默认存储比特币交易的所有历史(目前超过160G);同步的过程将会花费数小时或更多时间,它取决于计算机的硬件读写速度和网速。

1. 依赖

UNIX

```
sudo apt-get update

sudo apt-get install build-essential libtool autotools-dev
automake pkg-config libssl-dev libevent-dev bsdmainutils

sudo apt-get install libboost-all-dev

sudo apt-get install software-properties-common

sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin

sudo apt-get update

sudo apt-get install libdb4.8-dev libdb4.8++-dev

sudo apt-get install libminiupnpc-dev
```

MAC

安装 OS X 命令行工具: **xcode-select –install**, 当弹出窗口时候,点击 Install 安装 <u>Homebrew</u>. (网址: https://brew.sh/)

brew install automake berkeley-db4 libtool boost --c++11 miniupnpc openssl pkg-config protobuf libevent

WINDOWS

解压文件 (网址:

https://github.com/BitcoinGod/BitcoinGod/releases/download/v0.1.0.0/bitcoing od-v0.1.0.0-binary-win64.zip)到目录

2. 构建

1. 下载 bitcoingod 源码并进入 bitcoingod 目录

```
git clone https://github.com/BitcoinGod/BitcoinGod.git
cd BitcoinGod
```

2. 编译 Bitcoin God: 配置并编译 Bitcoin God

```
./autogen.sh
./configure --without-gui
make
make install
```

3. 运行

运行之前,我们推荐创建 RPC 配置文件,在 OSX 下创建配置文件如下:

```
echo -e "rpcuser=default@\nrpcpassword=default@" >
"/Users/${USER}/Library/Application Sup
port/BitcoinGod/bitcoin.conf"

chmod 600 "/Users/${USER}/Library/Application
Support/BitcoinGod/bitcoin.conf"
```

在 Linux 或者 Unix 下面创建配置文件

```
echo -e "rpcuser=default@\nrpcpassword=default@" >
"/${USER}/.BitcoinGod/bitcoin.conf"

chmod 600 "/${USER}/.BitcoinGod/bitcoin.conf"
```

在 Windows 下面创建配置文件

```
echo
rpcuser=default@ >%USERPROFILE%\AppData\Roaming\BitcoinGod\bitcoi
n.conf
echo
rpcpassword=default@ >>%USERPROFILE%\AppData\Roaming\BitcoinGod\b
itcoin.conf
```

4. 快速开始

Windows

启动 Bitcoin God

bitcoingodd.exe -datadir={F:\godcoin\datadir} -rpcuser={username} - rpcpassword={passwd}

执行 Rpc 命令

bitcoingod-cli.exe -rpcuser={username} -rpcpassword={passwd} help

Linux

启动 Bitcoin God

bitcoingodd -datadir={/BitcoinGod/datadir} -rpcuser={username} rpcpassword={passwd} -daemon

执行 Rpc 命令

bitcoingod-cli -rpcuser={username} -rpcpassword={passwd} help

启动 bitcoingodd daemon

bitcoingodd -daemon

注: 当你第一次启动并连接在网络中,bitcoingodd 会开始校验 blockchain 并下载。这需要根据你的网络情况和硬盘读写情况花上几个小时或更多时间。

你能通过下面命令查看日志:

tail -f debug.log

5. 其他命令

1. 开始 BitcoinGOD

bitcoingodd -daemon -debug=0

2. 停止 BitcoinGOD

bitcoingod-cli stop

3. 查看余额

bitcoingod-cli getbalance <account[optional]>

4. 查看 fullnode 信息

bitcoingod-cli getinfo

5. 转账到某个地址

bitcoingod-cli sendtoaddress <address> <amount>

6. 查看交易历史

bitcoingod-cli listtransactions <account> <count=10> <from=0>

7. 查看 UTXOS

bitcoingod-cli listunspent <minconf=1> <maxconf=999999>

8. 挖矿

bitcoingod-cli generatepos

9. 根据 blockheight 获取 blockhash

bitcoingod-cli getblockhash <height>

10. 获取 Block 信息

bitcoingod-cli getblock <blockhash>

11. 获取交易信息

bitcoingod-cli gettransaction <txid>