
处理机管理-电梯调度

操作系统 课程作业 1 朱宽 1751130

Windows 10 1903
Qt v5.12.0
MinGW x64 v8.1.0
build passing



项目背景及需求

某一层楼20层,有五部互联的电梯。基于线程思想,编写一个电梯调度程序。

每个电梯里面设置必要功能键:如数字键、关门键、开门键、上行键、下行键、报警键、当前电梯的楼层数、上升及下降状态等。

每层楼的每部电梯门口,应该有上行和下行按钮和当前电梯状态的数码显示器。

五部电梯门口的按钮是互联结的,即当一个电梯按钮按下去时,其他电梯的相应按钮也就同时点亮,表示也按下去了。

所有电梯初始状态都在第一层。每个电梯如果在它的上层或者下层没有相应请求情况下,则应该在原地 保持不动。

开发/运行环境

环境: Windows 10 1903

语言: C++/MinGW x64 8.1.0/Qt 5.12.0

系统架构

项目文件:

```
└elevator
      README.md
     -release
          elevator_sim.exe
          Qt5Core.dll
          Qt5Gui.dll
          Qt5Widgets.dll
         platforms
              qwindows.dll
         -styles
               qwindowsvistastyle.dll
     -src
        building.cpp
        building.h
        building.ui
        elevator.cpp
        elevator.h
        elevator.ui
        elevator sim.pro
        elevator_sim.pro.user
        main.cpp
        mainwindow.cpp
        mainwindow.h
        mainwindow.ui
```

项目包含三个类: 主窗口类 mainwindow, 电梯类 elevator, 控制台类 building, 每个类均有自己的界面实现. 程序运行后, 实例化一个 mainwindow 类. 调整电梯与楼层的数量后, mainwindow 的 run() 方法实例化若干个 elevator 类和一个 building 类. 前者包括了电梯内部的楼层按钮与显示, 后者包括了电梯外部每一层楼的按钮以及每个电梯状态的显示.

mainwindow 类

程序主窗口,继承自 QMainWindow 类

电梯及楼层数	女量控制 一	
电梯数量:	5	Run
楼层数:	20	Stop
算法:	1	Exit
		楼层不要超过80(屏幕会显示不下

1. Run:运行模拟

2. Stop:停止模拟并销毁所有其他窗口3. Exit, X:销毁所有其他窗口之后退出

4. 算法选择框:选择外部分派算法,共有三种算法,在后文有详细叙述

void run(); // To start simiulations.
void my_stop(); // To stop simiulations.

elevator 类

电梯窗口,继承自 QWidget 类 每 800ms 刷新一次状态




- 1. Slider:用于指示电梯当前位置,不可滑动.上方标签为最大楼层,下方标签为当前楼层.
- 2. Buttons:模拟电梯内部选择楼层的按钮,按钮为灰色代表此楼层已按下.
- 3. 当前状态:共有三种状态,停止: P,上升: ↑,下降: ↓;
- 4. 门状态:共有四种, "Closed, Opened, Closing, Opening"
- 5. 开门: 电梯正在运行时, 无法进行操作.

```
void open_door();
void renew_label();
void check_when_run();
void check_when_pause();
void timer_elevator_tick(); // Run every ELEVATOR_TIMER_TICK ms.
void cancel_request(int floor);
// Recive task request form outside(building), and add it to dest0. .
// See "send_request()" in class "building".
bool recive_request(bool up = true, int floor = 1, bool forceRecive = false);
```

building 类

外部控制窗口,模拟电梯外部的操作,继承自 QWidget 类每 100ms 刷新一次状态



- 1. Elevators:显示所有电梯当前的状态
- 2. Floor Buttons:每一层楼的上行和下行按钮,按钮为灰色代表此按钮已被按下.
- 3. 状态栏:显示调度操作

```
void timer_building_tick(); // Run every 0.1s.
void renew_label(unsigned int i);
// Main func to select elevator(s) and send task request(s) after button clicked.
void ele_select_send(bool up = true, int floor = 1);
// Caculate every elevator's rating, for elevator selecting.
// Only be used in the ELE_SELECT_MODE_1.
int ele_rate(bool reqUp, int reqFloor, int eleFloor, int eleStatus);
// See "recive_request" in class "elevator".
bool send_request(bool up = true, int floor = 1, elevator *ele = nullptr, bool force)
```

内部调度算法

每一个电梯内部维护两个表: <int> destsInside 和 <int> destsOutside, 分别用来储存来自内部按钮的楼层请求和来自电梯外部按钮的请求.

destsInside

当电梯内部的按钮被按下后, 触发事件, 将按钮代表的楼层添加进数组 <int> destsInside 中.

destsOutside

电梯不主动处理外部按钮的事件, 而是以被动的形式接收外部的请求. 对于每一个外部的按钮按下事件, 用一个组合 [是否上行, 楼层]来记录此任务. 例如按下四楼上行按钮, 则产生任务 [true, 4]. building 类负责将此任务分配给特定的电梯(下一节叙述这部分).

电梯类拥有一个方法 void recive_request(),这个方法接收三个参数 bool up = true,

int floor = 1, bool forceRecive = false . 这个方法用于接受外界的任务请求, 前两个参数描述了该任务, 而第三个参数决定是否强制此方法接受任务.

elevator 收到任务后,首先进行判断.在不强制电梯接受任务(forceRecive = false)的前提下如果任务请求和电梯状态均为上行,且电梯当前在该楼层之上或者任务请求和电梯状态均为下行,且电梯当前在该楼层之下时,电梯拒绝该请求,并返回 false.

如果电梯接收任务,会继续判断该任务是否已经在任务列表 destsOutside 中,如果不在,则向 destsOutside 中添加此任务.添加完成后,临时添加一次电梯的状态检查(避免添加任务后等待轮询函数的状态检查带来的滞后).

timer_elevator_tick()

电梯类有 void timer_elevator_tick(); 方法, 每 800ms 被触发器 timer 触发一次. 这个实现两个功能, 更新电梯状态, 修改 currentFloor . 之后根据电梯状态调用不同的检查函数 check_when_run() 或 check_when_pause().

check_when_run() 和 check_when_pause()

这两个方法负责检查电梯状态. 首先合并 destsInsider 和 destsOutsider 得到 dests. 之后判断电梯当前是否已经到达目的地, 如是, 则从对应的列表中删掉该任务. 之后分别判断并更新状态:

1. 停止状态:

电梯当前位置	是否有任务在电梯当前位置之上	是否有任务在电梯当前位置之上	电梯行为
总楼层 $\frac{1}{2}$ 以上	✓	✓	上升↑
总楼层 $\frac{1}{2}$ 以上	✓	×	上升↑

电梯当前位置	是否有任务在电梯当前位置之上	是否有任务在电梯当前位置之上	电梯行为
总楼层 $\frac{1}{2}$ 以上	×	✓	下降↓
总楼层 $\frac{1}{2}$ 以上	×	×	不变P
总楼层 $\frac{1}{2}$ 以下	✓	✓	下降↓
总楼层 $\frac{1}{2}$ 以下	✓	×	下降↓
总楼层 $\frac{1}{2}$ 以下	×	✓	上升↑
总楼层 $\frac{1}{2}$ 以下	×	×	不变 P

2. 运行状态:

电梯当前状态	是否有任务在电梯当前位置之上	是否有任务在电梯当前位置之上	电梯行为
上升↑	\checkmark	✓	不变↑
上升↑	✓	×	不变↑
上升↑	×	✓	下降↓
上升↑	×	×	停止 P
下降↓	✓	✓	不变↓
下降↓	✓	×	不变↓
下降↓	×	✓	上升↑
下降↓	×	×	停止 P

cancel_request(int floor)

这个函数是 dests 分为两个的原因. 这个函数可以供外部调用,用于撤销任务请求.

内部调度实现

这部分代码见文件 elevator.cpp 81-173行.

外部调度算法

外部调度在类 building 中实现,用于外部的任务的分配.

bool send_request()

这个方法用于实现与 elevator::recive_request() 的对接.

int ele_rate()

这个函数用于实现对电梯进行评分,接受四个参数: bool reqUp (请求是否是上行), int reqFloor (请求的楼层), int eleFloor (电梯楼层), int eleStatus (电梯状态).

电梯的评分由两部分构成: distanceRating (60%)和 statusRating (40%).

1. distanceRating


电梯位置	distanRating	
电梯与请求楼层相同	10000	
电梯与请求楼层不同	$\frac{\ eleFloor-reqFloor\ }{FLOOR_NUM}$	

2. statusRating

首先, 如果电梯停止中, 就将 distanceRating 乘以 3.

电梯状态	请求类型	eleFloor?reqFloor	statusRating
停止	\		1.0
上升	上升	<	1.0
		>	0.2
	下降	<	0.6
		>	0.4
下降	上升	>	1.0
		<	0.2
	下降	>	0.6
		<	0.4

假设有一个请求在8楼, 上行. 此时的电梯有四种运行状态和一种停止状态, 且这四种状态是轮换的:



如果规定停止是状态⑤,显然这五种状态的优劣:⑤=①>③>④>②.据此得到上面的表格.

ele_select_send()

building 有三种任务分派算法:

- 1. 优先级调度
 - 1. 根据请求, 计算每个电梯的分数, 排序, 得到次序表.
 - 2. 向次序表的第一个电梯发送请求, 如果被拒绝, 则放弃此电梯, 并向下一个电梯发送请求.
 - 3. 重复步骤2, 直到请求被某个电梯接受, 退出算法.
 - 4. 如果请求被所有电梯拒绝, 则强制命令次序表的第一个电梯接受任务.
 - 5. 退出算法.
- 2. 随机分派
- 3. 全部响应调度

- 1. 将任务分配给所有电梯.
- 2. 如果有电梯已经到达,则向其他电梯取消请求. 这种电梯适用于突发人流量大时. eg. 图书馆里的人大多聚集在9-11楼,在闭馆时大量请求发生于9-11楼,可以采用这种方式.

外部调度实现

见 building.cpp 83-135 行.

其他

- 1. 内部调度算法需要优化
- 2. 加入测试模式: 随机生成 1000 个人, 用于检测算法的性能.