# WIFI WPA 1/2 Crack for Windows

boywhp@126.com

目前 WIFI WPA 破解主要以"aircrack-ng"为代表,运行于 Linux 系统(如 Kali Linux ),Windows 系统比较少见,主要是 Windows 系统下 WIFI 网卡收发原始包比较困难,且缺少有主流 WIFI 网卡开源代码可参考。因此 WPA 破解通常流程是先在 Linux 机器 (或 Linux 虚拟机) 在抓取 WPA 四次握手包,然后再通过以"Elcomsoft Wireless Security Auditor"为代表的密码字典爆破软件在 Windows 下进行破解。

### 一、WIFI 协议基础

AP (Access Point): WIFI 热点,通常是一个 WIFI 路由设备

**SSID**(Service Set Identity): AP 的名称, 0-32 个字符组成

BSSID (Basic Service Set Identity): 基本服务集标识,通常是 AP 的 MAC


STA (STATION): 连接到 AP 的客户端

DS:分布式系统,多个AP可以组成分布式无线系统。

**DA:** 目标 MAC 地址

SA: 源 MAC 地址

**WIFI 数据帧:** WIFI 数据帧主要分为物理层、MAC 层、数据层。物理层通常由具体硬件处理,实际只需要考虑 MAC (Media Access Control) 和 LLC (逻辑链路控制),具体数据帧如下:



MPDU是 MAC 层的协议头,其中常用的是 **FrameControl** 字段和 Addr1、Addr2、Addr3 等。

ToDs/FromDS: 指明了 MPDU 地址格式,具体组合如下。

To DS	From DS	Address 1	Address 2	Address 3	Address 4
0	0	DA	SA	BSSID	N/A
0	1	DA	BSSID	SA	N/A
1	0	BSSID	SA	DA	N/A
1	1	RA	TA	DA	SA

WIFI 协议的 MPDU 头长度不是固定的,是可变的。

**Type/SubType:** 共同指明了接下来的数据帧的格式,其中 Type 2bits,指明了帧类型,SubType 4bits,进一步指定了数据的具体格式。

Type 00 /管理帧 01/控制帧 10/数据帧 11/纸
---------------------------------

WPA 破解时用到的主要有 WIFI 管理帧和数据帧, 其中管理帧对应的 **SubType** 情况见下表:

Management	0000	Association request
Management	0001	Association response
Management	0010	Reassociation request
Management	0011	Reassociation response
Management	0100	Probe request
Management	0101	Probe response
Management	0110-0111	Reserved
Management	1000	Beacon
Management	1001	Announcement traffic indication message (ATIM)
Management	1010	Disassociation
Management	1011	Authentication
Management	1100	Deauthentication
Management	1101-1111	Reserved


STA 在登录 AP 前,首先需要通过一系列的管理帧,建立同 AP 的数据联系,然后才能实施登录并启用加密数传,同时 WIFI 管理帧是不加密的,具体流程如下:

序号	SubTyp e	说明
1	8	Beacon, STA 接受 AP 信标帧, 感知到 AP, 获取 SSID 及 AP 参数
2	4	STA 主动发送 Probe 探测请求
3	5	AP 应答 STA Prob Response
4	11	STA 发送 Authentication 请求认证
5	11	AP 应答 Authentication 请求,指示 STA 认证成功或失败
6	0	STA 发送 Association 请求
7	1	AP 应答 Association Response

一旦 STA 完成上述流程后,STA 和 AP 之间即可进行数据帧传输,以便接下来的 WPA 用户认证。

#### 二、WPA 密码破解原理

WPA-PSK(WPA 个人版)在 STA 和 AP 建立数传后,使用了 EAPOL (Extensible Authentication Protocol OVER LAN)协议处理用户的登录认证,具体由四次握手组成,如下图。



AP 首先向 STA 发送一个 32 字节的 ANonce 随机数(实际上一般是累加计数器),STA 收到该随机数后,自己也产生一个 32 字节的 SNonce 随机数,同时根据这两个随机数以及登录密码计算出一个 PTK(Pairwise Transient Key),具体计算过程如下:

# 1、**PMK** = PBKDF2(HMAC-SHA1, pwd, ssid, 4096, 256)


首先使用 PBKDF2(Password-Based Key Derivation Function 2)算法生成一个 32 字节的 PMK key,该算法需要执行 4096\*2 轮,WPA 破解时运算量主要集中在该 key 的计算,同时由于使用了 SSID(0-32 字符)进行 salt,导致很难使用彩虹表进行预计算。

### 2. PTK = PRF-512(PMK, "Pairwise key expansion",


Min(AP\_Mac, Sta\_Mac) ||Max(AP\_Mac, Sta\_Mac)

|| Min(ANonce, SNonce) || Max(ANonce, SNonce))

PTK使用PRF-512(pseudo random functions 512bits)算法产生,通过PMK、固定字符串、AP\_Mac、Sta\_Mac、ANonce、SNonce 六个输入参数得到一个64字节PTK。



PTK 由 5 部分组成,如下:



WPA1 TKIP 的 PTK 长度 512bits, WPA2 CCMP 的 PTK 长度为 384bits,

其中 KCK 用来计算 WPA EAPOL KEY 消息的 MIC; AP 使用 KEK 加密 WPA EAPOL KEY 消息的额外 Key Data 数据; TEK 用于单播数据加密。

WPA 破解最关键的部分就是通过 KCK 计算 MIC, 其算法如下:

WAP MIC = HMAC(EVP\_sha1(), KCK, 16, eapol\_data, eapol\_size)
WAP2 MIC = HMAC(EVP\_md5(), KCK, 16, eapol\_data, eapol\_size)
总结一下 WPA 具体破解流程如下:

序号	说明
1	抓取 4-way 握手包,实际上只需要前两次即可
2	通过密码字典计算 PMK
3	通过 PMK、ANONCE、SNONCE、MAC1、MAC2 计算 PTK
4	通过 PTK 得到 KCK, 计算第 2 次 EAPOL 报文对应的 MIC
5	同第2次EAPOL报文中MIC比较,匹配则密码正确

# 三、Window WIFI 数据包收发

目前 Windows 下比较成熟的 WIFI 数据包收发软件是 CommView for WiFi,该软件是一款商业软件,兼容的网卡较多,功能也比较强大。该软件的 BMD 目录下有一个比较通用的 WiFi Capture Driver,结合互联网搜集整理的资料发现,Windows NDIS6 框架下能够实现 WIFI 数据包收发功能,决定使用 NDIS6 Filter Driver 进行 WIFI 数据包收发。

# 调试开发环境

使用 VirtualBox + VirtualKD + Windbg + RTL8187 USB WIFI 网卡,目标系统 Window7 x86,注意 VirtualBox 需要安装 VirtualBox 扩展包,否则无法将主机 USB 网卡切换到虚拟机中调试。

Windows WDK 7600 编译环境,WDK 中的 filter、usbnwifi 示例源码极具参考价值,filter 是 NDIS 6 NDIS Filter 示例代码,usbnwifi 是 usb wifi 网卡驱动的一个参考代码,在没有实际 USB 网卡驱动源码的情况下,可以大致了解底层网卡的一些实现细节。

# WIFI 数据嗅探

NDIS6框架下底层网卡最终通过调用 NdisMIndicateReceiveNetBufferLists 指示上层 NDIS 驱动接受数据包,查看该函数调用情况如下:

```
Mp_Recv.c|1703| <<MpHandleRawReceiveInterrupt>> NdisMIndicateReceiveNetBufferLists(
Mp_Recv.c|1716| <<MpHandleRawReceiveInterrupt>> NdisMIndicateReceiveNetBufferLists(
Mp_Recv.c|2295| <<MpHandleDefaultReceiveInterrupt>> NdisMIndicateReceiveNetBufferLists(
Mp_Recv.c|2308| <<MpHandleDefaultReceiveInterrupt>> NdisMIndicateReceiveNetBufferLists(
Mp_Recv.c|2703| <<MpHandleSafeModeReceiveInterrupt>> NdisMIndicateReceiveNetBufferLists(
Mp_Recv.c|2716| <<MpHandleSafeModeReceiveInterrupt>> NdisMIndicateReceiveNetBufferLists(
```

主要有三个地方调用了该函数,分别是 **MpHandleRawReceiveInterrupt**、 MpHandleDefaultReceiveInterrupt、 MpHandleSafeModeReceiveInterrupt, 重点 看前两个函数,在 **MpAdjustReceiveHandler** 函数中有如下初始化代码:

```
if (pAdapter->OperationMode == DOT11_OPERATION_MODE_EXTENSIBLE_STATION)
{
    if (Hw11GetSafeModeOption(pAdapter->Nic))
4 lines: {
    else
    {
        // Default behavior
        pAdapter->ReceiveHandlerFunction = MpHandleDefaultReceiveInterrupt;
    }
}
else
{
    // Network monitoring mode
    pAdapter->ReceiveHandlerFunction = MpHandleRawReceiveInterrupt;
}
```

很明显,这两个函数对应了不同网卡模式下 WIFI 网卡的数据接受函数,在 WIFI 破解时需要将网卡设置成 monitoring mode。

MpAdjustReceiveHandler 在 MpSetCurrentOperationMode 时被调用,

在 MpSetInformation 函数中:

OID\_DOT11\_CURRENT\_OPERATION\_MODE 是 NDIS 标准 WIFI OID 请求,用来设置 WIFI 网卡的工作模式,定义的模式有:

```
#define DOT11_OPERATION_MODE_UNKNOWN 0x000000000
#define DOT11_OPERATION_MODE_STATION 0x00000001
#define DOT11_OPERATION_MODE_AP 0x000000002
#define DOT11_OPERATION_MODE_EXTENSIBLE_STATION 0x000000004
#define DOT11_OPERATION_MODE_EXTENSIBLE_AP 0x000000008
#define DOT11_OPERATION_MODE_NETWORK_MONITOR 0x80000000
```

总结一下 WIFI 破解时,数据接受的处理流程就是:首先设置网卡为监控模式(混杂模式),然后在网卡驱动之上的 Filter 驱动里,处理原始数据包接受,通常可以先接受到临时队列里,再在应用层使用 IoControl 读取该队列,实现 WIFI 数据包嗅探。

# WIFI 数据发送

NDIS 小端口驱动通过 NdisMRegisterMiniportDriver 注册驱动程序,注册的同时需指明 Ndis 数据发送函数。

```
//
// Send/Receive handlers
//
MPChar.SendNetBufferListsHandler = MPSendNetBufferLists;
```

该函数中会首先检查网卡的状态,如果状态不合适就不会继续发送数据

#### 包,具体检查代码如下:

MP ADAPTER CANNOT SEND PACKETS 宏定义如下:

```
MP_ADAPTER_CANNOT_SEND_PACKETS(_Adapter) (_Adapter->Status & MP_ADAPTER_CANNOT_SEND_MASK)
MP_ADAPTER_CANNOT_SEND_MASK 掩码定义如下:
```

```
#define MP_ADAPTER_CANNOT_SEND_MASK

(MP_ADAPTER_RESET_IN_PROGRESS | MP_ADAPTER_HARDWARE_ERROR | \

MP_ADAPTER_REMOVE_IN_PROGRESS | MP_ADAPTER_HALT_IN_PROGRESS | MP_ADAPTER_SURPRISE_REMOVED | \

MP_ADAPTER_NON_RECOVER_ERROR | MP_ADAPTER_DOT11_RESET_IN_PROGRESS | MP_ADAPTER_NDIS_PAUSE_IN_PROGRESS | \

MP_ADAPTER_NETWORK_MONITOR_MODE )
```

注意其中高亮的部分,很明显,微软的 NDIS USB WIFI 驱动示例代码默 认是不允许在监控模式下发包的,鉴于 WDK 示例代码的权威性,有理由相信,采用该 WDK 模版代码修改的 USB WIF 驱动都不能在监控模式下发包,这也是 Windows WIFI 破解需要面临的一个大问题。

既然官方驱动不能在监控模式下发包,那么就只能自己动手了,直接给官方驱动打个简单的 Patch,找到关键的检测位置,然后手动 patch 一下好了。 当然实际厂商的驱动可能会有所不同,需要多调试和测试好。

总结下 WIFI 破解时,数据发送的处理流程如下:首先找一款支持监控模式下能发包的网卡和驱动(CommView for WIFI 自带的驱动应该都可以),或

者手动 Patch 好官方驱动,然后在应用层 IoControl 写 Raw WIFI 数据到 Filter 驱动,Filter 构造 NET\_BUFFER\_LIST,最后使用 NdisFSendNetBufferLists 将数据发送给底层 WIFI 网卡驱动。

### 四、WPA 破解流程

WPA 破解主要分为如下几个具体步骤,一是开启网卡嗅探模式,对周围 WIFI 数据包进行捕获,二是分析周围 AP 和 STA 的分布情况,为 Deauth 攻击 做好准备,三是实施 Deauth 攻击,四是捕获 EAPOL 握手数据包。

# 开启网卡嗅探

NDIS6 通过 OID\_DOT11\_CURRENT\_OPERATION\_MODE 设置网卡的工作模式,因此直接通过驱动发送 OID 设置网卡模式即可,该 OID 对应的参数数据结构为 DOT11 CURRENT OPERATION MODE,具体如下:

```
typedef struct _DOT11_CURRENT_OPERATION_MODE {
    ULONG uReserved;
    ULONG uCurrentOpMode;
} DOT11_CURRENT_OPERATION_MODE, * PDOT11_CURRENT_OPERATION_MODE;
```

通过内核直接发送 OID 会出现一些问题,主要是 Windows WIFI 应用层不能即时获取通知,导致 Windows 应用层在嗅探模式设置功能后,尝试连接网络,出现模式干扰,但 CommView 就不会出现该情况。

分析 CommView 驱动后发现,CommView 并没有在驱动里面进行具体模式的设置,而是在应用层 ca2k.dll 调用了 Wlan API 设置监控模式。

```
dwMessageId = WlanSetInterface(dword_10040734, (int)&unk_100408A0, 12, 4, (int)&v3, 0);
if ( dwMessageId )
   sub_1000F620(L"Unable to set operation mode", dwMessageId);
sub_10008270(hDevice, 0x1701E0u, 0, 0, 0, 0, &BytesReturned, 0);
```

WlanSetInterface 的 OpCode 码为 12,对应:

wlan intf opcode current operation mode (12), 具体代码如下:

### AP/STA 探测

WPA 破解时需要用到 AP 的 SSID 以及 MAC 地址, AP 探测主要通过信标帧以及探测应答帧来实现,具体如下:

WIFI 信标帧格式如下

其中 DOT11\_MGMT\_HEADER、DOT11\_BEACON\_FRAME 是固定的, AP 的 MAC 地址可以从 DOT11\_MGMT\_HEADER 中获取,固定头后跟了一个 DOT11\_INFO\_ELEMENT 的列表,定义如下:

需要依次遍历其中 **ElementID**, 获取 AP 的一系列属性,一些常用的 ID 定义如下:

分别对应 AP 的 SSID、当前频道、WPA2 参数等。

STA 的探测主要通过数据帧来实现, WPA 破解目前只用到了 STA 的 MAC 地址,根据每个数据帧的 From DS、To DS 情况,解析数据包 MAC 地址,即可实现抓取在线通信的 STA 地址,具体如下:

# Deauth 攻击

根据 WIFI 协议规定,客户端在接受到 Deauth 管理帧后,应该主动断开 同 AP 的连接,一旦断开后,STA 会自动尝试重连,这时就方便抓取 EAPOL 四次握手包了,因此成功实施 Deauth 攻击可以极大提高 WPA 破解的效率。

Aircrack 里面的 Deauth 攻击模版如下:

其中\xC0\x00 指明了该帧是 Deauth 管理帧,最后的\x02\00 指定了本次 Deauth 的 Code 码,Aircrack 里是\x06\x00,区别起见,修改了下。

发送 Deauth 攻击时,将 DA 替换成目标 STA 的 MAC 地址(或广播),SA、BSSID 填上 AP 的 MAC 即可。

### EAPOL 捕获

EAPOL 帧的识别比较简单,因为802.1x数据帧前,LLC(逻辑链路控制)头会有一个标识 0x888e,直接内存搜索即可定位 EAPOL 帧,稍微麻烦一点的是要确定当前 EAPOL 包在四次握手中次序,因为在实际网络嗅探时,有很大可能出现漏抓的情况。

EAPOL 数据包格式如下:

```
typedef struct EAPOL PACKET
       UCHAR
                                       Prover:
       UCHAR
                                       ProType;
       USHORT
                                       Length:
       KEY DESCRIPTER
                                       KeyDesc:
       EAPOL_PACKET, *PEAPOL_PACKET;
其中 ProType=3 表示是 Key,Key 描述数据结构如下:
// WPA1/2 EAPOL Key descriptor format
typedef struct _KEY_DESCRIPTER
       UCHAR
                       Type;
       KEY_INFO
                       KeyInfo;
       USHORT
                       KeyLength;
       UCHAR
                       ReplayCounter[LEN KEY DESC REPLAY];
                       KeyNonce[LEN_KEY_DESC_NONCE];
       UCHAR
                       KeyIv[LEN_KEY_DESC_IV];
       UCHAR
                       KeyRsc[LEN KEY DESC RSC];
       UCHAR
       UCHAR
                       KeyId[LEN KEY DESC ID];
       UCHAR
                       KeyMic[LEN_KEY_DESC_MIC];
       USHORT
                       KeyDataLen;
                       KeyData[MAX LEN OF RSNIE];
       UCHAR
       KEY_DESCRIPTER, *PKEY_DESCRIPTER;
```

其中 KEY\_INFO 数据定义了一系列的标志位,EAPOL 四次握手时,各个阶段的标志位会不尽相同,通过分析这些标志位情况,可以获取其在四次握手时的次序。一旦监控到一次的完整四次握手,即可认为当前 AP 握手包抓取成功。