Лабораторная работа № 5.5.1 Измерение коэффициента ослабления потока γ -лучей в веществе и определение их энергии

Илья Прамский

Октябрь 2024

1 Теоретическая справка

Проходя через вещество, пучок γ -квантов постепенно ослабляется, ослабление происходит по экспоненциальному закону, который может быть записан в двух эквивалентных формах:

$$I = I_0 e^{-\mu l},$$

$$I = I_0 e^{-\mu' m_l},$$

где I, I_0 – интенсивности прошедшего и падающего излучений, l – длина пути, пройденного пучком γ -лучей, m_l – масса пройденного вещества на единицу площади, μ, μ' – константы, зависящие от вещества.

Число выбывших на пути dl из пучка γ -квантов

$$-dN = \mu Ndl,$$

откуда

$$N = N_0 e^{\mu l},$$

или

$$\mu = \frac{1}{l} \ln \frac{N_0}{N}.\tag{1}$$

Описание установки




Рис. 1 — Схема установки.

На Рис. 1 изображена схема установки. Свинцовый коллиматор выделяет узкий почти параллельный пучок γ -квантов, проходящий через набор поглотителей Π и регистрируемый сцинтилляционным счётчиком. Сигналы от счётчика усиливаются и регистрируются пересчётным прибором $\Pi\Pi$. Высоковольтный выпрямитель BB обеспечивает питание сцинтилляционного счётчика. Чтобы уменьшить влияние плохой геометрии, счётчик расположен на большим расстоянии от источника, поглотители имеют небольшие размеры, а так же устанавливаются на расстоянии друг от друга, чтобы испытавшие комптоновское рассеяние кванты с меньшей вероятностью могли в него вернуться.

Ход работы

Число поглощаемых частиц при отсутствии заглушки

$$N_0 = 19680 \pm 40$$

Число поглощаемых частиц в присутствии поглотителя(фон)

$$N_{
m \phioh}=18$$

В дальнейшем за N_0 примем число, равное $N_0-N_{\rm фон},$ а также у всех измерений будем вычитать $N_{\rm фон}.$


$$\sigma_l = 0,01$$
 см


| Свинец | | | Железо | | | Алюминий | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|
| $l_0 = 0,50 \text{ cm}$ | | | $l_0 = 1,00 \text{ cm}$ | | | 2,00 см | | |
| $N_{ m пластин}$ | $N_{	ext{\tiny \tiny HACT}}$ | $\sigma_{N_{	ext{\tiny qact}}}$ | $N_{ m пластин}$ | $N_{	ext{\tiny \tiny HACT}}$ | $\sigma_{N_{	ext{\tiny qact}}}$ | $N_{ m пластин}$ | $N_{	ext{\tiny \tiny HACT}}$ | $\sigma_{N_{	ext{\tiny 4act}}}$ |
| 1 | 10880 | 40 | 1 | 11160 | 40 | 1 | 12980 | 40 |
| 2 | 6130 | 30 | 2 | 6260 | 30 | 2 | 8580 | 30 |
| 3 | 3510 | 20 | 3 | 3490 | 20 | 3 | 5690 | 20 |
| 4 | 2040 | 10 | 4 | 2000 | 10 | 4 | 3820 | 20 |
| 5 | 1240 | 10 | 5 | 1158 | 9 | 5 | 2530 | 20 |
| 6 | 750 | 6 | 6 | 669 | 6 | 6 | 1720 | 10 |
| 7 | 505 | 5 | 7 | 405 | 4 | | | |
| 8 | 361 | 4 | 8 | 251 | 3 | | | |
| 9 | 256 | 3 | | | | | | |
| 10 | 217 | 2 | | | | | | |

Преобразуем формулу для коэффициента ослабления

$$\ln(N) = -\mu l + \ln(N_0)$$

Тогда получается график зависимости ln(N) от l





| Материал | $\mu, 10^{-3} \text{cm}^{-1}$ | $\sigma_{\mu}, 10^{-3} \text{cm}^{-1}$ | $<\varepsilon>$, M \circ B |
|----------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Свинец | 890 | 20 | 0,84 |
| Железо | 544 | 7 | 0,83 |
| Алюминий | 202 | 1 | 0,77 |

Вывод

В ходе работы был вычислен коэффициент ослабления потока γ - лучей в веществе, также была вычислена средняя энергия γ -лучей.