Лекция V

2 ноября 2018

Адреса, переменные и память Углублённое расследование

Адрес переменной

Каждая переменная любого типа в C++ связана с сопоставленным ей блоком в оперативной памяти. Длина блока изменяется в байтах, для разных типов - различна.

Адресом переменной называют **номер первого байта** из блока, который отведён под неё. Это целое положительное число.

У переменной можно узнать адрес, в которой она располагается, с помощью оператора - **&**

```
1 int scale = -4;

2 double rate = 2.64;

3

4 print("Адрес rate: ", &rate, "\n");

5 print("Адрес scale: ", &scale, "\n");
```

Возможный вывод:

```
Aдрес rate: 0x7fffb2dc22a0
Aдрес scale: 0x7fffb2dc2280
```

Адрес переменной

Более того, у каждой переменной или типа можно узнать **длину блока** в байтах с помощью оператора **sizeof**


```
1 int scale = -4;
2 double rate = 2.64;
3
4 print("Размер int : ", sizeof(int), "\n");
5 print("Размер double: ", sizeof(rate), "\n");
6
7 string str = "Тестируем и строку";
8 print("Размер string: ", sizeof(str), "(!?)\n");
```

Возможный вывод:

```
Pasmep int : 4
Pasmep double: 8
Pasmep string: 32(!?)
```

Адрес переменной

Как адрес выглядит графически: переменная **scale** имеет адрес равный **0хВ3** и состоит из четырёх байт.



Указателем (pointer) - называют тип данных, переменные которого предназначены для хранения адресов других объектов (переменных фундаментальных, специальных или пользовательских типов) и манипуляции с ними[адресами]. Указатели в С++ являются типизированными.

Синтаксис объявления указателя

```
<тип_данных> * <имя_переменной>;
```

Указателем (pointer) - называют тип данных, переменные которого предназначены для хранения адресов других объектов (переменных фундаментальных, специальных или пользовательских типов) и манипуляции с ними[адресами]. Указатели в С++ являются типизированными.

Синтаксис объявления указателя

```
<тип_данных> * <имя_переменной>;
```

```
1 int * p_int; // указатель на int
2 char* p_char; // указатель на char
3 double *p_double; // указатель на double
```

Операции с указателями: **присвоение значения** «=» Указателю может быть присвоено значение (адрес в памяти) либо с помощью операции взятия адреса у переменной, либо копированием значения из другого указателя.


```
1 int scale = -4, *p_sc;
2
3 p_sc = &scale;
4 int *p2 = p_sc;
```

1-я строка: определяем переменную целого типа **scale** и указатель на целое **p_sc**.

3-я строка: присваиваем указателю **p_sc** значение, равное адресу ячейки памяти, в которой находится переменная **scale**.

4-я строка: присваиваем указателю **p2** значение, которое находится в указателе **p sc**.

В памяти картина следующая. Обратите внимание, сама по себе **p sc** - просто переменная, со своим адресом.



std::cout << p sc;

Существует специальное значение для указателей, которое означает, что сама переменная-указатель не содержит реальный адрес какого-либо объекта. Для обозначения такого значения в C++ (начиная со стандарта C++11) применяется ключевое слово nullptr, равное некоторой константе. Она известна как нулевой адрес. Сам указатель с таким значением называют нулевым указателем.


Правило для работы с указателями: переменная-указатель всегда должна быть определена, а не объявлена. То есть, ей надо или присвоить реальный адрес, или значение nullptr.

Операции с указателями: **разыменование** «*» - получение самой переменной, адрес которой сохранён в указателе, для операций чтения или изменения её значения.

*<имя_переменной_указателя>;

```
1 int scale = 4;
2 int *p sc = &scale;
3
4 // Вывод 4 на экран
5 print("Значение, на которое ссылается ",
6 "p sc: ", *p sc, "\n");
7 // При разыменовании переменная—указатель
8 // участвует в арифметических выражениях
9 int rate = (*p sc) + 15;
10
11 // изменяем значение scale
12 *p_sc = 15;
13 // Печатаем 15
14 print("scale = ", scale, "\n");
```

Схематично разыменование можно показать так:



Операции с указателями: разыменование

Предупреждение: разыменование объявленной, но не определённой, переменной-указателя **чрезвычайно опасно** в коде на C++. Тоже самое верно и для указателей, которым присвоен *нулевой указатель* – nullptr.

Так никогда не делать!

```
1 double *p_real;
2 print("Что за число тут: ", *p_real, "\n");
3
4 int *p_int = nullptr;
5 print("Может быть повезёт: ", *p_int, "\n");
```

Указатели и функции


Переменные-указатели, как и обычные переменные С++, могут использоваться в качестве параметров функций.

 по умолчанию происходит передача указателя в функцию по значению: создаётся отдельная переменная-указатель, в неё копируется адрес передаваемого;

```
1 void make_pointer_happy(int *pointer);
2 int scale = 10;
3 int *p1 = &scale;
4 make_pointer_happy(p1);
```

- но возможна и передача указателя по ссылке: для этого указывается ««» после символа «*»;
- 1 void pass_pointer_by_ref(int *& pointer);
- с помощью оператора взятия адреса ««» из обычной переменной можно получить указатель.
- 5 make pointer happy(&scale);

Вспомним, как массив располагается в памяти



short $vec[4] = \{4, 3, 5, 55\};$


&vec[0];

&vec[2];

Сходства и различия указателей и массивов

- Имя переменной-массива (выше vec) является указателем на его первый элемент
- Массивы, при передаче в функцию по значению, фактически ведут себя как указатели
- Переменной массива нельзя присвоить никакой другой адрес (в отличии от переменной-указателя)
- Указатель может быть использован в качестве возращаемого значения из функции, массив - нет


```
1 // С позапрошлой лекции
2 void print_array(int* arr, size_t count);
3 ...
4 int vec[4] = {4, 3, 5, 55};
5 print_array(vec, 4);
6 // +Можно делать так:
7 int *p_vec = vec;
```



Операции с указателями: сложение с целым числом: результатом операции прибавления целого числа ${\bf n}$ к указателю является новый указатель, значение которого смещено на ${\bf n}*{\rm sizeof}(<{\rm type}>)$ байт (вправо или влево - зависит от знака ${\bf n}$).

```
1 short vec[4] = {4, 3, 5, 55};
2 short p_vec = vec;
3
4 // Печатаем 5
5 print("Значение третьего элемента: ",
6 *(p_vec + 2),"\n");
```

Смещение происходит блоками, размер которого определяется типом указателя (указатель на int, double, char и прочие типы).



Также определены операции инкремента / декремента / вычитания целых чисел

```
1 short vec[4] = \{4, 3, 5, 55\};
2 short *p_vec = vec;
3
4 // Прибавляем единицу — указываем на второй \leftarrow
     элемент
5 p vec++;
6
7 // теперь — на третий
8 p vec += 1;
10 // и обратно, к первому элементу массива
11 p_vec -= 2;
```

Операции с указателями: индексация

Индексация указателя выполняет два действия:

- Сместиться на количество блоков, равных индексу, от текущего адреса
- Получить доступ к блоку (переменной) по адресу, полученному в результате смещения

```
1 int vec[4] = {4, 3, 5, 55};
2 int *p_vec = vec;
3
4 if (p_vec[2] == *(p_vec + 2)) {
5  print("Значения равны\n");
6 }
7
8 print("Четвёртый элемент: ", *(vec + 3), "\n");
```

Операции с указателями: вычитание однотипных указателей Результатом вычитания является целое число (как положительное, так и отрицательное), показывающее количество блоков памяти между двумя адресами.

```
1 int vec[4] = \{4, 3, 5, 55\};
2 int *p1 = vec, *p2 = &vec[3];
4 int diff = p2 - p1;
5 // Печатает 3
6 print("Между первым и последним ",
        "элементом массива расположены ",
8
        diff, "элемента\n");
9
10 diff = p1 - p2;
11 // Печатает —3
12 print("Обратно: ", diff, "\n");
```

Указатели и динамическое управление памятью

Что входит в понятие динамическое управление памятью?

- Язык C++ предоставляет операторы для получения от ОС блоков памяти, заданного размера
- Размер задаётся в количестве элементов определённого типа
- Динамический блок памяти существует до тех пор, пока не будет вызван оператор для его возращения в ОС (либо программа завершит работу)
- Доступ к таким блокам осуществляется только при помощи указателей

Управление динамической памятью

полезно, так как в различных задачах нужны блоки памяти под переменные или массивы, время жизни которых должно превышать локальную область видимости (пример - очереди, стеки, списки, многомерные массивы). В задачах вычислительной физики - особенно.

Оператор **new** - запрос **одного** блока динамической памяти у ОС, размер которого равен размеры запрашиваемого типа (C++11). При успешном выполнении, оператор возращает **указатель на выделенный блок**

```
 пеw <тип>;

  (2) new (std::nothrow) <тип>;
1 int *p1;
2 p1 = new int;
3 // При ошибке выделения: выход из программы
4 * p1 = 89;
5
6 int *p2 = new (nothrow) int;
7 // Явная проверка — доступна память или нет
8 if (p2 != nullptr) {
  *p2 = 60;
10 }
```

Оператор **delete** - возращение блока динамической памяти обратно ОС, выделенной под одно значение конкретного типа

delete <переменная-указатель>;

```
1 int *p1;

2

3 p1 = new int;

4 *p1 = 89;

5

6 // Безопасно, даже если p1 == nullptr

7 delete p1;
```

Правило хорошего тона: для указателя на динамический блок памяти **обязателен** вызов оператора **delete**.

new <тип>[<размер массива>];

Оператор **new**[]: выделение блока динамической памяти под массив заданного размера конкретного типа

```
(2) new (std::nothrow) <тип>[<размер массива>];
1 int *p1 = new int[10];
2 p1[0] = 19;
3 p1[1] = -22;
5 size t count;
6 get_value(count, "Введите размер массива: ");
8 int *dyn_array = new int[count];
9
10 for (size t i = 0; i < count; i++) {</pre>
11 dyn array[i] = i + 1;
12 }
                                        4 D > 4 D > 4 D > 4 D > 5
```

Оператор new[]: инициализация числовых массивов нулями

```
new <тип>[<pasмep>]{};
  new (std::nothrow) <тип>[<pasмep>]{};
1 int *p1 = new int[10]{};
2 bool is zero = p1[0] == 0;
3 // is zero здесь равен true
4
5 size t count;
6 get_value(count, "Введите размер массива: ");
7 double *dyn reals = new double[count]{};
8
9 print("{");
10 for (size t i = 0; i < count; i++) {</pre>
print(dyn_reals[i], ", ");
12 }
13 print("}\n");
```

2

5

8

массив 1 int *my_ints = new int[10]; 3 my_ints[2] = 98; 4 my ints[4] = 89;6 print("Сумма 3-го и 5-го элементов: ", my_ints[2] + my_ints[4], "\n"); 9 delete[] my_ints;

Oператор delete[]: возращение памяти, веделенной под

Пример - шаблон для работы с динамическим массивом

```
1 size t count;
2 get value(count, "Введите размер: ");
3
4 int *dyn_ints = new int[count];
5
6 for (size t i = 1; i <= count; i++) {</pre>
   if (i % 2 == 0) {
      dyn ints[i-1] = i * i;
8
9 } else {
      dyn_ints[i-1] = -(i * i);
10
11
12 }
13
14 delete[] dyn_ints;
```

Пример - как создать утечку памяти

```
1 double get complex rate(size t count)
2 {
3
    if (count == 0) {
4
       return 0.0;
5
6
7
    double *arr = new double[count], average;
8
    // Сложная обработка массива
    // и нет вызова оператора delete
9
10
11
    return average;
12 }
13
14 get complex rate(5000000);
15 get complex rate(222000);
                                    ◆□▶ ◆圖▶ ◆圖▶ ◆圖▶
```

Пример - как устранить утечку памяти

```
1 double get_complex_rate(size t count)
2 {
3
    if (count == 0) {
4
       return 0.0;
5
6
7
    double *arr = new double[count], average;
8
    // Сложная обработка массива
9
   delete[] arr;
10
11
    return average;
12 }
13
14 get complex rate(90000);
15 get complex rate(1500000);
```

◆□▶ ◆圖▶ ◆臺▶ ◆臺▶

Многомерные указатели: указатели, как и массивы, могут иметь условную размерность. Она определяется количеством знаков * передназванием переменной. Например, общая форма создания двумерного указателя:


Разбор такого набора звёзд делается справо налево:

my_arr_2d это указатель (первая звёздочка) на тип int*, то есть - обычный одномерный массив других указателей на int. Если к этому массиву применяется оператор индексации вида my_arr_2d[1], то получаем возможность работать с одиночным указателем на int.

Многомерные указатели: двумерный массив

```
1 size t rows, cols;
2
3 print("Введите число строк и столбцов: ");
4 get value(rows);
5 get value(cols);
6
7 int **matrix 2d = new int*[rows];
8
9 for (size t i = 0; i < rows; ++i) {
10 // Каждое разыменование многомерного
11 // указателя выкидывает один знак '*'
12 matrix_2d[i] = new int[cols];
13 }
```

Схематичное изображение двумерного массива 4х5 в С++



Многомерные указатели: работа с двумерным массивовм

```
1 for (size t i = 0; i < rows; ++i) {
2 for (size t j = 0; j < cols; ++j) {
3
      matrix_2d[i][j] = rand_0_1_incl() + (i + j);
5 }
6 // paбoma c matrix 2d
8 // Возврат памяти в ОС
9 for (size t i = 0; i < rows; ++i) {
10 // Удаление каждой строки
delete[] matrix 2d[i];
12 }
13 // Удаление массива указателей
14 delete[] matrix 2d;
```

Для упрощения работы с двумерным массивом: 1 double** create_array_2d(size t rows, size t cols← 2 { 3 double **arr 2d = new double*[rows]; for (size t i = 0; i < rows; i++) { 4 arr_2d[i] = new double[cols]; 5 6 7 return arr 2d; 8 } 9 10 void delete array 2d(double **&arr 2d, 11 size t rows, size t cols) 12 { for (size_t i = 0; i < rows; i++) {</pre> 13 delete[] arr 2d[i]; 14 15 delete[] arr_2d; 16 **17** }

И применение таких массивов:

```
1 size t rows = 4, cols = 5;
2 double** my matrix = create array 2d(rows, cols);
3
4 print("Матрица ", rows, "x", cols, ":\n");
5 for (size t i = 0; i < rows; ++i) {
    for (size t j = 0; j < cols; ++j) {
6
      my matrix[i][j] = rand 0 1 incl()
7
                         + pow(0.5, i + j);
8
      print(my matrix[i][j], " ");
9
10
11
   print("\n");
12 }
13 print("\n");
14
15 delete array 2d(my matrix, rows, cols);
```

Для самостоятельного разбора

```
Пример - изменение размера одномерного массива
1 double*** create_lattice_3d(size_t lx, size_t ly, size_t lz)
2
    double ***arr 3d = new double**[1x];
3
    for (size_t i = 0; i < lx; i++) {
4
      arr_3d[i] = new double*[ly];
5
      for (size_t j = 0; j < ly; j++) {
6
7
          arr_3d[i][j] = new double[lz];
8
9
    return arr 3d;
10
11 }
12
  void delete_lattice_3d(double ***&arr_3d, size t lx,
14
                          size t ly, size t lz)
15 {
    for (size_t i = 0; i < lx; i++) {
16
      for (size_t j = 0; j < ly; j++) {
17
        delete[] arr_3d[i][j];
18
19
      delete[] arr_3d[i]
20
21
22
    delete[] arr 3d;
23 }
```

Для самостоятельного разбора

Пример - изменение размера одномерного массива

```
1 #include <cstring>
2
3 int* re_size(int *p_arr, size t cur_sz, size t new_sz)
4 {
5
    if (p_arr == nullptr) { return p_arr; }
6
    if (cur_sz == new_sz) { return p_arr; }
7
    size t least_sz = cur_sz < new_sz ? cur_sz : new_sz;</pre>
8
9
    int *p_new_arr = new int[new_sz];
10
    memcpy(p_new_arr, p_arr, least_sz * sizeof(int));
11
    delete[] p arr;
12
13
    return p_new_arr;
14
15 }
16
int *my_arr = new int[40];
18 //Расширить динамический массив ту arr до 65 элементов
19 my_arr = re_size(40, 65);
                                           (ロ) (部) (注) (注) (注) (9)(○
```