(19) 中华人民共和国国家知识产权局





(12) 发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103440229 A (43)申请公布日 2013.12.11

- (21)申请号 201310349628.8
- (22)申请日 2013.08.12
- (71) 申请人 浪潮电子信息产业股份有限公司 地址 250014 山东省济南市高新区舜雅路 1036 号
- (72) 发明人 吴庆
- (51) Int. CI.

GO6F 17/16 (2006.01)


权利要求书4页 说明书13页 附图2页

(54) 发明名称

一种基于 MIC 架构处理器的向量化优化方法

(57) 摘要

本发明提供了一种基于 MIC 架构处理器的向量化优化方法,涉及算法数据依赖关系分析、算法向量化调整优化、向量化编译三个主要步骤,具体内容包括:算法的数据依赖分析、算法的向量化优化调整、编译器自动向量化技术、用户介入的向量化优化方法等。本发明提供的方法适用于 MIC 架构处理器平台的软件优化,指导软件开发人员以较短的开发周期,较低的开发成本,快速高效地对现有软件,尤其是核心算法进行向量优化改造,实现软件对向量处理器计算资源利用的最大化,最大限度地缩短软件运行时间,显著提高硬件资源利用率,提高软件的计算效率和软件整体性能。



- 1. 一种基于 MIC 架构处理器的向量化优化方法, 其特征在于, 内容包括:1)对目标循环进行向量化可行性分析;2)向量化优化;3)编译器自动向量化;4)基于向量化编译指示的向量化;5)算法向量化改造;6)向量化正确性验证;通过重复以上迭代调优过程, 以实现循环向量化率最大化, 其中:
- 1)对目标循环进行向量化可行性分析,是对需要向量化的循环进行数据依赖分析,排除循环迭代依赖,所谓循环迭代依赖,是指循环间存在前后依赖,导致循环不具有完全独立性,不能并行处理,从而使该循环不能被向量化;
- 2)向量化优化,是在数据依赖关系的基础上,采用多种方法手段,使循环被向量化处理;
- 3)编译器自动向量化,是编译器会自动分析循环间的数据依赖关系,并自主决定是否进行循环向量化;
- 4)基于向量化编译指示的向量化,是基于数据依赖分析结果,通过在相应循环外添加编译指示语句,指导编译器对该循环进行向量化编译;
- 5) 算法向量化改造,是基于数据依赖分析结果,对算法/循环进行优化改造,包括数据结构调整、循环拆分、循环合并、循环嵌套顺序调整;
- 6)向量化正确性验证,是验证向量化的正确性,体现在输出结果正确,误差在可以接受的范围内,具体实施步骤、方法细则如下:
 - 1) 循环向量化可行性分析:

编译器自动向量化过程中,可能收到某个循环无法被向量化的编译信息报告,很多时候无法向量化的原因都是循环间存在着变量依赖关系,通过阅读源代码,理解算法,必要时进行测试,确认代码中各循环结构间的数据依赖关系,进行数据依赖关系分析,是为了下一步对循环进行优化调整、并且介入编译器向量化编译行为;

向量化处理的实质,就是将原本串行循环处理的计算任务,转换成若干循环同时处理的方式,因此,各次循环之间不能有前后的数据依赖关系,在实际操作中,编译器通过设置私有变量、添加原子阻塞操作,实现广义的向量化,这取决于向量化处理器硬件的设计及其所支持的指令集的设计,因此,循环可向量化的必要条件是:

- a)循环之间不存在依赖关系,也就是说,所有的循环能同时执行且互不干扰;
- b)必须是内层循环,在一个嵌套的循环中,向量器只能尝试向量化最内层的循环,查看向量器的输出信息能知道循环是否被向量化以及原因,如果影响性能的关键循环没有向量化,需要做一些算法调整,比如调整嵌套循环的顺序;

另外,除了具备以上必要条件外,还要注意以下几点:

- (a) 向量化处理的数据类型尽量一致,需要向量化处理的语句,其包含的变量尽可能做到长度一致,即数据类型尽可能一致,尽量避免在同一表达式中同时出现单精度和双精度变量:
- (b)向量化语句中尽可能避免函数调用:表达式中调用函数,会增加语句的复杂度,干扰编译器实施自动向量化,即使是标准的数学函数,也要尽量避免,如果一定要使用,也要尽可能使函数精度与变量精度一致;
 - 2)向量化优化,采用以下方法,实现循环的向量化处理;
 - a) 编译器自动向量化

编译器自动向量化依赖于编译器自身的能力来消除内存引用二义性, Intel C/C++编译器默认向量化编译选项为-vec,即默认情况下向量化是打开的,若关闭向量化,在编译选项中添加-no-vec,编译器在对源代码进行编译时,会输出编译信息/报告,某些编译器有多个编译信息输出级别,其编译信息输出级别可使用-vec-report *level* 控制,通过编译器输出的编译信息报告,以了解编译的详细细节,包括某个循环是否被向量化,向量化失败的原因,这些信息能为向量优化提供依据和指导;

b) 基于向量化编译指示的向量化

向量化编译指示,能更好地指导编译器进行数据依赖分析,从而更好地向量化代码,包括

__declspec(align(n)) 声明能够使编译器克服硬件对齐的限制,restrict 修饰词和自动向量化提示解决了由于作用范围、数据依赖和二义性等产生的问题,SIMD 编译指示使得最内层的循环被强制向量化,使用向量化编译指令是有风险的,使用的前提条件是程序员必须确保不存在数据依赖;其中 SIMD 编译指示有五个可供选择的子句来指导编译器执行何种向量化,恰当地使用这些子句,会让编译器获得足够的信息来产生正确的向量化代码,其中:

(1) vectorlength (num1, num2, ···, numN)

指导向量优化单元可以从指定的若干向量长度 (VL) num1, num2, ···, numN 中选择来向量化循环,对于选定的 VL,向量循环的每一次执行的计算工作相当于原来标量循环 VL 次执行的计算工作,多个向量长度子句会合并成一个集合;

(2) private (expr1, expr2, ..., exprN)

指导向量优化单元使得这些左值(L-value)表达式 expr1, exper2, ..., exprN 对于每一次循环都是私有的,多个 private 子句会合并成一个集合,左值表达式的初值将被广播到所有的私有子句,除非编译器能够判定初值未在循环体内使用;左值表达式的终值也会被从最后一次执行的循环体复制出来,除非编译器能够判定终值未在循环后被使用;

(3) linear(var1:step1, var2:step2, ···, varN:stepN)

指导编译器每一次标量循环的执行时, var1 的值增加 step1, var2 的值增加 step2, 依此类推,相应地,每次向量循环的执行,使得这些变量的值分别增加 VL*step1, VL*step2, ···, VL*stepN,多个 linear 子句会被合并成一个集合,如果 var 被赋予两个或多个 step值,会产生一个编译错误;

(4) reduction (oper:var1, var2, ···, varN)

指导编译器对于变量 var1, var2, ···, varN 执行向量化规约操作 oper, 一个 SIMD 编译指示有多个归约子句, 执行相同或者不同的操作, 如果一个变量 var 与两个或多个不同的归约操作 oper 有关, 会产生一个编译错误;

(5) [no]assert

指导编译器当向量化失败时是否报错,缺省是不报错的,一个 SIMD 编译指令不应该存在多个该子句,否则会产生一个编译错误,为了向量化一个包含潜在依赖关系的循环,用户经过数据依赖分析后,确认其不存在循环间数据依赖,可加上 #pragma ivdep 提示编译器忽略存在的数据依赖关系;

当向量化以上代码段中的循环时,编译器会认为该循环存在循环间依赖,即第 j 次循

环依赖第 j+k 次循环的结果,这种依赖关系称为交叉迭代依赖,而如果确定 k>16,超过 MIC VPU 的向量处理宽度,循环间就不存在实际意义上的数据依赖,加上 #pragma ivdep 指示编译器忽略数据的依赖关系并尝试进行向量化,甚至使用 #pragma simd 强制向量化该循环,如果 L<k<16,那么使用 #pragma simd vectorlength(L) 强制向量化该循环,并且能保证结果的正确性;

3) 算法向量化改造

如果采用以上两种向量化方式,还有部分循环无法实现向量化,在数据依赖分析的基础上,对算法进行深度优化改进,向量化改造方法有:

- a) 调整嵌套循环的顺序;
- b)自动向量化只能对嵌套中的最内层的循环进行向量化,然而内层循环向量化效果未必最好,通过调整嵌套循环的顺序达到更好的向量化效果,如调整之后的向量化能实现更好的连续访问:
 - c) 拆分循环

在某些情况下,除了最内层的循环比较耗时外,其它不在最内层循环的代码也比较耗时,而这部分代码是无法自动向量化的,为此,采取拆分循环的方法实现更多的自动向量化,通过对循环的拆分,能使更多的代码自动向量化,获取更好的向量化性能;

d) 手写 SIMD 指令向量化

第一代 Intel MIC 产品为 KNC (Knights Corner), Knights Corner Instructions 是 KNC 支持的 SIMD 指令的总称,是类似于 SSE、AVX 的指令集,通过使用 Knights Corner 指令,能细粒度地控制向量化运算;

Knights Corner Instructions 分类:

- (1) Knights Corner 指令 Knights Corner instruction 是指具体的 SIMD 指令,是汇编指令集中关于 SIMD 的子集;
- (2)内建 Knights Corner (Intrinsics of Knights Corner)是对 Knights Corner 指令的封装,几乎涉及到所有指令,认为这些函数和数据类型是 C/C++ 的内建类型:

Knights Corner 类库 Knights Corner Class Libraries 是为了方便使用 Knights Corner 指令而做的封装,让程序员尽量简单地使用 SIMD 指令,介于引语方式和 SIMD 代码之间;其支持整型和浮点型数据;

4) 向量化正确性验证

编译源代码,然后运行程序,检查程序的输出结果,验证向量化的正确性,向量化可能会带来精度损失,必要时通过编译器的-fp-model选项,调整向量化的精度;

5) 迭代调优

重复以上过程,以实现循环向量化率最大化,从而使MIC处理器 VPU 的计算性能尽可能发挥出来:

- 6) 性能测试及分析,包括:
- (1)测试环境
- (2) 性能测试结果
- (3)性能测试结果分析

利用该方法对矩阵乘法应用案例进行向量化改造后,显著地提升了该 MIC 模块的运行

效率,获得了较高的性能加速比。

2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 编译过程中所使用的编译器, 是支持 MIC 架构及其指令集的任意编译器, 该编译器生成的目标代码, 直接或通过后续编译处理后, 能够运行于 MIC 架构处理器。

一种基于 MIC 架构处理器的向量化优化方法

技术领域

[0001] 本发明涉及计算机高性能计算领域、科学计算领域,具体涉及一种基于 MIC 架构处理器的向量化优化方法。

背景技术

[0002] 自从 1996年 Intel 在奔腾处理器上集成了 MMX 后,越来越多的通用处理器上集成了 SIMD(Single Instruction Multiple Data,单指令多数据流)硬件扩展,这种集成了 SIMD处理架构的处理器,称为向量处理器。向量处理器的应用也越来越广泛,从最初的多媒体应用扩展到各个应用领域,尤其在高性能计算领域,海量数据、大规模并行处理需求,对处理器的计算能力提出严峻挑战,向量化的并行处理,能有效提高并行处理效率和计算密度,提高硬件资源利用率,进而降低计算成本。

[0003] 新的 MIC 架构协处理器具备当前最宽的向量宽度,它构建在至强处理器的并行架构之上,通过集成众多低功耗内核,每一个处理器核具备一个 512 位的 SIMD 处理单元和很多新的向量运算指令,MIC 架构处理器创造了在一个芯片上的超级计算机,超过每秒一万亿次的计算能力。

[0004] 随着 MIC 架构处理器的推广,其强大的 SIMD 扩展技术将被广泛应用,不仅为高性能计算提供了新的解决问题、提升性能的途径,也带来了一个新的问题——如何快速、高效地实现可靠的向量化并行处理,从而充分释放 MIC 处理器的计算潜力?这是摆在软件工程师面前的现实挑战。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种基于 MIC 架构处理器的向量化优化方法。

[0006] 本发明的目的是按以下方式实现的,内容包括:1)对目标循环进行向量化可行性分析;2)向量化优化;3)编译器自动向量化;4)基于向量化编译指示的向量化;5)算法向量化改造;6)向量化正确性验证;通过重复以上迭代调优过程,以实现循环向量化率最大化,其中:

- 1)对目标循环进行向量化可行性分析,是对需要向量化的循环进行数据依赖分析,排除循环迭代依赖,所谓循环迭代依赖,是指循环间存在前后依赖,导致循环不具有完全独立性,不能并行处理,从而使该循环不能被向量化;
- 2)向量化优化,是在数据依赖关系的基础上,采用多种方法手段,使循环被向量化处理;
- 3)编译器自动向量化,是编译器会自动分析循环间的数据依赖关系,并自主决定是否进行循环向量化;
- 4)基于向量化编译指示的向量化,是基于数据依赖分析结果,通过在相应循环外添加编译指示语句,指导编译器对该循环进行向量化编译;
 - 5) 算法向量化改造,是基于数据依赖分析结果,对算法/循环进行优化改造,包括数据

结构调整、循环拆分、循环合并、循环嵌套顺序调整;

- 6)向量化正确性验证,是验证向量化的正确性,体现在输出结果正确,误差在可以接受的范围内,具体实施步骤、方法细则如下:
 - 1) 循环向量化可行性分析:

编译器自动向量化过程中,可能收到某个循环无法被向量化的编译信息报告,很多时候无法向量化的原因都是循环间存在着变量依赖关系,通过阅读源代码,理解算法,必要时进行测试,确认代码中各循环结构间的数据依赖关系,进行数据依赖关系分析,是为了下一步对循环进行优化调整、并且介入编译器向量化编译行为;

向量化处理的实质,就是将原本串行循环处理的计算任务,转换成若干循环同时处理的方式,因此,各次循环之间不能有前后的数据依赖关系,在实际操作中,编译器通过设置私有变量、添加原子阻塞操作,实现广义的向量化,这取决于向量化处理器硬件的设计及其所支持的指令集的设计,因此,循环可向量化的必要条件是:

- a) 循环之间不存在依赖关系,也就是说,所有的循环能同时执行且互不干扰;
- b) 必须是内层循环,在一个嵌套的循环中,向量器只能尝试向量化最内层的循环,查看向量器的输出信息能知道循环是否被向量化以及原因,如果影响性能的关键循环没有向量化,需要做一些算法调整,比如调整嵌套循环的顺序;

另外,除了具备以上必要条件外,还要注意以下几点:

- (a)向量化处理的数据类型尽量一致,需要向量化处理的语句,其包含的变量尽可能做到长度一致,即数据类型尽可能一致,尽量避免在同一表达式中同时出现单精度和双精度变量;
- (b)向量化语句中尽可能避免函数调用:表达式中调用函数,会增加语句的复杂度,干扰编译器实施自动向量化,即使是标准的数学函数,也要尽量避免,如果一定要使用,也要尽可能使函数精度与变量精度一致;
 - 2) 向量化优化,采用以下方法,实现循环的向量化处理;
 - a) 编译器自动向量化

编译器自动向量化依赖于编译器自身的能力来消除内存引用二义性,Intel C/C++编译器默认向量化编译选项为-vec,即默认情况下向量化是打开的,若关闭向量化,在编译选项中添加-no-vec,编译器在对源代码进行编译时,会输出编译信息/报告,某些编译器有多个编译信息输出级别,其编译信息输出级别可使用-vec-report *level* 控制,通过编译器输出的编译信息报告,以了解编译的详细细节,包括某个循环是否被向量化,向量化失败的原因,这些信息能为向量优化提供依据和指导;

b) 基于向量化编译指示的向量化

向量化编译指示,能更好地指导编译器进行数据依赖分析,从而更好地向量化代码,包括

__declspec(align(n)) 声明能够使编译器克服硬件对齐的限制, restrict 修饰词和自动向量化提示解决了由于作用范围、数据依赖和二义性等产生的问题, SIMD 编译指示使得最内层的循环被强制向量化,使用向量化编译指令是有风险的,使用的前提条件是程序员必须确保不存在数据依赖;其中 SIMD 编译指示有五个可供选择的子句来指导编译器执行何种向量化,恰当地使用这些子句,会让编译器获得足够的信息来产生正确的向量化代

码,其中:

(1) vectorlength (num1, num2, ..., numN)

指导向量优化单元可以从指定的若干向量长度 (VL) num1, num2, ···, numN 中选择来向量化循环,对于选定的 VL,向量循环的每一次执行的计算工作相当于原来标量循环 VL 次执行的计算工作,多个向量长度子句会合并成一个集合;

(2) private (expr1, expr2, ..., exprN)

指导向量优化单元使得这些左值(L-value)表达式 expr1, exper2, ..., exprN 对于每一次循环都是私有的,多个 private 子句会合并成一个集合,左值表达式的初值将被广播到所有的私有子句,除非编译器能够判定初值未在循环体内使用;左值表达式的终值也会被从最后一次执行的循环体复制出来,除非编译器能够判定终值未在循环后被使用;

(3) linear(var1:step1, var2:step2, ···, varN:stepN)

指导编译器每一次标量循环的执行时, var1 的值增加 step1, var2 的值增加 step2, 依此类推,相应地,每次向量循环的执行,使得这些变量的值分别增加 VL*step1, VL*step2, ···, VL*stepN,多个 linear 子句会被合并成一个集合,如果 var 被赋予两个或多个 step值,会产生一个编译错误;

(4) reduction (oper:var1, var2, ···, varN)

指导编译器对于变量 var1, var2, ···, varN 执行向量化规约操作 oper, 一个 SIMD 编译指示有多个归约子句, 执行相同或者不同的操作, 如果一个变量 var 与两个或多个不同的归约操作 oper 有关, 会产生一个编译错误;

(5) [no]assert

指导编译器当向量化失败时是否报错,缺省是不报错的,一个 SIMD 编译指令不应该存在多个该子句,否则会产生一个编译错误,为了向量化一个包含潜在依赖关系的循环,用户经过数据依赖分析后,确认其不存在循环间数据依赖,可加上#pragma ivdep提示编译器忽略存在的数据依赖关系:

当向量化以上代码段中的循环时,编译器会认为该循环存在循环间依赖,即第 j 次循环依赖第 j+k 次循环的结果,这种依赖关系称为交叉迭代依赖,而如果确定 k>16,超过 MIC VPU 的向量处理宽度,循环间就不存在实际意义上的数据依赖,加上 #pragma ivdep 指示编译器忽略数据的依赖关系并尝试进行向量化,甚至使用 #pragma simd 强制向量化该循环,如果 L<k<16,那么使用 #pragma simd vectorlength(L)强制向量化该循环,并且能保证结果的正确性;

3) 算法向量化改造

如果采用以上两种向量化方式,还有部分循环无法实现向量化,在数据依赖分析的基础上,对算法进行深度优化改进,向量化改造方法有:

- a) 调整嵌套循环的顺序
- b)自动向量化只能对嵌套中的最内层的循环进行向量化,然而内层循环向量化效果未必最好,通过调整嵌套循环的顺序达到更好的向量化效果,如调整之后的向量化能实现更好的连续访问;
 - c) 拆分循环

在某些情况下,除了最内层的循环比较耗时外,其它不在最内层循环的代码也比较耗

时,而这部分代码是无法自动向量化的,为此,采取拆分循环的方法实现更多的自动向量化,通过对循环的拆分,能使更多的代码自动向量化,获取更好的向量化性能;

d) 手写 SIMD 指令向量化

第一代 Intel MIC 产品为 KNC(Knights Corner), Knights Corner Instructions 是 KNC 支持的 SIMD 指令的总称,是类似于 SSE、AVX 的指令集,通过使用 Knights Corner 指令,能细粒度地控制向量化运算;

Knights Corner Instructions 分类:

- (1) Knights Corner 指令 Knights Corner instruction 是指具体的 SIMD 指令,是汇编指令集中关于 SIMD 的子集;
- (2)内建 Knights Corner (Intrinsics of Knights Corner)是对 Knights Corner 指令的封装,几乎涉及到所有指令,认为这些函数和数据类型是 C/C++ 的内建类型:

Knights Corner 类库 Knights Corner Class Libraries 是为了方便使用 Knights Corner 指令而做的封装,让程序员尽量简单地使用 SIMD 指令,介于引语方式和 SIMD 代码之间;其支持整型和浮点型数据;

4) 向量化正确性验证

编译源代码,然后运行程序,检查程序的输出结果,验证向量化的正确性,向量化可能会带来精度损失,必要时通过编译器的-fp-model选项,调整向量化的精度;

5) 迭代调优

重复以上过程,以实现循环向量化率最大化,从而使MIC处理器 VPU 的计算性能尽可能 发挥出来;

6)性能测试及分析,包括:

(1)测试环境

平台	InspurNF5280M3
CPU	IntelXeonCPUE56753.07GHz,双路8核
Memory	DDR31333MHz128GB
MIC	KNC,60核,1.0GHz,GDDR58GBmemory5.5GT/s
0S	RedHatEnterpriseLinuxServerrelease6.1,64bit
编译器	icc
测试用例	4096*4096 矩阵乘法

(2) 性能测试结果

程序版本	版本说明	时间 (s)
P_baseline	CPU 单线程基准版	312.83
P_OMP	CPU 多线程 + 自动向量化版	170.83
P_MIC_base	MIC 多线程 + 自动向量化版	174
P_baseline_vec	CPU 单线程 + 算法向量化改造 + 向量化指示版	25
P_OMP_vec	CPU 多线程 + 算法向量化改造 + 向量化指示版	4. 53
P_MIC_vec	MIC 多线程 + 算法向量化改造 + 向量化指示版	3. 43
P_MIC_simd	MIC 多线程 + 算法向量化改造 + 向量化指示 +simd 指令版	2

(3)性能测试结果分析

利用该方法对矩阵乘法应用案例进行向量化改造后,显著地提升了该模块的运行效率,获得了较高的性能加速比。

[0007] 编译过程中所使用的编译器,是支持 MIC 架构及其指令集的任意编译器,该编译器生成的目标代码,直接或通过后续编译处理后,能够运行于 MIC 架构处理器。

[0008] 本发明的有益效果是:该方法广泛适用于MIC架构处理器并行处理的应用场合,指导软件开发人员以较短的开发周期,较低的开发成本,快速高效地对现有软件进行向量化优化改造,实现软件对系统资源利用最优化,显著提高硬件资源利用率和软件的计算效率,从而大大提升软件整体性能。

附图说明

[0009] 图 1 是单精度浮点数据向量化处理示意图:

图 2 是向量化的层次结构示意图。

具体实施方式

[0010] 参照说明书附图对本发明的方法作以下详细地说明。

[0011] 本发明提供了一种基于 MIC 架构处理器的向量化优化方法。其主要内容是提供一种利用 MIC 架构协处理器计算设备,最大化提高 MIC 硬件资源利用率,从而提升 MIC 处理器平台上软件运行效能的方法。该方法提出,基于 MIC 架构处理器的向量化优化流程如下:

- 1) 对目标循环进行向量化可行性分析:
- 2) 向量化优化
- 3) 编译器自动向量化
- 4) 基于向量化编译指示的向量化
- 5) 算法向量化改造
- 6) 向量化正确性验证。

[0012] 重复以上过程,迭代调优,以实现循环向量化率最大化。

[0013] 3、具体实施方式

本发明的目的在于提供一种基于 MIC 处理器的向量化优化方法。

[0014] 为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清晰,下面结合附图和实施例,对本发明作以下详细说明。

[0015] 首先,简要介绍向量化处理原理及MIC处理器的向量处理单元VPU(Vector Process Unit)的架构。MIC处理器核的VPU支持512bit 位宽的KCi 向量指令,支持16*32bit 或8*64bit 等多种处理模式,即向量化宽度为8或16。512位相当于16个单精度浮点型数据的长度,单精度浮点数据向量化处理示意图如图1所示:

例如向量加操作 $C[0^{\sim}15]=A[0^{\sim}15]+B[0^{\sim}15]$ (A、B、C 均为 float 型数据),没有使用向量化时这个操作需要 16 次加运算,而向量化之后,把 A、B、C 放到向量寄存器中,进行一次向量加操作即可完成原来的 16 次加操作,因此,向量化可以大大提高计算速度。

[0016] 以下说明都基于 intel 的编译器和 C 语言进行阐述。

[0017] 一种基于 MIC 架构处理器的向量化优化实施步骤、方法细则如下:

6) 循环向量化可行性分析。

[0018] 编译器自动向量化过程中,可能收到某个循环无法被向量化的编译信息报告。很多时候无法向量化的原因都是循环间存在着变量依赖关系。

[0019] 通过阅读源代码,理解算法,必要时进行测试,确认代码中各循环结构间的数据依赖关系。进行数据依赖关系分析,是为了下一步对循环进行优化调整、并且介入编译器向量

化编译行为。

[0020] 向量化处理的实质,就是将原本串行循环处理的计算任务,转换成若干循环同时处理的方式,因此,原理上,各次循环之间不能有前后的数据依赖关系。当然,在实际操作中,编译器可以通过设置私有变量、添加原子阻塞操作等方式,实现广义的向量化,这取决于向量化处理器硬件的设计及其所支持的指令集的设计。

[0021] 因此,循环可向量化的必要条件是:

a) 循环之间不存在依赖关系。

[0022] 也就是说,所有的循环能同时 执行且互不干扰。例如:

```
for (int i=0; i<1000; i++)
{
    s1: a[i] = b[i] * T + d[i] ;
    s2: b[i] = (a[i] + b[i])/2;
    s3: c = c + b[i];
}
```

等价于下面的操作:

```
for (int i=0; i<1000; i++) a[i] = b[i] * T + d[i];
for (int i=0; i<1000; i++) b[i] = (a[i] + b[i])/2;
for (int i=0; i<1000; i++) c = c + b[i];
```

因此,这个循环是可以被向量化的。

[0023] 再看一个例子:

```
for (int i=1; i<1000; i++)
{
    s1: a[i] = a[i-1] * b[i];
}
```

无论如何,这个循环是不能被向量化的,因为 a[i] 在每次迭代中都依赖前一次迭代的结果。我们称这是一个交叉迭代的数据依赖或者"flow dependence",这样的循环不能被编译器向量化。

[0024] b) 必须是内层循环。

[0025] 在一个嵌套的循环中,向量器只能尝试向量化最内层的循环,查看向量器的输出信息可以知道循环是否被向量化以及原因,如果影响性能的关键循环没有向量化,你可能需要做一些算法调整,比如调整嵌套循环的顺序。

[0026] 另外,除了具备以上必要条件外,还要注意以下几点:

a) 向量化处理的数据类型尽量一致

需要向量化处理的语句,其包含的变量尽可能做到长度一致,即数据类型尽可能一致。如,尽量避免在同一表达式中同时出现单精度和双精度变量。

[0027] 7)向量化语句中尽可能避免函数调用:表达式中调用函数,会增加语句的复杂度,干扰编译器实施自动向量化,即使是标准的数学函数,也要尽量避免,如果一定要使用,

也要尽可能使函数精度与变量精度一致,如:

```
int fum(float* a, float* b, int N)
{
    ...
    for(int i=0; i<N; i++)
    {
        b[i] = sinf(a[i]);
    }
    ...
}</pre>
```

8) 向量化优化

采用以下多种方法,实现循环的向量化处理。

[0028] a) 编译器自动向量化

编译器自动向量化依赖于编译器自身的能力来消除内存引用二义性。Intel C/C++编译器,默认向量化编译选项为-vec,即默认情况下向量化是打开的,若关闭向量化可以在编译选项中添加-no-vec。编译器在对源代码进行编译时,会输出编译信息/报告,某些编译器有多个编译信息输出级别,其编译信息输出级别可使用-vec-report *level* 控制,见下表:

-vec-report[level]	含义
0	不显示诊断信息。
1	只显示已向量化的循环(默认值)。
2	显示已向量化和未向量化的循环。
3	显示已向量化和未向量化的循环以及数据依赖信息。
4	只显示未向量化的循环。
5	显示未向量化的循环以及数据依赖信息。

通过编译器输出的编译信息报告,可以了解编译的详细细节,比如某个循环是否被向量化,向量化失败的原因等,这些信息可以为向量优化提供依据和指导。

[0029] b) 基于向量化编译指示的向量化

向量化编译指示,可以更好地指导编译器进行数据依赖分析,从而更好地向量化代码。 [0030] 例如 __declspec(align(n)) 声明能够使编译器克服硬件对齐的限制。restrict 修饰词和自动向量化提示解决了由于作用范围、数据依赖和二义性等产生的问题。SIMD编译指示使得最内层的循环被强制向量化。使用向量化编译指令是有风险的,使用的前提条件是程序员必须确保不存在数据依赖。

[0031] Intel 编译器向量化编译指示如下表:

功能	说明	
变量修饰符		
_declspec(align(n))	指导编译器将变量按照。字节对齐,变量的地址是 address mod n=0。	
_declspec(align(n, off))	指导编译器将变量按照m 字节再加上off 字节的偏移量 进行对齐。变量的地址是address mod n=off。	
restrict	允许消除别名假定中存在的二义性。从而能够更大程度地 向量化。	
_assume_aligned(a, o)	当编译器无法获得对亦信息时,则假定数组a 已按照a字 节对齐。	
自动向量化编译提示		
#pragma ivdep	告诉编译器忽略可能存在的向量依赖关系	
#pragma vector {aligned unaligned absays}	指定循环向量化的方式	
#prages novector	指定循环不被向量化	
强制向量化编译指示		
#prages simi	强制向量化最内层循环	

其中 SIMD 编译指示有五个可供选择的子句来指导编译器执行何种向量化。恰当地使用这些子句,会让编译器获得足够的信息来产生正确的向量化代码。

[0032] (6) vectorlength (num1, num2, ..., numN)

指导向量优化单元可以从指定的若干向量长度 (VL) num1, num2, ···, numN 中选择来向量化循环。对于选定的 VL,向量循环的每一次执行的计算工作相当于原来标量循环 VL 次执行的计算工作。多个向量长度子句会合并成一个集合。

[0033] (7) private (expr1, expr2, ..., exprN)

指导向量优化单元使得这些左值(L-value)表达式 expr1, exper2, ..., exprN 对于每一次循环都是私有的。多个 private 子句会合并成一个集合。左值表达式的初值将被广播到所有的私有子句,除非编译器能够判定初值未在循环体内使用;左值表达式的终值也会被从最后一次执行的循环体复制出来,除非编译器能够判定终值未在循环后被使用。

[0034] (8) linear(var1:step1, var2:step2, ..., varN:stepN)

指导编译器每一次标量循环的执行时, var1 的值增加 step1, var2 的值增加 step2, 依此类推。相应地,每次向量循环的执行,使得这些变量的值分别增加 VL*step1,

VL*step2, ···, VL*stepN。多个linear 子句会被合并成一个集合。如果 var 被赋予两个或多个 step 值,会产生一个编译错误。

[0035] (9) reduction (oper: var1, var2, ..., varN)

指导编译器对于变量 var1, var2, ···, varN 执行向量化规约操作 oper。一个 SIMD 编译指示可以有多个归约子句,执行相同或者不同的操作。如果一个变量 var 与两个或多

个不同的归约操作 oper 有关, 会产生一个编译错误。

[0036] (10) [no]assert

指导编译器当向量化失败时是否报错,缺省是不报错。一个SIMD编译指令不应该存在多个该子句,否则会产生一个编译错误。

[0037] 下面,列举一个典型实例说明基于向量化编译指示的向量化。为了向量化一个包含潜在依赖关系的循环,用户经过数据依赖分析后,确认其不存在循环间数据依赖,可加上#pragma ivdep提示编译器忽略存在的数据依赖关系,示例程序片段如下:

```
1 void foo(float* a, int k)
2 {
3    ...
4 #pragma ivdep
5    for(int j=0; j<1000; j++)
6    {
7        a[j] = a[j] + a[j+k];
8    }
9    ...
10 }</pre>
```

当向量化以上代码段中的循环时,编译器会认为该循环存在循环间依赖,即第 j 次循环依赖第 j+k 次循环的结果,这种依赖关系称为交叉迭代依赖。而如果我们确定 k>16,超过 MIC VPU 的向量处理宽度,循环间就不存在实际意义上的数据依赖,加上 #pragma ivdep 指示编译器忽略数据的依赖关系并尝试进行向量化,甚至可以使用 #pragma simd 强制向量化该循环。如果 L<k<16,那么可以使用 #pragma simd vectorlength(L) 强制向量化该循环,并且能保证结果的正确性。

[0038] 9) 算法向量化改造

如果采用以上两种向量化方式,还有部分循环无法实现向量化,可以在数据依赖分析的基础上,对算法进行深度优化改进。主要的向量化改造方法有:

a) 调整嵌套循环的顺序

自动向量化只能对嵌套中的最内层的循环进行向量化,然而内层循环向量化效果未必最好,我们可以通过调整嵌套循环的顺序达到更好的向量化效果,如调整之后的向量化可以实现更好的连续访问,如下面的代码所示,B代码的向量化效果比A的好。

[0039] b)

c) 拆分循环

在某些情况下,除了最内层的循环比较耗时外,其它不在最内层循环的代码也比较耗时,而这部分代码是无法自动向量化的,为此,我们可以采取拆分循环的方法实现更多的自动向量化,下面通过一段伪代码说明其使用方法。

```
1 for(i=0; i<N; i++)
2 {
3 rand();
4 ....
5 ....
6 }
```

[0040] 假设上面的代码中循环无数据依赖,由于 rand 函数无法向量化,从而导致整个循环无法向量化,我们可以把一个循环拆成两个循环的方法达到第二个 for 循环(主要耗时的)实现向量化的目的,代码如下:

```
1 for(i=0, i<N; i++)
2 {
3     rand();
4  }
5     for(i=0; i<N; i++) //自动向量化
6  {
7     ...
8     ...
9  }
```

另一个例子:

```
float s:
1
2
   for(i=0; i<N; i++)
3
   {
4
        5
        for(i=0; i<M; i++)//自动向量化
6
8
            if(s>0)
9
            {
10
11
12
13 }
```

假设上面的代码中两层循环均无数据依赖,除了内层循环for(j=0; j< M; j++)比较耗时,对于 s 的求解也很耗时,然而求解 s 的部分是无法自动向量化的。我们可以通过拆分外层的循环做到更好地自动向量化效果,修改后的伪代码如下:

```
float s[16]:
1
2
     for(i=0; i<N; i+=16)
3
         T=min(N-1,16);
4
5
         for(k=0; k<T; k++) //自动向里化
б
         1
7
8
              s[k]=...;
9
10
         for(k=0; k<T; k++)
11
12
              for(j=0; j<M; j++) //自动向里化
13
               1
14
                   if(s[k]>0)
15
                   {
16
17
                   )
              1
18
19
20 }
```

} 通过对循环的拆分,我们可以使更多的代码自动向量化,可以获取更好的向量化性能。

[0041] d) 手写 SIMD 指令向量化

向量化的层次如下图所示,越往上的级别,使用的语言越低级,编程越复杂,但控制的 灵活性越好,理论上性能也越高。相反的,越往下的级别,编程越容易,但性能可能不是最理 想。

[0042] 第一代 Intel MIC 产品为 KNC(Knights Corner), Knights Corner Instructions 是 KNC 支持的 SIMD 指令的总称。可以看作是类似于 SSE、AVX 等的指令集。通过使用 Knights Corner 指令,可以细粒度地控制向量化运算。

[0043] Knights Corner Instructions 分类:

(3) Knights Corner 指令(Knights Corner instruction)是指具体的 SIMD 指令,是 汇编指令集中关于 SIMD 的子集。

[0044] (4) 内建Knights Corner(Intrinsics of Knights Corner) 是对Knights Corner 指令的封装(几乎涉及到所有指令),可以认为这些函数和数据类型是 C/C++ 的内建类型。

[0045] (5) Knights Corner 类库(Knights Corner Class Libraries)是为了方便使用 Knights Corner 指令而做的封装,可以让程序员尽量简单地使用 SIMD 指令,介于引语方式和 SIMD 代码之间。其支持整型和浮点型数据。

[0046] 下面通过单精度浮点向量加的例子说明三者的区别:

Knights Corner 指令	内≇ Knights Corner	Knights Corner 美 库
_n=512 a, b, c;	#include	#include
_asm[vloadd v0, b	<pre><imintrin.h></imintrin.h></pre>	(micvec_h)
vloadd vl,c		
vaddps v0, v1	1612 a, b, c;	F32vec16 a, b, c;
vstored a, v0)		a = b + c;
	_mm512_add_ps(b,c);	
	** **	

通过上面的例子可以看出使用类库的方式非常简单,能够以最类似于标量的方式(把数组看成变量),进行向量化改造。而直接使用内建 Knights Corner 则更接近常规的思维方式,将两个数组通过向量化函数进行运算,当然,其代码要比使用类库方式复杂一些,但由于减少了封装和调用,因此性能也会略有提高。而内联汇编则是最难阅读的,由于最贴近底层,因而执行效率也最高,只是编程的成本也是最高的。在实际的 SIMD 指令编写中,我们一般采用内建 Knights Corner 的方式。

[0047] 下面我们通过一个向量加的示例说明 SIMD 指令的使用方法。

```
#include <immintrin.h>
               void foo(float *A, float *B, float *C, int N)
           2
           3
               #ifdef MIC
           4
           5
                     M512 A. B. C:
                    for(int i=0; i< N; i+=16)
           6
           7
           8
                        A = mm512 loadunpacklo_ps (_A, (void*)(&A[i]));
[0048]
                        A = mm512_loadunpackhi_ps (A, (void*)(&A[i +16]));
           9
           10
                        B = mm512 loadunpacklo ps ( B, (void*)(&B[i]));
                        B = mm512\_loadunpackhi\_ps(_B, (void*)(&B[i+16]));
           11
           12
                        C = mm512 add ps(A, B);
           13
                        mm512 packstorelo ps ((void*)(&C[i]), C);
           14
                        mm512 packstorehi ps ((\text{void*})(\&C[i+16]), C);
           15
           16 #endif
           17
```

SIMD指令与汇编指令类似,可读性较差,并且严重依赖于硬件,可移植性差。因此,SIMD指令一般选择性使用,如代码量较少,计算却十分密集的地方。

[0049] 10) 向量化正确性验证。

[0050] 编译源代码,然后运行程序,检查程序的输出结果,验证向量化的正确性。

[0051] 向量化可能会带来精度损失,必要时可以通过编译器的-fp-model 选项,调整向量化的精度。

[0052] 11) 迭代调优。

[0053] 重复以上过程,以实现循环向量化率最大化,从而使 MIC 处理器 VPU 的计算性能尽可能发挥出来。

[0054] 4、性能测试及分析

13/13 页

将该方法应用于一个典型的高性能运算案例——矩阵乘法。

[0055] 1)测试环境

平台	InspurNF5280M3
CPU	IntelXeonCPUE56753.07GHz,双路8核
Memory	DDR31333MHz128GB
MIC	KNC,60核,1.OGHz,GDDR58GBmemory5.5GT/s
OS	RedHatEnterpriseLinuxServerrelease6.1,64bit
编译器	icc
测试用例	4096*4096 矩阵乘法

2) 性能测试结果

程序版本	版本说明	时间 (s)
P_baseline	CPU 单线程基准版	312.83
P_OMP	CPU 多线程 + 自动向量化版	170.83
P_MIC_base	MIC 多线程 + 自动向量化版	174
P_baseline_vec	CPU 单线程 + 算法向量化改造 + 向量化指示版	25
P_OMP_vec	CPU 多线程 + 算法向量化改造 + 向量化指示版	4. 53
P_MIC_vec	MIC 多线程 + 算法向量化改造 + 向量化指示版	3. 43
P_MIC_simd	MIC 多线程 + 算法向量化改造 + 向量化指示 +simd 指令版	2

3) 性能测试结果分析

利用该方法对矩阵乘法应用案例进行向量化改造后,显著地提升了该模块的运行效率,获得了较高的性能加速比。

[0056] 5、总结

由本发明的技术方案可见,本发明提供了一种基于 MIC 架构处理器的向量化优化方法,该方法广泛适用于 MIC 架构处理器并行处理的应用场合,指导软件开发人员以较短的开发周期,较低的开发成本,快速高效地对现有软件进行向量化优化改造,实现软件对系统资源利用最优化,显著提高硬件资源利用率和软件的计算效率,从而大大提升软件整体性能。

[0057] 除说明书所述的技术特征外,均为本专业技术人员的已知技术。




图 1




图 2