第4章 汇编语言程序格式

- 4.1 汇编程序功能
- 4.2 伪操作
- 4.3 汇编语言程序格式
- 4.4 汇编语言程序的上机过程

4.1 汇编程序功能

• 运行汇编语言程序的步骤




图4.1 汇编语言程序的建立及汇编过程

4.2 伪操作

- 4.2.1 处理器选择伪操作
- 4.2.2 段定义伪操作
- 4.2.3 程序开始和结束伪操作
- 4.2.4 数据定义及存储器分配伪操作
- 4.2.5 表达式赋值伪操作
- 4.2.6 地址计数器与对准伪操作
- 4.2.7 基数控制伪操作

伪操作

- 汇编语言程序的语句的组成
 - 指令: 在程序运行期间由计算机执行
 - 伪操作: 又称伪指令, 在汇编程序对源程序汇编 期间由汇编程序处理的操作
 - 宏指令: 在汇编程序对源程序汇编期间由汇编程序展开宏操作

4.2.1 处理器伪操作

.8086	选择8086指令系统
.286	选择80286指令系统
.286 P	选择保护方式下的80286指令系统
.386	选择80386指令系统
.386 P	选择保护方式下的80386指令系统
.486	选择80486指令系统
.486 P	选择保护方式下的80486指令系统
.586	选择Pentium指令系统
.586 P	选择保护方式下的Pentium指令系统

4.2.2 段定义伪操作

- 1. 完整的段定义伪操作
- 2. 存储模型与简化段定义伪操作
- 3. 段组定义伪操作

1. 完整的段定义伪操作

- (1) 段定义伪操作
- (2) SEGMENT伪操作类型及属性

(1) 段定义伪操作

• 格式:

segment_name SEGMENT

. . .

segment_name ENDS

• 说明:

删节号部分,对于数据段、附加段和堆栈段来说, 一般是存储单元的定义、分配伪操作;对于代码 段则是指令及伪操作

明确段和段寄存器的关系

• ASSUME伪操作格式:

ASSUME segreg: seg_name, ...

- 段寄存器名必须是CS、DS、ES或SS
- 段名必须是由SEGMENT定义的段中的段名

段地址装入段寄存器

• 指令:

MOV ax, segment_name

MOV ds, ax

• 代码段不需要这样做


例4.1

```
data segment
data ends
code segment
  assume cs: code, ds: data
start:
           ax, data
  mov
           ds, ax
  mov
           ax, 4c00h
  mov
           21h
  int
code ends
```

start

end

例4.1



code ends end start

(2) SEGMENT伪操作的类型和属性

• 格式:

segname SEGMENT [align][combine][use]['class']

- 说明:
 - 一般情况下,这些类型和属性可以不用。但是,如果需要用连接程序把本程序与其它程序模块相连接时,就需要使用这些说明。
- 例4.5:

DSEG1 SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'

... ...

DSEG1 ENDS

2. 存储模型与简化段定义伪操作

- (1) MODEL伪操作
- (2) 简化的段定义伪操作
- (3) 与简化段定义有关的预定义符号
- (4) 用MODEL定义存储模型时的段默认属性
- (5) 简化段定义举例

例4.2(p124)

. MODEL SMALL . STACK 100H

. DATA

. . .

. CODE

START:

MOV AX, @DATA

MOV DS, AX

. . .

MOV AX, 4C00H

INT 21H

END START

(1) MODEL伪操作

- 格式:
 - . MODEL memory_model [, model options]
- 说明:

用来表示存储模型,即说明在存储器中如何安放 各个段。有7种存储模型。

.MODEL memory_model [,model options]

- Tiny: 所有数据和代码都放在一个段内
- Small: 数据和代码各自放在一个64KB段内,最常用的一种模型
- Medium: 代码使用多个段,数据合并成一个64KB的段组
- Compact: 代码放在一个64KB的代码段内,数据可放在多个段
- Large: 代码和数据都可用多个段
- Huge:与Large模型相同,差别是允许数据段的大小超过64KB
- Flat: OS/2或其它保护模式的操作系统下允许使用 32位偏移量

例如

.MODEL SMALL

.MODEL SMALL, C

(2) 简化的段定义伪操作

• 汇编程序给出的标准段

标准段	简化段定义伪操作	
code	. CODE [name]	
initialized data	. DATA	
uninitialized data	. DATA?	
far initialized data	. FARDATA	
far uninitialized data	. FARDATA?	
constants	. CONST	
stack	. STACK [size]	

(3) 预定义符号

```
例4.2
.model
              small
.stack
              100h
.data
                     0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
              db
  array
.code
start:
              ax, @data
  mov
              ds, ax
  mov
              ax, 4c00h
  mov
              21h
  int
end
       start
```

4.2.3 程序开始和结束伪操作

```
data1 segment
data1 ends
               指示程序开
code1 segment
               始执行的起
  assume
               始地址
start:
           ax, data1
  mov
           ds, ax
  mov
           ax, 4c00h
  mov
           21h
  int
code1 ends
end
     start
               结束汇编
```

```
.model small
       .data
       .code
start:
             ax, @data
       mov
             ds, ax
      mov
             ax, 4c00h
      mov
             21h
      int
       end start
```

4.2.4 数据定义及存储器分配伪操作

- 格式:
 - [Variable] Mnemonic Operand1, ..., Operandn [;Comments]
- 说明:
- 1)Variable: 作为符号地址使用, 其值为操作数第1个字节的偏移地址
- 2) Comments: 可有可无, 说明该伪操作的功能


3) Mnemonic: 说明所定义的数据类型

DB/BYTE	字节,1个字节,8位
DW/WORD	字, 2个字节,16位
DD/DWORD	双字,4个字节,32位
DF/FWORD	6个字节,48位,386及后继机型
DQ/QWORD	4字, 8个字节, 64位
DT/TBYTE	10个字节

4) Operand: 操作数可以是常数、 表达式、字符串, 也可以 为?, 保留存储空间, 不存 入数据

例4.7-4.9:

data_byte db 10, 3*20, 10h, ? data_word dw 100, 100h, -5, ? message db 'HELLO'




操作数可以使用复制操作符来 复制某个或某些操作数

例4.10:

array1 db 2 dup(0,1,2,?)

array2 db 100 dup(?)



• DUP操作可以嵌套

例4.11:

array3 db 100 dup(0, 2 dup(1, 2), 6, 7)

array3

变量的类型属性

- 变量的值: 是该伪操作中的第1个数据项在当前段内的 第1个字节的偏移地址
- 变量的类型属性: 该语句中每一个数据项的长度(以字节为单位)
- 汇编程序用隐含的类型属性确定某些指令的操作类型
- 例4.14:

```
oper1 db ?,?
oper2 dw ?,?
```

. . .

mov oper1,0 ;字节指令

mov oper2,0 ;字指令

```
例4.15:
```

```
oper1 db 1,2
```

. . .

mov ax, oper
$$1+1$$
 \times

error: invalid instruction operands

指定操作数的类型属性

- 格式: type PTR variable
 其中, type可以是BYTE、WORD、DWORD、FWORD、QWORD、TBYTE
- 例4.15:


```
oper1 db 1,2
oper2 dw 1234h,5678h
```

. . .

mov ax, word ptr oper1+1 ;(ax)=3402h mov al, byte ptr oper2 ;(al)=34h

label伪操作

• 可以使用label伪操作来定义变量的类型属性



4.2.5 表达式赋值伪操作


- 程序中多次使用同一个表达式,为方便起见,可以用赋值伪操作给表达式赋予一个名字
- 格式: Expression_name EQU Expression
- 此后,程序中就可以用表达式名代替表达式
- 例如:

CONSTANT	EQU	256
DATA	EQU	HEIGHT+12
ADDR	EQU	[BP + 8]

4.2.6 地址计数器\$伪操作

- 在汇编程序MASM对源程序汇编的过程中,使用地址计数器(location counter)保存当前正在汇编的指令的偏移地址。
- 地址计数器的值可用\$表示,汇编语言允许用户用 \$引用地址计数器的值

- 例2: array dw 1,2,\$+4,3,4,\$+4
- 当\$用在伪操作的参数字段时,表示地 址计数器的当前值



4.2.7 基数控制伪操作

- 汇编程序默认的数为十进制,当使用其它基数表示的常数时,需要使用标记:
- (1)二进制: B
- (2)十进制: D
- (3)十六进制: H,如果第一个字符是字母时,应在 其前面加上数字0
- (4)八进制: O Q
- (5)字符串可以看成串常数,可以用引号括起来,如 'ABCD'

• .RADIX伪操作可以更改默认的基数

• 格式: .RADIX expression

• 例如:


.RADIX 16

第4章 汇编语言程序格式

- 4.1 汇编程序功能
- 4.2 伪操作
- 4.3 汇编语言语句格式
- 4.4 汇编语言程序的上机过程

4.3 汇编语言程序格式

汇编语言源程序中的每个语句可以由4项组成,格式如下:



如: string db 'hello' start: mov al,string+2 jz match match: lea si,string

操作数项

- 操作数项由一个或多个表达式组成,多个操作数 之间用逗号分开
- 对于指令,一般给出操作数地址 对于伪操作或宏指令,给出所要求的参数
- 可以是常数、寄存器、标号、变量或表达式

表达式

- 表达式是常数、寄存器、标号、变量与一些操作符相结合的序列
- 分为: 数字表达式和地址表达式
- 常用的操作符:
 - (1) 算术操作符
 - (2) 逻辑与移位操作符
 - (3) 关系操作符
 - (4) 数值回送操作符
 - (5) 属性操作符

算术操作符

- 包括: + * / mod
- 可用于数字表达式或地址表达式中
- 当用于地址表达式时,运算结果要与明确的物理 意义。经常使用的是:
 - 地址 + 数字量或地址 数字量

OFFSET

- 格式: OFFSET variable或label
- 功能: 汇编程序回送变量或标号的偏移地址值
- 例如:

MOV BX, OFFSET oper1

该指令与下面指令是等价的:

LEA BX, oper1

SEG

- · 格式: SEG variable 或 label
- 功能: 汇编程序回送变量或标号的段地址值
- 例如:

MOV BX, SEG oper1

属性操作符

- PTR: MOV BYTE PTR [BX], 5
- 段操作符: MOV AX, ES:[BX+SI]
- SHORT: JMP的转向地址在+ / -127字节内