实验 5:驱动程序问题


0. 实验环境

本次实验选择 **管道驱动程序开发**,操作系统为 **Linux**(Ubuntu 16.04),编程语言为 $\mathbb C$ 语言。

文件列表: a) MyPipe.c, reader.c, writer.c: 分别为驱动程序, 用于读出数据和写入数据程序的源代码; b)Makefile: 用于文件编译; c) 程序流程图.pdf: 程序流程图图片

1. 设计思路与程序结构

程序流程图如下:



管道在本质上就是在进程之间以字节流方式传送信息的通信通道,每个管道具有两个端,一端用于输入,一端用于输出。因此驱动程序中,创建两个设备实例。其中 0 号设备 (次设备号为 0) 用于读取数据, 1 号设备 (次设备号为 1) 用于写入数据。

(a) 驱动模块初始化

该驱动程序管理一个管道,驱动程序模块插入内核并初始化的过程中,会添加两个设备的设备节点。如流程图所示,分别进行 register_chrdev_region, cdev_init, cdev_add。本程序中令主设备号为 185, 在使用本程序时请视情况更改代码中的 int MAJOR_NUMBER = 185:语句,谢谢~

同时,会为每个设备再分配各自的结构体(struct MyPipe),定义如下:

//pipe device struct

typedef struct MYPIPE {

char* buffer;

pipe_auth auth;

dev_t dev_number;

struct cdev cdev;

} Mypipe;

该结构体用于管理每个设备的信息,包括设备缓存区指针,设备读写权限,设备号与字符设备结构体。

之后为该管道分配内存空间(kmalloc),同时初始化用于管理整个驱动程序的相应的数据结构(struct GLOBAL_PIPE)。struct GLOBAL_PIPE 定义如下:

//global pipe struct(for storing pipe info)

typedef struct GLOBAL_PIPE {

char* buffer;

size_t buf_size; //buffer size size_t len; //used size


size t pos; //current reading position

struct mutex lock; //lock for read/write

} Gpipe;

该结构体用于管理整个管道的信息。如缓存区指针、大小,已写入 bytes 的数量,用于互斥的 mutex 量等。

值得注意的是,每个设备的缓存区指针都指向同一块内存空间,即 struct GLOBAL_PIPE 里的缓存区。但不同设备对该缓存区的操作有不同权限。图示如下:



当创建了两个对应的字符设备文件(如 sudo mknod in c 185 0)后,通过该文件可以对管道进行读或写。当打开文件(调用 open_pipe 函数)时,驱动程序会根据文件 inode 节点的信息(inode->i_rdev)判断次设备号,从而赋予字符设备文件对应的读写权限。读写权限枚举类型定义如下:

```
typedef enum PIPE_AUTHORITY {
    READONLY = 0,
    WRITEONLY = 1,
    READWRITE = 2,
} pipe_auth;
```

在对文件进行读写(调用 recv 和 send 函数)时,会对设备的权限进行检查。如果该字符设备文件为只读权限(READONLY),则无法对管道进行写入,并返回 EPERM 错误码。

(b) 使用驱动程序

当使用驱动程序时,驱动程序调用对应的处理函数。函数指针结构体定义如下: static struct file operations pipe fops = {

```
.owner = THIS_MODULE,

.open = open_pipe,

.release = close_pipe,

.write = send,

.read = recv,

};
```

本实验中,驱动程序实现了对管道的打开(open_pipe),关闭(close_pipe),写入数据 (send),接收数据(recv)这 4 个功能。

调用 open_pipe 时,会利用 struct file *filp 参数,将设备的地址存入 filp->private_data 中。当我们调用 send 或 recv 时,就可以通过 filp->private_data 获取到设备信息(如设备的读写权限)。调用 release,则会将 filp->private_data 置为 NULL。

当 send 或 recv 过程中,缓存区可以视为一个**循环队列**,每次写入或读出 bytes 时,会 对当前位置进行模操作(如 wrt_pos = wrt_pos % buf_size)。

虽然可以指定一次写入多个 bytes,但程序设置了一个循环,每次只读或写 1 个 byte。 读或写每个 byte 之前,会尝试获取 mutex,从而保证读和写的互斥。这种处理方式可以保证读和写几乎同时进行。具体代码如下:

```
//send data
                                            //recieve data
static ssize_t send(struct file *filp, const
                                            static ssize_t recv(struct file *filp, char
char *buf, size_t count, loff_t *pos) {
                                            *buf, size_t count, loff_t *pos) {
     size_t i = 0;
                                                size_t i = 0;
     size_t wrt_pos = 0;
                                                Mypipe *dev = filp->private_data;
     Mypipe *dev = filp->private_data;
                                                printk("Mypipe: try to recv\n");
     printk("Mypipe: try to send\n");
                                                if(dev == NULL) {
     if(dev == NULL) {
                                                     printk("Mypipe: device hasn't
         printk("Mypipe: device hasn't
                                            been open yet\n");
been open yet\n");
                                                     return -1;
         return -1;
                                                if(dev->auth != READONLY) return -
     if(dev->auth != WRITEONLY)
                                            EPERM:
return -EPERM;
                                                while (i < count) {
    while (i < count) {
                                                     //buffer is empty, return all
         //buffer is full, return
                                            bytes
         if(gpipe.len >= gpipe.buf_size)
                                                     if(gpipe.len == 0) {
return -EAGAIN:
                                                          printk("Mypipe:
                                                                                 recv
                                            partially complete\n");
         //lock critical region
                                                          return i;
         mutex_lock(&(gpipe.lock));
                                                     }
         //round-robin char queue
                                                     //lock critical region
                                                     mutex_lock(&(gpipe.lock));
         wrt_pos = (gpipe.pos +
gpipe.len) % gpipe.buf_size;
         copy_from_user((dev->buffer
                                                     //round-robin char queue
+ wrt_pos), (buf + i), 1);
                                                     copy_to_user((buf
                                                                                    i),
         i += 1;
                                            (dev->buffer + gpipe.pos), 1);
                                                     gpipe.pos = (gpipe.pos + 1) %
         gpipe.len += 1;
                                            gpipe.buf_size;
         mutex_unlock(&(gpipe.lock));
                                                     i += 1;
    }
                                                     gpipe.len -= 1;
     printk("Mypipe: send complete\n");
                                                     mutex_unlock(&(gpipe.lock));
                                                }
     return count;
}
                                                printk("Mypipe: recv complete\n");
                                                return count;
                                           }
```

(c) 注销驱动模块:

首先删除两个设备实例,然后将设备号注销,最后将驱动中的内存空间释放,销毁 mutex 变量。

2. 程序运行状况

(a) 安装驱动程序与设备:

Shell 命令如下:
make
sudo insmod MyPipe.ko
cd /dev
sudo mkdir MyPipe
cd MyPipe
sudo mknod in c 185 0
sudo mknod out c 185 1

可以通过 dmesg 命令 查看驱动与设备加载情况, 结果如下:

```
[ 865.244016] Mypipe: alloc device number complete, major number: 185
[ 865.244017] Mypipe: register pipe device 0 complete, minor number: 0
[ 865.244018] Mypipe: register pipe device 1 complete, minor number: 1
[ 865.244018] Mypipe: allocate memory for global pipe buffer complete
[ 865.244019] Mypipe: Inserting pipe module complete
```

可以看到:分配设备号、注册两个设备、分配驱动内存空间均成功。

(b) 在 shell 中测试驱动程序:

首先我在 shell 将 shell 命令结果重定向到设备中,从而实现管道的写入。并在 shell 中读取管道中被写入的内容。具体 shell 命令如下:

cd /dev/MyPipe sudo su echo Hello_World > out cat in

结果如下:

```
blake@blake-GP62-6QG:/dev/MyPipe$ cd /dev/MyPipe
blake@blake-GP62-6QG:/dev/MyPipe$ sudo su
root@blake-GP62-6QG:/dev/MyPipe# echo Hello_World > out
root@blake-GP62-6QG:/dev/MyPipe# cat in
Hello_World
root@blake-GP62-6QG:/dev/MyPipe#
```

可以看到: cat 命令成功读出了写入的字符串。

(c) 编写两个读写程序测试驱动程序:

```
#include <stdio.h>
                                             #include <stdio.h>
#include<sys/types.h>
                                             #include<sys/types.h>
#include<sys/stat.h>
                                             #include<sys/stat.h>
#include<fcntl.h>
                                             #include<fcntl.h>
#include<unistd.h>
                                             #include<unistd.h>
                                             int main() {
int main() {
    int fd;
                                                  int fd:
                                                  char s[] = "Hello World!";
    char s[20];
                  open("/dev/MyPipe/in",
                                                             open("/dev/MyPipe/out",
O_RDONLY, S_IREAD);
                                             O_WRONLY, S_IWRITE);
    if(fd != -1) {
                                                  if(fd != -1) {
         read(fd, &s, 12);
                                                       write(fd, &s, 12);
         printf("%s\n", s);
                                                       return 0:
         return 0:
                                                  }
    }
                                                  else {
    else {
                                                       printf("Can't
                                                                                device
                                                                       open
                                             file\n");
         printf("Can't
                          open
                                   device
file\n");
                                                       return -1;
         return -1:
                                                  }
                                             }
    }
}
```

利用 gcc 编译两个程序:

gcc reader.c –o reader gcc writer.c –o writer

在 root 下,运行可执行程序 reader, writer,结果如下:

root@blake-GP62-6QG:/home/blake/application/大三上/操作系统/大作业# ./writer root@blake-GP62-6QG:/home/blake/application/大三上/操作系统/大作业# ./reader Hello World! root@blake-GP62-6QG:/home/blake/application/大三上/操作系统/大作业# ■

执行正确。因此驱动程序正确的完成了管道的任务。

3. 体会和遇到的问题:

1.此次实验,让我充分了解了 linux 系统下,字符设备与驱动的安装与工作过程。在将驱动模块插入内核时,设备首先需要可用的设备号,对于字符设备而言,需要由主设备号和次设备号共同标识。然后初始化与添加设备实例。成功后,需要再创建字符设备文件,通过字符设备文件就可以对驱动程序进行调用了。

同时,对 linux 对驱动程序要求的统一的接口也有了一定的了解。通过 file_operations

结构体,我们可以定义一系列所需要的操作函数。而对于调用这些函数的操作系统和用户而言,接口是统一的。

因此,这次实验让我对驱动程序的本质有了更深刻的了解。

2.在实验的一开始,我对设备与驱动的关系的理解有一定偏差,导致驱动程序无法工作:我最初以为驱动程序插入内核时,无法指定设备数量。可以通过 mknod 等方式加载任意数量的设备,因此在注册设备号时使用 register_chrdev,相当于只注册了一个设备。这使得创建字符设备文件后,发生文件打不开,并返回"此文件不存在"的错误,因为实际的设备其实并不存在。

使用 register_chrdev_region 后, 驱动程序就可以工作了。