跟涛哥一起学嵌入式 21:一个static关键字引发的思考

文档说明	作者	日期
来自微信公众号: 宅学部落(armLinuxfun)	王利涛	2019.10.22
嵌入式视频教程淘宝店:https://wanglitao.taobao.com/		
联系微信: brotau(宅学部落)		

今天有个学员问了一个C语言的static静态变量的细节问题,以前自己也没怎么注意过,感觉挺有意思,就跟大家分享下。

```
untu ×
inal
    🥦 🌚 🏻 lpf@ubuntu: ~/wm
               <stdio.h>
    2 static int j;
    3 int fun1(void)
    4 {
    5
            static int i = 0;
    6
            1++;
    7
            return i;
    8 }
    9
   10 int fun2(void)
   11 {
   12
            j = 0;
            j++;
   14
            return j;
  15 }
   16
  17 int main()
  18
  19
           int k,i,j;
           for(k=#;k<##;k++)
  20
  21
  22
                 i= fun1();
                                              Į,
                 j= fun2();
  23
  24
           printf( main t= %d j = %d\n ,i,j);
  25
           return :;
  26
  27 ]
 -- INSERT --
                                   ▶ Description of upd.
                         d:\PADS Projects\...
```

在上面的程序中,分别定义了一个静态变量 i 和全局变量 j , 然后在main函数中循环调用10次后 , 再分别打印 i 和 j 的值 , 不用纠结地去想 , 答案分别是 i=10, j=1。

然后问题就来了:为什么i的值等于10,而i的值等于1呢?

全局变量 j 的值等于1,这个很好理解:我们每次调用 fun2 函数时,都会将全局变量 j 重新赋值为0,然后来个++操作,所以 j 的值在调用10次之后依然是1。

而对于静态变量 i , 当我们10次调用fun1时 , fun1函数体内的语句static int i = 0; 会不会每次都会将 i 初始化为0 ? 答案是不会。

这里就要涉及到普通局部变量和静态变量的区别了:普通局部变量是定义在函数体内的变量,是在栈中存储的。我们可以通过栈指针来访问和修改它,当函数退出时,栈销毁,普通局部变量也就灰飞烟灭,生命周期结束。而静态变量则不同,当一个局部变量使用static修饰时,我们可以改变这个局部变量的存储方式从栈中迁移到数据段或BSS段中,升级为静态变量,但是这个静态变量的作用域不变,仍然由大括号{}决定。

比如下面这段程序, 我们定义了一个静态变量 i:

```
#include <stdio.h>
 2
 3 int fun1 (void)
 4
   {
       static int i = 0;
 5
 6
       i++:
       printf ("i = %d \setminus n", i);
 7
 8
 9
10 int main (void)
11 {
       for (int k = 0; k < 10; k++)
12
            fun1 ();
13
        return 0;
14
15
                                 知乎 @宅学部落
```

使用ARM交叉编译器编译,然后使用readelf文件查看其符号表:

```
$ arm-linux-gnueabi-gcc main.c
$ readelf -s a.out
```

```
0 FILE
                           LOCAL
40: 00000000
                                  DEFAULT
                                           ABS /usr/lib/gcc-cross/arm-li
41: 000102c8
                 0 NOTYPE
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                           11 $a
42: 00010528
               0 NOTYPE
                           LOCAL
                                           14 $a
                                  DEFAULT
                           LOCAL
                                  DEFAULT
43: 00000000
                0 FILE
                                          ABS crtstuff.c
44: 00020f14
                0 OBJECT
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                           20
                                                _JCR_LIST__
                                            13 $a
                           LOCAL
                                  DEFAULT
45: 00010370
                 0 NOTYPE
46: 00010370
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                0 FUNC
                                            13 deregister_tm_clones
                           LOCAL
47: 00010394
                0 NOTYPE
                                  DEFAULT
                                           13 Sd
                                           13 $a
48: 000103a0
               0 NOTYPE
                           LOCAL
                                  DEFAULT
               0 FUNC
49: 000103a0
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                           13 register_tm_clones
                           LOCAL
               0 NOTYPE
                                           13 $d
50: 000103cc
                                  DEFAULT
               0 NOTYPE
                           LOCAL
51: 00021024
                                           23 $d
                                  DEFAULT
              0 NOT.
0 FUNC
0 NOTYPE
                           LOCAL
52: 000103d8
                0 NOTYPE
                                  DEFAULT
                                           13 $a
                           LOCAL
53: 000103d8
                                  DEFAULT
                                            13
                                                _do_global_dtors_aux
                                            13 Sd
                          LOCAL DEFAULT
54: 000103fc
55: 00021028
               1 OBJECT
                          LOCAL DEFAULT
                                            24 completed.9905
               0 NOTYPE
56: 00020f10
                         LOCAL DEFAULT
                                            19 Sd
              0 NOTYPE LOCAL DEFAULT
0 NOTYPE LOCAL DEFAULT
0 NOTYPE LOCAL DEFAULT
57: 00020f10
                                           19
                                               __do_global_dtors_aux_fin
58: 00010400
                                           13 $a
59: 00010400
                                            13 frame_dummy
60: 00010430
                                            13 $d
                          LOCAL
61: 00020f0c
                0 NOTYPE
                                  DEFAULT
                                            18 $d
                          LOCAL
                                  DEFAULT
                0 OBJECT
62: 00020f0c
                                                 _frame_dummy_init_array_
                                            18
                                            24 $d
63: 00021028
               0 NOTYPE LOCAL
                                 DEFAULT
               0 FILE
                           LOCAL
                                 DEFAULT ABS main.c
64: 00000000
65: 00010530
               0 NOTYPE
                           LOCAL DEFAULT
                                           15 $d
               0 NOTYPE
                          LOCAL DEFAULT
66: 00010438
                                           13 $a
                          LOCAL
               0 NOTYPE
                                           13 $d
67: 00010474
                                 DEFAULT
                          LOCAL
LOCAL
68: 0002102c
                4 OBJECT
                                            24 i.4673
                                  DEFAULT
                                            13 $a
69: 0001047c
                0 NOTYPE
                                  DEFAULT
                           LOCAL
70: 0002102c
                0 NOTYPE
                                 DEFAULT
                                            24 $d
71: 00000000
                           LOCAL
                                           ABS elf-init.oS
                0 FILE
                                 DEFAULT
                 0 NOTYPE
                           LOCAL
72: 000104c0
                                  DEFAULT
                                           13 $a
73: 00010518
                 0 NOTYPE
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                            13 $d
                                                          知乎 @宅学部落
                 0 NOTYPE
                           LOCAL
74: 00010520
                                  DEFAULT
                                            13 $a
                 0 FILE
                           LOCAL
                                 DEFAULT ABS crtstuff.c
75: 00000000
```

我们会看到一个叫 i.4673 的变量保存在BSS段中,这就说明了,当我们使用static修饰一个局部变量时,它的存储方式会发生变化,有栈中迁移到数据段或BSS段中。

还需要注意的是,当我们使用static修饰一个局部变量时,如果我们不初始化,默认值是0;而普通局部变量如果不初始化,默认值则是一个随机值。

如果我们使用static定义一个静态变量时对其进行初始化,这个初始化语句只有第一次执行才有效。这也解释了为什么我们多次调用fun1时,i 的值不会重新初始化为0,而是保存上一次函数退出时的值。我们接着再看一个例子:

```
#include <stdio.h>
   int fun1 (int arg)
4
        static int i = arg;
 5
 6
        i++;
        printf ("i = %d \setminus n", i);
 7
8
   }
9
  int main (void)
   {
11
        for (int k = 0; k < 10; k++)</pre>
           fun1 (k);
13
        return 0;
14
15
                                  知乎 @宅学部落
```

在上面的程序中,我们在调用fun1时,使用一个变量 arg 来给静态变量 i 进行初始化。编译这个程序,你会发现编译错误:

```
error: initializer element is not constant
static int i = arg;
```

这是另外一个需要注意的地方:static静态变量初始化语句需要使用常量进行初始化。

为什么static修饰的局部变量需要常量才能初始化呢?其实这个也很好理解:static修饰的静态变量,是存储在数据段或BSS段中的,这两个段中的变量在编译阶段就要给它们分配存储空间,然后初始化。这跟函数内的局部变量在运行时才给它们分配存储空间是不同的。在编译阶段,因为数据段或BSS段的变量需要一个确定的值来初始化(要么是0,要么是指定的常量值),当static静态变量也要保存到这块区域时,因此必须也要用一个常量来初始化。

以上就是我们使用static关键字去修饰一个静态变量时,需要注意的一些细节。接下来我们就要思考了:当我们在函数体内去定义一个静态变量时,编译器到底是如何处理它的,或者说生成的指令代码到底是什么样的?我们以下面的代码为例:

```
#include <stdio.h>
 2
  int fun1 (void)
 4
 5
       static int i = 0;
 6
       i++:
       printf ("i = %d\n", i);
 7
8 }
 9
10 int main (void)
11 {
       for (int k = 0; k < 10; k++)
12
           fun1 ();
13
       return 0;
14
                               知乎 @宅学部落
15
```

交叉编译上面的程序,然后再反汇编,生成汇编代码:

```
$ arm-linux-gnueabi-gcc main.c
$ arm-linux-gnueabi-objdump -D a.out > 1.s
```

分析生成的汇编文件1.s,找到fun1函数的实现:

```
00010438 <fun1>:
  10438:
           e92d4800
                        push {fp, lr}
           e28db004
                        add fp, sp, #4
ldr r3, [pc, #44] ; 10474 <fun1+0x3c>
  1043c:
           e59f302c
  10440:
           e5933000
                        ldr r3, [r3]
  10444:
                        add r3, r3, #1
ldr r2, [pc, #32]
  10448:
           e2833001
  1044c: e59f2020
                                            ; 10474 <fun1+0x3c>
  10450: e5823000
                        str r3, [r2]
                        ldr r3, [pc, #24]
           e59f3018
                                            ; 10474 <fun1+0x3c>
  10454:
          e5933000
  10458:
                        ldr r3, [r3]
  1045c: e1a01003
                        mov r1, r3
  10460: e59f0010
                        ldr r0, [pc, #16] ; 10478 <fun1+0x40>
  10464: ebffff9d
                        bl 102e0 <printf@plt>
  10468: e1a00000
                        nop
  1046c: e1a00003
                        mov r0, r3
                        pop {fp, pc}
andeq r1,
  10470: e8bd8800
  10474: 000<mark>2102c</mark>
                                r1, r2, ip, lsr #32
                                r0, r1, r0, lsr 知乎 @宅学部落
  10478:
           00010530
                        andeg
```

分析fun1的反汇编代码,我们可以看到,当我们多次调用fun1函数时,并没有每次都将变量i赋值为0,在函数体内压根就没有这样的指令,而是一上来就对i做++操作,i变量存储在0002102C这个地址,而这个地址在哪里呢?在我们的BSS段空间内:

```
Disassembly of section .data:
25
26 00021020 < __data_start>:
27
              00000000
                          andeq
                                   r0, r0, r0
     21020:
28
29 00021024 < dso handle>:
30
     21024:
              00000000
                           andeq
                                   г0, г0, г0
31
32 Disassembly of section .bss:
33
34 00021028 < bss_start>:
35
     21028:
              00000000
                           andeq
                                   го, го, го
36
37 000<mark>2102c <i.4673>:</mark>
38
     2102c: 00000000
                           andeq
                                   г0, г0, г0
                                           知乎 @宅学部落
40 Disassembly of section .comment:
```

通过以上分析,我们可以得出结论:当我们在一个函数体内使用static定义一个静态局部变量时,在编译阶段,遇到static int i = 0;这样的语句,编译器会将该变量存储在数据段或BSS段中。而且这个初始化语句只有一次有效,阅后即焚。当我们多次调用fun1时,我们在函数体内并没有找到这条语句的汇编指令,这说明编译器在首次编译后,然后就可能把它当作一个声明语句来处理了。

C语言博大精深,任何一个细节细细品味,都能牵涉出一系列自己想不到的知识来,进而能不断更新和完善我们的知识体系。感谢这位学员的问题,让我们对C语言的语法理解又加深了一层。

专注嵌入式、Linux精品教程: https://wanglitao.taobao.com/

嵌入式技术教程博客:http://zhaixue.cc/

联系 QQ:3284757626

嵌入式技术交流QQ群: 475504428

微信公众号:宅学部落(armlinuxfun)

