Android (/tags/#Android)

PowerManager (/tags/#PowerManager)

Doze (/tags/#Doze)

Android电源管理之Doze模式专题系列(十)

省电策略之屏蔽电源锁

Posted by Cheson on April 10, 2017

从这篇开始讲介绍Doze模式的核心作用——降低功耗的策略都是如何实现的。在状态切换剖析之Locating->IDLE/IDLE_MAINTENANCE->IDLE (https://chendongqi.github.io/blog/2017/04/07/pm_doze_locating_to_idle/)这一篇中已经铺段了Doze模式是如何实现降低功耗的目的,这里简单回顾下以做下文的叙述。

进入IDLE模式之后,系统会采取一系列省电策略,包括了禁止网络连接、屏蔽Wakelock、禁止同步工作、不允许Job调度和不扫描Wifi热点,这些策略就是在进入IDLE模式发出MSG_REPORT_IDLE_ON消息之后不同的服务来完成的,从本片开始就会逐个介绍,而这一篇中我们从PMS开始讲起,因为PMS为电源管理的核心服务,和Doze也有这千丝万缕的联系,就先从它开始。

线索还是得从进入IDLE模式开始讲起:当从LOCATING或者IDLE_MAINTENANCE切换到IDLE模式时,最后一个动作就是发送MSG_REPORT_IDLE_ON消息,这个消息被接受之后就会印发一些列的操作动作,这篇中我们介绍的是PMS中处理,所以只来关注第一个动作mLocalPowerManager.setDeviceIdleMode(true)

首先需要搞清楚的是这个mLocalPowerManager和PMS的关系。它是PowerManagerInternal的对象,PowerManagerInternal.java位于framework/base/core/java/android/os/下,是一个抽象类,而在PMS中定义了一个LocalService继承自LocalPowerManager并实现了abstract方法

```
private final class LocalService extends PowerManagerInternal
```

在PowerManagerService在SystemServer中被启动时,会将本身以POWER_SERVICE这个名称注册,由ServiceManager来管理,同时也会添加一个类型为PowerManagerInternal的LocalService的服务实例

1 of 4 2017年08月23日 19:10

```
@Override
public void onStart() {
    publishBinderService(Context.POWER_SERVICE, new BinderService());
    publishLocalService(PowerManagerInternal.class, new LocalService());

Watchdog.getInstance().addMonitor(this);
    Watchdog.getInstance().addThread(mHandler);
}
```

通过SystemService中接口来添加

```
/**
 * Publish the service so it is only accessible to the system process.
 */
protected final <T> void publishLocalService(Class<T> type, T service) {
   LocalServices.addService(type, service);
}
```

最后通过LocalServices中addService加入到sLocalServiceObjects这个ArrayMap中

```
/**
 * Adds a service instance of the specified interface to the global registry of local services
 */
public static <T> void addService(Class<T> type, T service) {
    synchronized (sLocalServiceObjects) {
        if (sLocalServiceObjects.containsKey(type)) {
            throw new IllegalStateException("Overriding service registration");
        }
        sLocalServiceObjects.put(type, service);
    }
}
```

如果要用这个服务的时候就如下

```
private PowerManagerInternal mLocalPowerManager;
...
mLocalPowerManager = getLocalService(PowerManagerInternal.class);
```

以上简单说明了下PowerManagerInternal这个服务的由来和注册使用方式,下面就可以随意用它了。 然后言归正传,来看mLocalPowerManager.setDeviceIdleMode(true)这个调用的下文。在PMS中,这个方 法实际上又直接去调用了setDeviceIdleModeInternal来处理(framework中惯用的伎俩)

这里把mDeviceIdleMode改成true,然后接着调用updateWakeLockDisabledStatesLocked来更新电源 所的状态

2 of 4 2017年08月23日 19:10

```
private void updateWakeLockDisabledStatesLocked() {
   boolean changed = false;
    final int numWakeLocks = mWakeLocks.size();
    for (int i = 0; i < numWakeLocks; i++) {
        final WakeLock wakeLock = mWakeLocks.get(i);
        if ((wakeLock.mFlags & PowerManager.WAKE_LOCK_LEVEL_MASK)
                == PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK) {
            if (setWakeLockDisabledStateLocked(wakeLock)) {
                changed = true;
                if (wakeLock.mDisabled) {
                    // This wake lock is no longer being respected.
                    notifyWakeLockReleasedLocked(wakeLock);
                } else {
                    notifyWakeLockAcquiredLocked(wakeLock);
            }
        }
   }
   if (changed) {
        mDirty |= DIRTY_WAKE_LOCKS;
        updatePowerStateLocked();
   }
}
```

做了两件事,首先是遍历现在所有的WakeLock,针对类型为PARTIAL_WAKE_LOCK的电源锁,通过setWakeLockDisabledStateLocked方法来设置此电源锁是否可以disable

```
private boolean setWakeLockDisabledStateLocked(WakeLock wakeLock) {
    if ((wakeLock.mFlags & PowerManager.WAKE_LOCK_LEVEL_MASK)
            == PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK) {
        boolean disabled = false;
        if (mDeviceIdleMode) {
            final int appid = UserHandle.getAppId(wakeLock.mOwnerUid);
            // If we are in idle mode, we will ignore all partial wake locks that are
            // for application uids that are not whitelisted.
            if (appid >= Process.FIRST_APPLICATION_UID &&
                    Arrays.binarySearch(mDeviceIdleWhitelist, appid) < 0 &&
                    Arrays.binarySearch(mDeviceIdleTempWhitelist, appid) < 0 &&
                    mUidState.get(wakeLock.mOwnerUid,
                                                                                  ActivityManag
                            > ActivityManager.PROCESS_STATE_FOREGROUND_SERVICE) {
                disabled = true;
            }
        if (wakeLock.mDisabled != disabled) {
            wakeLock.mDisabled = disabled;
            return true;
        }
    return false;
}
```

其原理就是在mDeviceIdleMode为true时,将所有的app uid且不在白名单中程序申请的电源锁都忽略掉。设置完之后通知释放可以disable的电源锁。然后第二步就是PMS中非常常见的一个动作,更新mDirty的值,然后调用updatePowerStateLocked来更新电源状态。

PMS中做的事就如以上所介绍的,总结一下过程就是:便利所有类型为PARTIAL_WAKE_LOCK的电源锁,将其中为application uids并且不是在白名单中的程序申请的电源锁设为disable状态,然后通知释放掉disable的电源锁,最后再更新整个电源状态。

PREVIOUS

ANDROID电源管理之DOZE模式专题系列(八) (/2017/04/10

/PM DOZE IDLE TO IDLEMAINTANCE/)

NEXT

ANDROID电源管理之DOZE模式专题系列(九) (/2017/04/10/PM_DOZE_STATE_SUMMARY/)

FEATURED TAGS (/tags/)



FRIENDS

待遇见志同道合的你 (https://github.com) 小明 (http://www.betterming.cn)



Copyright © Cheson Blog 2017

Theme by Cheson (https://github.com/chendongqi/blog) | Star 1

4 of 4 2017年08月23日 19:10