Android (/tags/#Android)

PowerManager (/tags/#PowerManager)


Doze (/tags/#Doze)

Android电源管理之Doze模式专题系列(九)

状态切换总结

Posted by Cheson on April 10, 2017

前面已经把doze模式中各个状态之间的切换过程阐述了一遍,这一篇中就对Doze模式的状态切换做一下总结。



doze模式的初始状态为ACTIVE,当处于灭屏状态下且未充电时,状态将切换到INACTIVE在INACTIVE状态30分钟之后,Alarm被fire然后切换到IDLE_PENDING状态,做事情在IDLE_PENDING状态30分钟之后再切换到SENSING,监听位置变化在SENSING状态时依赖AnyMotionDector的回调来切换到LOCATING状态

LOCATING状态是会通过LocationService来更新location的状态

在Alarm再次唤醒时就会切换到IDLE状态,在此状态下就会禁用网络、Job、Sync、Wakelock等在IDLE界面会持续60×N分钟的时间,N为进入的次数,最大不超过6小时。时间到了之后就进入到IDLE_MAINTENANCE

在IDLE_MAINTENANCE时处理IDLE状态下被Pending起来的任务,IDLE_MAINTENANCE的持续时间为5×N分钟,最大不超过10分钟

IDLE_MAINTENANCE持续时间到了之后再切回到IDLE状态在任何状态下如果有位置变化,充电,亮屏等则状态会切回到ACTIVE重头开始。


PREVIOUS

ANDROID电源管理之DOZE模式专题系列(十) (/2017/04/10/PM_DOZE_SHIELD_WAKELOCK/)

NEXT

ANDROID PERFORMANCE PATTERNS
——BATTERY PERFORMANCE (/2017/04/19

/ANDROID_PERF_PATTERNS_BATTERY/)



2 of 2 2017年08月23日 19:11