Android (/tags/#Android)

PowerManager (/tags/#PowerManager)

Doze (/tags/#Doze)

# Android电源管理之Doze模式专题系列(十二)

省电策略之电池状态

Posted by Cheson on May 16, 2017

这一篇介绍的是进入idle模式之后关于Battery State的所做的一些事情。在DeviceIdleController中接收到MSG\_REPORT\_IDLE\_ON消息之后调用的第三个回调函数就是BatteryStats的noteDeviceIdleMode

```
mBatteryStats.noteDeviceIdleMode(true, null, Process.myUid());
```

这个方法的实现是在BatteryStatsService中

```
@Override
public void noteDeviceIdleMode(boolean enabled, String activeReason, int activeUid) {
    enforceCallingPermission();
    synchronized (mStats) {
        mStats.noteDeviceIdleModeLocked(enabled, activeReason, activeUid);
    }
}
```

先进行了对UPDATE\_DEVICE\_STATS权限的检查,然后实际又调用了BatteryStatsImpl中的noteDeviceIdleModeLocked方法

1 of 3 2017年08月23日 19:13

```
public void noteDeviceIdleModeLocked(boolean enabled, String activeReason, int activeUid) {//
        // 记录系统时间
   final long elapsedRealtime = SystemClock.elapsedRealtime();
    final long uptime = SystemClock.uptimeMillis();
   boolean nowIdling = enabled;
    // phase 1
    if (mDeviceIdling && !enabled && activeReason == null) {
        // We don't go out of general idling mode until explicitly taken out of
        // device idle through going active or significant motion.
        nowIdling = true;
   }
   // phase 2
    if (mDeviceIdling != nowIdling) {
        mDeviceIdling = nowIdling;
        int stepState = nowIdling ? STEP_LEVEL_MODE_DEVICE_IDLE : 0;
       mModStepMode |= (mCurStepMode&STEP_LEVEL_MODE_DEVICE_IDLE) ^ stepState;
        mCurStepMode = (mCurStepMode&~STEP_LEVEL_MODE_DEVICE_IDLE) | stepState;
        if (enabled) {
            mDeviceIdlingTimer.startRunningLocked(elapsedRealtime);
        } else {
            mDeviceIdlingTimer.stopRunningLocked(elapsedRealtime);
        }
   }
    // phase 3
    if (mDeviceIdleModeEnabled != enabled) {
        mDeviceIdleModeEnabled = enabled;
        addHistoryEventLocked(elapsedRealtime, uptime, HistoryItem.EVENT_ACTIVE,
                activeReason != null ? activeReason : "", activeUid);
        if (enabled) {
            mHistoryCur.states2 |= HistoryItem.STATE2_DEVICE_IDLE_FLAG;
            if (DEBUG_HISTORY) Slog.v(TAG, "Device idle mode enabled to: "
                    + Integer.toHexString(mHistoryCur.states2));
            mDeviceIdleModeEnabledTimer.startRunningLocked(elapsedRealtime);
        } else {
            mHistoryCur.states2 &= ~HistoryItem.STATE2_DEVICE_IDLE_FLAG;
            if (DEBUG_HISTORY) Slog.v(TAG, "Device idle mode disabled to: "
                    + Integer.toHexString(mHistoryCur.states2));
            mDeviceIdleModeEnabledTimer.stopRunningLocked(elapsedRealtime);
        addHistoryRecordLocked(elapsedRealtime, uptime);
   }
}
```

这段代码分了三个if分支,就从这三段来看所做的事情。phase 1中,mDeviceIdling未初始化,第一次实例化的时候应该为false,而且在idle on的流程中,enabled为true,所以这个判断是结果为false。那么这段代码的作用是什么?考虑下接受到idle off的消息时,mDeviceIdling为true,enabled传入为false,activeReason为null,那么这个判断就走进来了,之前nowIdling的值应该被赋为了false,走进这个判断之后又改为了true。从这里的注释理解,只有准确的进入到active或者有significant motion动作之后才会正式退出idle模式。

phase 2中,在进入idle模式时,nowldling在前面被赋值为了true,mDeviceIdling为false,所以这里的判断走进去了。先将mDeviceIdling的值赋值为true,作为当前设备处于idle模式的标示。stepState的值为STEP\_LEVEL\_MODE\_DEVICE\_IDLE(继承自父类BatteryStats,0x08),然后计算mModStepMode的值(0&0x08)^0x08|0,结果为0x08,而mCurStepMode的值为(0&~0x08)|0x08=0x08,也就是进入idle模式之后将mModStepMode和mCurStepMode这两个全局标志都赋值为了STEP\_LEVEL\_MODE\_DEVICE\_IDLE。然后判断enabled为true,开始调用mDeviceIdlingTimer.startRunningLocked(elapsedRealtime)来记录开始时间。这里的mDeviceIdlingTimer是内部类StopwatchTimer的一个示例,StopwatchTimer继承自Timer,而内部又实现了一个定时器池来管理所有定时器的生命周期。

phase 3中,和第二段类似,在idle on的时候主要让mDeviceIdleModeEnabledTimer这个定时器来计时,另外调用了 addHistoryEventLocked 和 addHistoryRecordLocked 来记录电池历史事件和历史记录,用于电量统计。

因为电池信息这部分未涉及到功耗策略部分,只是将idle模式下的耗电信息记录到BatteryStats中,所以这篇也只是对此做概要的介绍。记录电池信息的这部分在系统很多逻辑中都会走到,后续看到类似内容可以做借鉴。

2 of 3 2017年08月23日 19:13

### **PREVIOUS**

ANDROID电源管理之DOZE模式专题系列(十一) (/2017/05/12/PM\_DOZE\_CONN\_CONTROL/)

## NEXT 正信的佛教——佛教寺庙布局 (/2017/05/24 /BUDDHISM\_TEMPLE\_ARCHITECTURE/)

## FEATURED TAGS (/tags/)

Performance (/tags/#Performance) systrace (/tags/#systrace) PowerManager (/tags/#PowerManager)  Wakelock (/tags/#Wakelock) Guitar (/tags/#Guitar) 民谣 (/tags/#民谣) 赵雷 (/tags/#赵雷) Doze (/tags/#Doze)  Android Performance Patterns (/tags/#Android Performance Patterns)	(	前端 (/tags/#前端) Android (/tags/#Android) frameworks (/tags/#frameworks) AlarmManager (/tags/#AlarmManager)
	(	Performance (/tags/#Performance) systrace (/tags/#systrace) PowerManager (/tags/#PowerManager)
Android Performance Patterns (/tags/#Android Performance Patterns)	(	Wakelock (/tags/#Wakelock)
	(	Android Performance Patterns (/tags/#Android Performance Patterns)

#### **FRIENDS**

待遇见志同道合的你 (https://github.com) 小明 (http://www.betterming.cn)



Copyright © Cheson Blog 2017

Theme by Cheson (https://github.com/chendongqi/blog) | Star 1