Contents

1	$Th\epsilon$	Thermodynamik für Knechte				
	1.1	Was ist Thermodynamik?	2			
	1.2	Thermodynamische Systeme	2			
		1.2.1 Phase	2			
		1.2.2 Aggregatzustände	3			
		1.2.3 Gleichgewicht	3			
		1.2.4 0. Hauptsatz der Thermodynamik	4			
	1.3	Zustandsgrößen	4			
		1.3.1 intensive Zustandsgrößen (unabhängig von der Stoffmenge				
		$n - \underline{\text{in}}$ dependent)	4			
		1.3.2 extensive Zustandsgrößen (abhängig von der Stoffmenge n)	4			
		1.3.3 Definition einer spezifische Größe (teilen durch Masse)	4			
		1.3.4 Definition einer molaren Größe (teilen durch Stoffmenge)	5			
		1.3.5 verschiedene Größen	5			
		1.3.6 thermodynamische Prozesse	5			
	1.4	Zustandsgleichung - Zusammenhang zwischen Zustandsgrößen	5			
2	Gas	tase 6				
_	2.1	Das ideale Gas	6			
		2.1.1 ideale Gasgleichung $pV = nRT$ bzw. $pV_m = RT$	8			
	2.2	kinetische Gastheorie	9			
	2.3	Intermolekulare Wechselwirkungen	10			
	2.4	Reale Gase	11			
		2.4.1 Van der Waals Gleichung	11			
		2.4.2 Virialgleichung:	12			
			12^{-2}			
		2.4.4 Kritischer Punkt	12			
3		erster Hauptsatz der Thermodynamik				
	3.1	3 3 4, 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	13			
		3.1.1 Arbeit = Kraft · Weg \dots	13			
		3.1.2 Volumenarbeit	14			
		3.1.3 Wärme	14			
	3.2	innere Energie 1.HS	15			
		3.2.1 thermische zustandsgleichungen $(pV = nRT) \dots \dots$	15			
		3.2.2 Freie Expansion	16			
	3.3	Enthalpie	16			
		3.3.1 Temperaturabhängigkeit ($p = konstant$)	17			
		3.3.2 Druckabgängigkeit der Enthalpie (Entspannung durch Drosse	l) 17			
	3.4	Kalorimetrie: Messung von Wärmeeffekten Schmelzenthalpien				
		und Reaktionsenthalpien	18			
		3.4.1 Adiabatisches Bombenkalorimeter	18			
	3.5	Adiabatisches Verbrennungskalorimeter	18			

1 Thermodynamik für Knechte

1.1 Was ist Thermodynamik?

Thermodynamik:

- makroskopische Skala
- Umwandlungen von Energie
 - Austausch von Wärme
 - Leistung von Arbeit
- Gleichgewicht
- Richtung von spontanen Prozessen

Chemische Thermodynamik: Lage der chemischen Gleichgewichte Wärmeeffekte dhemischer Reaktionen

Technische Thermodynamik: Umsetzung von Wärme und Arbeit

$$N_2 + 3 H_2 \longrightarrow 2 NH_3$$

 $250-300 \text{ bar}$
 $450-550^\circ$

$$\label{eq:meoh} \begin{array}{l} \text{MeOH Automobilantrieb:} \\ \text{CH}_3\text{OH} + \frac{3}{2}\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \end{array}$$

Anode

$$CH_3OH + H_2O \longrightarrow 6H^+ + 6e^- + CO_2$$
 ode

Kathode $\frac{3}{2}$ O₂ + 6 H⁺ + 6 e⁻ \longrightarrow 3 H₂O

1.2 Thermodynamische Systeme

Definitionen:

System: Der Teil des Universums, der uns interessiert

Umgebung: Der Rest (der im Kontakt mit dem System steht)

Grenze ist die Systemgrenze (Wand)

System	Materienaustausch	Energieaustausch
isoliert	_	_
geschlossem	_	+
offen	+	+

1.2.1 Phase

Bereich ohne Sprunghafte Änderung

ullet chemische Zusammensetzung

- physikalische Eigenschaften
- Aggregatzustände

Komponenten

• chemisch unterscheidbare Bestandteile (Stoffe)

Modifikationen von Elementen: Allotrope

1.2.2 Aggregatzustände

- \bullet Teilchenabstand
- $\bullet \ \ Teilchenordnung$

 ${\cal R}$ ist der Abstand zwischen den Zentren zweier Atome, und dist der Durchmessser eines Atomes.

Gasförmig:

R >> d

keine Ordnung

Flüssig:

 $R \approx d$

Nahordnung

Fest:

 $R \approx d$

Fernordnung = Kristallin Nahordnung = Amorph

Es gibt noch Plasma, dabei haben sich Elektronen und Atomkerne separiert

1.2.3 Gleichgewicht

Mechanisch:

$$\sum \vec{F} = 0, \sum \vec{\tau} = 0$$

Anmerkung τ ist hier das Drehmoment

Thermisch:

$$\Delta T = T_{ex} - T_{in} = 0$$

Chemisch:

Chemische Potentiale (von Edukten/Produkten) sind gleich.

Dynmaisches Gleichgewicht \leftrightarrow Fließgleichgewicht

1.2.4 0. Hauptsatz der Thermodynamik

$$T_a \neq T_b \neq T_c - \Delta E - > T_a = T_b = T_c$$

 $T_a = T_b$

a,b im thermischen Gleichgewicht

und $T_b = T_c$

b,c im thermischen GLeichgewicht

dann muss auch $T_a = T_b$ gelten a,c im thermischen Gleichgewicht.

TD: thermodynamische oder absolute Temperatur $T[{\rm K}]$ Celsiustemperatur $\vartheta[^{\circ}{\rm C}]$ $\vartheta=T$ - 273,15

1.3 Zustandsgrößen

Zustand:

Beschaffenheit des Systems

 \rightarrow Alle Infos um das System eindeutig beschreiben zu können

Zustandsgrößen:

 $\overline{T, V, p, H}$ (Enthalpie) , S (Entropie) Änderungen sind wegunabhängig: $|\Delta A|$

Prozessgrößen:

 \overline{q} (Wärme), W (Arbeit), F (Kraft) beschreiben Zustandsänderungen

1.3.1 intensive Zustandsgrößen (unabhängig von der Stoffmenge n - independent)

Temperatur T Druck p

Druck p

Dichte ρ

Viskosität η

1.3.2 extensive Zustandsgrößen (abhängig von der Stoffmenge n)

Volumen VStoffmenge nInnere Energie UEntropie S

1.3.3 Definition einer spezifische Größe (teilen durch Masse)

spezifisches Volumen $v=\frac{V}{m}$

1.3.4 Definition einer molaren Größe (teilen durch Stoffmenge)

molares Volumen $V_m = \frac{V}{n}$

1.3.5 verschiedene Größen

 $\begin{array}{l} \text{Molmasse } M \ [\frac{\text{g}}{\text{mol}}] \\ 1 \ \text{Mol Tielchen} = 6,02 \cdot 10^{23} \ \text{Teilchen} \\ N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}} \end{array}$

Stoffmenge $n~[\mathrm{mol}] = \frac{N}{N_{\eta}} = \frac{\mathrm{Masse}}{\mathrm{Molmasse}} = \frac{m}{M}$

Konzentration $c\left[\frac{\text{mol}}{1}\right] = \frac{n}{V}$

Dichte ρ $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$

Molalität $b~[\frac{\rm mol}{\rm kg}] = \frac{\rm Stoffmenge}{\rm Masse_{L\"oM}} = \frac{n}{m_{LM}}$

Partielle Größen Molenbruch

$$x_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i}$$

1.3.6 thermodynamische Prozesse

- Volumenänderung ("Arbeit") $w = -p\Delta V$
- Temperatruänderung ("Wärmeaustausch") $q=c\delta T$ hierbei: c= Wärmekapazität
- \bullet Phasenübergänge $q=\Delta H$
- chemische Reaktionen $2A + B \longrightarrow c$

$$n_c(t) = n_c(0) + \nu_i \xi$$

hierbei $\nu=$ Stöchiometrischer Koeffizient und $\xi=$ Reaktionsfortschritt

Prozessführung

Bezeichnung	Konstante Größe	Fachbegriff und Beschreinbung
Isotherm	T	adiabatisch: ohne Wärmeaustausch
Isobar	p	reversibel: im ständigen Gleichgewicht
Isochor	V	irreversibel: nicht im Gleichgewicht

1.4 Zustandsgleichung - Zusammenhang zwischen Zustandsgrößen

$$A = B^2 + 3C$$

 ${\bf A}$ ist hierbei die Zustandsgröße, B und C sin Zustandsvariablen. Beispiel:


$$p = \frac{nRT}{V}$$

Totales Differential:

$$Z = f(x, y)$$
$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy$$

2 Gase

2.1 Das ideale Gas




- Ein Teilchen ist punktförmig
- Keine Wechselwirkungen
- $\bullet\,$ bei $p^o=1$ bar und Raumtemperatur gute Näherung

thermische Zustandsgleichung:


$$p = f(V, T.n) \Longrightarrow p = f(V_m, T)$$

Zustandsfläche




 $pV = \mathbf{konst}$

isotherm



 $p\varpropto T$

is ochor



 $V \varpropto T$

isobar

2.1.1 ideale Gasgleichung pV = nRT bzw. $pV_m = RT$

 $R=8.314\frac{\rm J}{\rm K\cdot mol}$ allgemeine Gaskonstante

$$R = kN_A$$

wobei k die Boltzmannkonstante ist

$$p^o = 1$$
bar

SATP:

- T = 298.15 K
- $p = p^o$
- $V_m = 24.789 \frac{\text{dm}^3}{mol}$

STP:


- $T = 273.15 \text{ K} = 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- $p = p^o$
- $V_m = 22.414 \frac{\text{dm}^3}{mol}$

$$V(T,p,n) => dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right) dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right) dp + \left(\frac{\partial V}{\partial n}\right) dn$$

die partiellen Ableitungen sind:

thermische Ausdehnung, Komprassibilität, molares Volumen

2.2 kinetische Gastheorie



in diesem Raum bewegen sich kleine Gasteilchen.

- Mittlere Geschwindigkeit < v >
- Stöße elastisch

Parameter:

- $\bullet\,$ Fläche A
- \bullet Volumen V
- $\bullet\,$ TeilchenanzahlN

Zahl der Stöße in einer kleinen Zeit dt:

$$\frac{1}{6} \frac{N}{V} A \langle v \rangle dt$$

Impulsübertragung:

$$2m\langle v\rangle$$

Übertragender Impuls:

$$dp_A = \frac{1}{3} \frac{N}{V} Am \langle v \rangle^2 dt$$

Wichtig: p_A ist hier der Impuls

$$\frac{dp_A}{dt} = \frac{d(mv)}{dt} = m\frac{dv}{dt} = ma = F$$

$$p = \frac{F}{A} = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v \rangle^2 = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v^2 \rangle$$

Wichtig: p ist hier wieder der Druck

$$p = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \left\langle v^2 \right\rangle$$

Für 1 Mol:

$$pV_m = \frac{1}{3}N_A m \langle v^2 \rangle = \frac{2}{3}N_A E_{kin} = RT$$

$$\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Stoßzahl:

$$z_1 = \sqrt{2} \langle v \rangle \sigma \frac{N}{V}$$

Wobei σ die Kriesfläche eines Zylinders ist, in welchem sich das Tielchen fortbewegt.

Mittlere freie Wellenlänge:

$$\lambda = \frac{\langle v \rangle}{z_1} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma \frac{N}{V}}$$

$$pV = nRT; R = N_A k_B; n = \frac{N}{N_A}$$

damit:

$$\frac{N}{V} = \frac{p}{k_B T} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma \frac{p}{k_B T}}$$

2.3 Intermolekulare Wechselwirkungen

elektrischer Dipol.

Bei H liegt δ^+ , bei Cl δ^- somit geht $\vec{\mu}$ von Cl zu H, von δ^- zu δ^+

$$\vec{\mu} = q\vec{R}$$

Wobei q die Ladung ist und \vec{R} der Abstand

induzierter Dipol:

$$\vec{\mu_{ind}} = \alpha \vec{E}$$

Wobei α die Polarisierbarkeit ist und \vec{E} das elektrische Feld.


$$\cdot H \longrightarrow H \cdot \longrightarrow \cdot \cdot H \longrightarrow H$$

Momentanes Dipolmoment.

Es gibt folgende Wechselwirkungen:

- elektirscher Dipol elektrischer Dipol
- elektrischer Dipol induzierter Dipol
- momentaner Dipol induzierter Dipol

Alle Dipol-Dipol-Wechselwirkungen (Van-der-Waals-Wechselwirkungen) $E_{WW} \propto 1\frac{1}{R^6}$



$$E_{gesamt} = 4\epsilon \left\{ \left(\frac{r_0}{R}\right)^{12} - \left(\frac{r_0}{R}\right)^6 \right\}$$

Lennard-Jones-Potential, wobei ϵ mol. Parameter: μ, α Definitiv eine wichtige Gleichung.

2.4 Reale Gase

Kompressabilitätsfaktor:

$$Z = \frac{pV}{nRT} = 1 + \dots$$

Lösugsansätze:

- \bullet Korrekturterme \to Van der Waals Gasgleichung
- Reihenenwicklung \rightarrow Virial Gleichung

2.4.1 Van der Waals Gleichung

- 1) Eigenvolumen Kovolumen: $\frac{\frac{4}{3}\pi(2r)^3}{2}=4V_{Molek.}\Rightarrow p=\frac{nRT}{V-nb}$ wobei $b=4V_{Molek.}N_A$
- 2) Anziehung der Moleküle: $-a\left(\frac{n}{V}\right)^2 \Rightarrow p = \frac{nRT}{V-nb} a\left(\frac{n}{V}\right)^2$ $p = \frac{RT}{V_m-b} \frac{a}{V_m^2}$

2.4.2 Virialgleichung:

$$Z = 1 + B_p(T) \cdot p + C_p(T)p^2 + \dots$$

Wobei $B_p(T)$ der zweite Virialkoeffizient folgendes beinhaltet bzw. davon abhängig ist:

- Eigenvolumen
- ullet Intermolekulare Wechselwirkungen
- \bullet Temperatur

abstoßend (typisch: T klein $B_p < 0$)

T groß $B_p > 0$ Boyle T_B

$$Z = 1 + \frac{B_V(T)}{V} + \frac{C_V(T)}{V_m^2} + \dots$$

2.4.3 Kondensation

p,V-Diagramm

2.4.4 Kritischer Punkt

$$V_{m,g} = V_{m,l}$$

$$p_g = p_l$$

 $T>T_{Krit}$ nur Gas da $p\approx p_l$ überkritischen Fluid CO $_2$ $T_{Krit}=31\,^{\circ}\mathrm{C}$

Kritische Größen:

- \bullet T_{Krit}
- p_{Krit}
- \bullet V_{Krit}

$$\begin{split} V_{red} &= \frac{V_m}{V_{m,Krit}} (\text{reduziertesVolumen}) \\ p_{red} &= \frac{p}{p_{Krit}} (\text{reduzierterDruck}) \\ T_{red} &= \frac{T}{T_{Krit}} (\text{reduzierteTemperatur}) \end{split}$$

3 Erster Hauptsatz der Thermodynamik

3.1 Arbeit, Wärme und Energie

Energie E: Fähigkeit Arbeit zu verrichten E[J]

- \hookrightarrow Energieänderung ΔE :
 - Leistung von Arbeit w[J]
 - Austausch von Wärme q[J]

Vorzeichen (q, w) positiv, wenn dem System Energie zugefügt wird.

3.1.1 Arbeit = $Kraft \cdot Weg$

$$w = \vec{F} \cdot \vec{s} = \left| \vec{F} \right| \left| \vec{s} \right| \cos \varphi$$

 \hookrightarrow " · " ist hier ein Skalarprodukt.

 \hookrightarrow " φ " ist hier der Winkel zwischen Kraft und Weg.

Allgemein:

$$F \neq \text{konstant}; dw = \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Integration:

$$w = \int_A^E \, dw = \int_{s_1}^{s_2} \vec{F} \cdot d\vec{s} \, dw$$

3.1.2 Volumenarbeit

Volumenarbeit wird immer wie folgt geleistet:

- am System
- gegen einen äußeren Druck

$$dw = \vec{F} \cdot d\vec{z}$$

Es gilt $p_{ex} = \frac{F}{A}$ und $dz = \frac{dV}{A}$, somit:

$$dw = p_{ex} A \frac{dV}{A}$$

$$dw = -p_{ex}dV$$

Kraft und Weg entgegengesetzt.

$$W = -\int_{z_1}^{z_2} F \, dz = -\int_{V_A}^{V_E} p_{ex} \, dV$$

Beispiel 1 (Ein Ballon)

$$p_{ex}=0, w=? \rightarrow w=-\int_{V_A}^{V_E} p_{ex} \, dV=0;$$
 Freie Expansion

Beispiel 2

$$p_{ex} = \text{konst.}, w = -\int_{V_A}^{V_E} p_{ex} \, dV = -p_{ex} \int_{V_A}^{V_E} dV = -p_{ex} (V_E - V_A) = -p_{ex} \Delta V$$

Beispiel 3 isotherme, reversible Expansion

$$T = \text{konst}, p_{ex} = p_{in}, T_{ex} = T_{in}$$

$$w0 - \int_{V_A}^{V_E} p \, dV = -nRT \int_{V_A}^{V_E} \frac{1}{V} \, dV = nRT \ln(V)|_{V_A}^{V_E} = -nRT (\ln(V_E) - \ln(V_A)) = -nRT \ln\left(\frac{V_E}{V_A}\right) \\ |w_{rev}|_{p_{in} = p_{ex}} > |w_{innen}|_{p_{ex} = \text{konst.}}$$

3.1.3 Wärme

$$T_{System} = T_S, T_{Umgebung} = T_U$$

 $T_S > T_U$

Somit muss eine Wärmemenge q ausgetauscht werden.

Wenn keine Phasenänderungen und keine chemische Reaktionen stattfinden:

$$q \propto C\Delta T$$

Wobei C die Wärmekapazität ist.

Um nun die intensiven Zustandsgröße Wärmekapazität zu einer extensiven Zustandsgröße zu machen, wird die spezifische Wärmekapazität berechnet:

$$C_S = \frac{C}{m}$$

Oder die molare Wärmekapazität:

$$C_m = \frac{C}{n}$$

3.2 innere Energie und der 1. Hauptsatz

Gesamtenergie = äußere Energie \leftrightarrow äußere Koordinaten (Höhe) + Innere Energie \leftrightarrow innere Koordinaten (p,V,T,n)

Änderung der inneren Energie (Zustandsgröße, extensive Größe)

$$\Delta U = U_E - U_A = q + w$$

1. Hauptsatz (ab)geschlossene Systeme

$$U_1(\text{Zustand 1}) \xrightarrow{\text{Weg 1}} U_2(\text{Zustand 2})$$

U muss eine Zustandsgröße sein, sonst wäre ein perpetum mobile möglich. adiabatische Prozesse

$$q = 0 \rightarrow \Delta U = w$$

isochor:

$$\Delta V = 0 \rightarrow p\Delta V = 0, \ w = 0 \rightarrow \Delta U = q$$

abgeschlossen

$$\Delta U = 0$$

Zustandsgröße UWeggröße q, wÄnderung:

$$dU = \delta q + \delta w$$

Endliche Änderung:

$$\Delta U = U_E - U_A = \int_{U_A}^{U_E} dU$$

$$q = \int_{A}^{E} \delta q \neq q_e - q_a = \Delta q$$

K, n, p, VT (S)

3.2.1 thermische zustandsgleichungen (pV = nRT)

kalorische zustandsgleichung:

$$U = f(V, T)$$
?

totales Differential:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

Verknüpfung mit dem 1. Hauptsatz $dU = \delta q + \delta w$ Wenn nur Volumenarbeit:

$$-p_{ex} \, dV + \delta q = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \, dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \, dV$$

Bei isochoren Prozessen: dV = 0

$$\delta q = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT = C_V dT \Rightarrow dU = C_V dT$$

Da $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V=C_V$ ist, $(C_V=$ Wärmekapazität bei konstantem Volumen) Für einatomige Gase:

$$U_m = N_A \langle E_{kin} \rangle = \frac{3}{2}RT \rightarrow C_V, m = \left(\frac{\partial U_m}{T}\right)_V = \frac{3}{2}R = 24, 9 \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K} \cdot \mathrm{mol}}$$

3.2.2 Freie Expansion

empirisch q = 0 $p_{ex} = 0 \rightarrow w = 0$ $\hookrightarrow \Delta U = 0$ somit

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = 0$$

Wobei $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$ der Binnendruck π_T ist.

Wenn isotherm:

$$dT = 0 \to \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_V = 0$$

 \hookrightarrow ideales Gas

$$dU = D_V dT + 0$$

Ideales Gas.

$$dU = C_V dT + \pi_T dV$$

Reale Gase.

3.3 Enthalpie

isobare Prozesse:

- $dU = \delta q + \delta w$
- $(dU)_p = \delta q_p pdV$
- Integration $\Rightarrow \Delta U = U_E U_A = q_p p(V_E V_A)$
- Umschreiben $q_p = (U_E + pV_E) (U_A + pV_A) = \Delta(U + pV)$
- Definition H = U + pV Enthalpie
- dH = dU + d(pV) = dU + pdV + Vdp $= \delta q + \delta w + pdV + Vdp = \delta q - pdV + pdV + Vdp$ $\Rightarrow dH = \delta q + Vdp$
- H = H(p,T)
- $dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p} dp\right)$

3.3.1 Temperaturabhängigkeit (p = konstant)

$$dH = \delta q_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p dT$$

Wobei $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$ die C_p Wärmekapazität bei konstantem Druck istideale Gase $C_p-C_V=nR$

Für Flüssigkeiten: $\Delta V \approx 0$ Für Feststoffe: $\Delta p \approx 0$ $\hookrightarrow \Delta H \approx \Delta U, C_p = C_V$

3.3.2 Druckabgängigkeit der Enthalpie (Entspannung durch Drossel)

Kompression links $V_A \to 0$

$$w = -p\Delta V = -p_a(0 - V_A) = pV_A$$

Espansion rechts

$$w = -p\Delta V = -p_E(V_E - 0) = -p_E V_E$$

Gesamtarbeit: $w = p_A V_A - p_E V_E$

$$\Delta U = U_E - U_E = w = p_a V_A - P_e V_E$$

Somit

$$U_E + p_E v_E = U_A + p_A V_a$$
$$H_E = H_A$$

Dies nennt man einen isenthalpischen Prozess, da die Anfangs- und Endenthalpie gleich sind.

totales Differential:

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p dT = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T dp$$

Hier:

$$0 = C_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T dp$$

Umschreiben:

$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = -\frac{1}{C_p}\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T$$

Wobei μ der Joule-Thomson-Koeffizient ist.

Kalometrische Zustandsgleichung für ${\cal H}\colon$

$$dH = C_p dT - \mu C_p dp$$

Wobei $\mu C_p = 0$ für ein ideales Gas ist.

3.4 Kalorimetrie: Messung von Wärmeeffekten Schmelzenthalpien und Reaktionsenthalpien

Grundlagen:

isochor
$$q_V = du$$

isobar $q_p = dH$

Kalorimetrie: Bestimmung von q aus T-Änderung.

$$q = C\Delta T$$

 \hookrightarrow Wärmekapazität des Kalorimeters, Kalorimeterkonstante

3.4.1 Adiabatisches Bombenkalorimeter

- Kalibrierung
- $\bullet\,$ Bekannte Wärmemengeq=VIt
- Messen Temperaturänderung

3.5 Adiabatisches Verbrennungskalorimeter

$$q_p = C_p \Delta T$$

$$q_p + q_{p,ex} = (C_p + C_{p,ex}) \Delta T$$

$$C_{p,ex} = \frac{q_{p,ex}}{\Delta T} = \frac{p_{ex}}{\alpha} \to \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_{p,ex} dT$$

Heizrate:

 $\frac{\Delta T}{\Delta t}$

Heizleistung:

$$\frac{q_{p,ex}}{\Delta t} = p_{ex}$$