1 Thermodynamik für Knechte

1.1 Was ist Thermodynamik?

Thermodynamik:

- makroskopische Skala
- Umwandlungen von Energie
 - Austausch von Wärme
 - Leistung von Arbeit
- Gleichgewicht
- Richtung von spontanen Prozessen

Chemische Thermodynamik: Lage der chemischen Gleichgewichte Wärmeeffekte dhemischer Reaktionen

Technische Thermodynamik: Umsetzung von Wärme und Arbeit

$$N_2 + 3 H_2 \longrightarrow 2 NH_3$$

 $250-300 \text{ bar}$
 $450-550^{\circ}$

$$\label{eq:meoh} \begin{array}{l} \text{MeOH Automobilantrieb:} \\ \text{CH}_3\text{OH} + \frac{3}{2}\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \end{array}$$

Anode

$$CH_3OH + H_2O \longrightarrow 6 H^+ + 6 e^- + CO_2$$

Kathode
$$\frac{3}{2}O_2 + 6 H^+ + 6 e^- \longrightarrow 3 H_2O$$

1.2 Thermodynamische Systeme

Definitionen:

System: Der Teil des Universums, der uns interessiert

Umgebung: Der Rest (der im Kontakt mit dem System steht)

Grenze ist die Systemgrenze (Wand)

System	Materienaustausch	Energieaustausch
isoliert	_	_
geschlossem	_	+
offen	+	+

1.2.1 Phase

Bereich ohne Sprunghafte Änderung

ullet chemische Zusammensetzung

- physikalische Eigenschaften
- Aggregatzustände

Komponenten

• chemisch unterscheidbare Bestandteile (Stoffe)

Modifikationen von Elementen: Allotrope

1.2.2 Aggregatzustände

- \bullet Teilchenabstand
- $\bullet \ \ Teilchenordnung$

 ${\cal R}$ ist der Abstand zwischen den Zentren zweier Atome, und dist der Durchmessser eines Atomes.

Gasförmig:

R >> d

keine Ordnung

Flüssig:

 $R \approx d$

Nahordnung

Fest:

 $R \approx d$

Fernordnung = Kristallin Nahordnung = Amorph

Es gibt noch Plasma, dabei haben sich Elektronen und Atomkerne separiert

1.2.3 Gleichgewicht

Mechanisch:

$$\sum \vec{F} = 0, \sum \vec{\tau} = 0$$

Anmerkung τ ist hier das Drehmoment

Thermisch:

$$\Delta T = T_{ex} - T_{in} = 0$$

Chemisch:

Chemische Potentiale (von Edukten/Produkten) sind gleich.

Dynmaisches Gleichgewicht \leftrightarrow Fließgleichgewicht

1.2.4 0. Hauptsatz der Thermodynamik

$$T_a \neq T_b \neq T_c - \Delta E - > T_a = T_b = T_c$$

 $T_a = T_b$

a,b im thermischen Gleichgewicht

und $T_b = T_c$

b,c im thermischen GLeichgewicht

dann muss auch $T_a = T_b$ gelten a,c im thermischen Gleichgewicht.

TD: thermodynamische oder absolute Temperatur $T[{\rm K}]$ Celsiustemperatur $\vartheta[^{\circ}{\rm C}]$ $\vartheta=T$ - 273,15

1.3 Zustandsgrößen

Zustand:

Beschaffenheit des Systems

 \rightarrow Alle Infos um das System eindeutig beschreiben zu können

Zustandsgrößen:

T, V, p, H (Enthalpie) , S (Entropie) Änderungen sind wegunabhängig: $|\Delta A|$

Prozessgrößen:

q (Wärme), W (Arbeit), F (Kraft) beschreiben Zustandsänderungen

1.3.1 intensive Zustandsgrößen (unabhängig von der Stoffmenge n - $\underline{\text{in}}$ dependent)

Temperatur TDruck pDichte ρ

Viskosität η

1.3.2 extensive Zustandsgrößen (abhängig von der Stoffmenge n)

Volumen VStoffmenge nInnere Energie UEntropie S

1.3.3 Definition einer spezifische Größe (teilen durch Masse)

spezifisches Volumen $v=\frac{V}{m}$

1.3.4 Definition einer molaren Größe (teilen durch Stoffmenge)

molares Volumen $V_m = \frac{V}{n}$

1.3.5 verschiedene Größen

 $\begin{array}{l} \text{Molmasse } M \ [\frac{\text{g}}{\text{mol}}] \\ 1 \ \text{Mol Tielchen} = 6,02 \cdot 10^{23} \ \text{Teilchen} \\ N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}} \end{array}$

Stoffmenge $n~[\mathrm{mol}] = \frac{N}{N_{\eta}} = \frac{\mathrm{Masse}}{\mathrm{Molmasse}} = \frac{m}{M}$

Konzentration $c\left[\frac{\text{mol}}{1}\right] = \frac{n}{V}$

Dichte ρ $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$

Molalität $b~[\frac{\rm mol}{\rm kg}] = \frac{\rm Stoffmenge}{\rm Masse_{L\"oM}} = \frac{n}{m_{LM}}$

Partielle Größen Molenbruch

$$x_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i}$$

1.3.6 thermodynamische Prozesse

- Volumenänderung ("Arbeit") $w = -p\Delta V$
- Temperatruänderung ("Wärmeaustausch") $q=c\delta T$ hierbei: c= Wärmekapazität
- \bullet Phasenübergänge $q=\Delta H$
- $\bullet\,$ chemische Reaktionen 2 A + B \longrightarrow c

$$n_c(t) = n_c(0) + \nu_i \xi$$

hierbei $\nu=$ Stöchiometrischer Koeffizient und $\xi=$ Reaktionsfortschritt

Prozessführung

Bezeichnung	Konstante Größe	Fachbegriff und Beschreinbung
Isotherm	T	adiabatisch: ohne Wärmeaustausch
Isobar	p	reversibel: im ständigen Gleichgewicht
Isochor	V	irreversibel: nicht im Gleichgewicht

1.4 Zustandsgleichung - Zusammenhang zwischen Zustandsgrößen

$$A = B^2 + 3C$$

 ${\bf A}$ ist hierbei die Zustandsgröße, B und C sin Zustandsvariablen. Beispiel:


$$p = \frac{nRT}{V}$$

Totales Differential:

$$Z = f(x, y)$$
$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy$$

2 Gase

2.1 Das ideale Gas




- Ein Teilchen ist punktförmig
- Keine Wechselwirkungen
- $\bullet\,$ bei $p^o=1$ bar und Raumtemperatur gute Näherung

thermische Zustandsgleichung:


$$p = f(V, T.n) \Longrightarrow p = f(V_m, T)$$

Zustandsfläche




 $pV = \mathbf{konst}$

isotherm



 $p\alpha T$

is ochor



 $V\alpha T$

isobar

2.1.1 ideale Gasgleichung pV = nRT bzw. $pV_m = RT$

 $R=8.314\frac{\rm J}{\rm K\cdot mol}$ allgemeine Gaskonstante

$$R = kN_A$$

wobei k die Boltzmannkonstante ist

$$p^o = 1$$
bar

SATP:

- T = 298.15 K
- $p = p^o$
- $V_m = 24.789 \frac{\text{dm}^3}{mol}$

STP:


- $T = 273.15 \text{ K} = 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- $p = p^o$
- $V_m = 22.414 \frac{\text{dm}^3}{mol}$

$$V(T,p,n) => dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right) dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right) dp + \left(\frac{\partial V}{\partial n}\right) dn$$

die partiellen Ableitungen sind:

thermische Ausdehnung, Komprassibilität, molares Volumen

2.2 kinetische Gastheorie



in diesem Raum bewegen sich kleine Gasteilchen.

- Mittlere Geschwindigkeit < v >
- Stöße elastisch

Parameter:

- $\bullet\,$ Fläche A
- \bullet Volumen V
- $\bullet\,$ TeilchenanzahlN

Zahl der Stöße in einer kleinen Zeit dt:

$$\frac{1}{6} \frac{N}{V} A \langle v \rangle dt$$

Impulsübertragung:

$$2m\langle v\rangle$$

Übertragender Impuls:

$$dp_A = \frac{1}{3} \frac{N}{V} Am \langle v \rangle^2 dt$$

Wichtig: p_A ist hier der Impuls

$$\frac{dp_A}{dt} = \frac{d(mv)}{dt} = m\frac{dv}{dt} = ma = F$$

$$p = \frac{F}{A} = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v \rangle^2 = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v^2 \rangle$$

Wichtig: p ist hier wieder der Druck

$$p = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \left\langle v^2 \right\rangle$$

Für 1 Mol:

$$pV_m = \frac{1}{3}N_A m \langle v^2 \rangle = \frac{2}{3}N_A E_{kin} = RT$$

$$\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Stoßzahl:

$$z_1 = \sqrt{2} \langle v \rangle \sigma \frac{N}{V}$$

Wobei σ die Kriesfläche eines Zylinders ist, in welchem sich das Tielchen fortbewegt.

Mittlere freie Wellenlänge:

$$\lambda = \frac{\langle v \rangle}{z_1} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma \frac{N}{V}}$$

$$pV = nRT; R = N_A k_B; n = \frac{N}{N_A}$$

damit:

$$\frac{N}{V} = \frac{p}{k_B T} = \frac{1}{\sqrt{2} \sigma \frac{p}{k_B T}}$$

2.3 Intermolekulare Wechselwirkungen

elektrischer Dipol.

Bei H liegt δ^+ , bei Cl δ^- somit geht $\vec{\mu}$ von Cl zu H, von δ^- zu δ^+

$$\vec{\mu} = q\vec{R}$$

Wobei q die Ladung ist und \vec{R} der Abstand

induzierter Dipol:

$$\vec{\mu_{ind}} = \alpha \vec{E}$$

Wobei α die Polarisierbarkeit ist und \vec{E} das elektrische Feld.


$$\cdot H \xrightarrow{} H \cdot \xrightarrow{} \cdot \cdot H \xrightarrow{} H$$

Momentanes Dipolmoment.

Es gibt folgende Wechselwirkungen:

- elektirscher Dipol elektrischer Dipol
- elektrischer Dipol induzierter Dipol
- momentaner Dipol induzierter Dipol

Alle Dipol-Dipol-Wechselwirkungen (Van-der-Waals-Wechselwirkungen) $E_{WW} \propto 1 \frac{1}{R^6}$



$$E_{gesamt} = 4\epsilon \left\{ \left(\frac{r_0}{R}\right)^{12} - \left(\frac{r_0}{R}\right)^6 \right\}$$

Lennard-Jones-Potential, wobei ϵ mol. Parameter: μ, α Definitiv eine wichtige Gleichung.

2.4 Reale Gase

Kompressabilitätsfaktor:

$$Z = \frac{pV}{nRT} = 1 + \dots$$

Lösugsansätze:

- \bullet Korrekturterme \to Van der Waals Gasgleichung
- Reihenenwicklung \rightarrow Virial Gleichung

2.4.1 Van der Waals Gleichung

1) Eigenvolumen Kovolumen: $\frac{\frac{4}{3}\pi(2r)^3}{2}=4V_{Molek.}\Rightarrow p=\frac{nRT}{V-nb}$ wobei $b=4V_{Molek.}N_A$

2) Anziehung der Moleküle:
$$-a\left(\frac{n}{V}\right)^2 \Rightarrow p = \frac{nRT}{V-nb} - a\left(\frac{n}{V}\right)^2$$
 $p = \frac{RT}{V_m-b} - \frac{a}{V_m^2}$

2.4.2 Virialgleichung:

$$Z = 1 + B_p(T) \cdot p + C_p(T)p^2 + \dots$$

Wobei $B_p(T)$ der zweite Virialkoeffizient folgendes beinhaltet bzw. davon abhängig ist:

- Eigenvolumen
- ullet Intermolekulare Wechselwirkungen
- \bullet Temperatur

abstoßend (typisch: T klein $B_p < 0$)

Z T groß $B_p > 0$ Boyle T_B

$$Z = 1 + \frac{B_V(T)}{V} + \frac{C_V(T)}{V_m^2} + \dots$$

2.4.3 Kondensation

p,V-Diagramm

2.4.4 Kritischer Punkt

$$V_{m,g} = V_{m,l}$$

$$p_g = p_l$$

 $T>T_{Krit}$ nur Gas da $p\approx p_l$ überkritischen Fluid CO $_2$ $T_{Krit}=31\,^{\circ}\mathrm{C}$

Kritische Größen:

- \bullet T_{Krit}
- p_{Krit}
- \bullet V_{Krit}

$$\begin{split} V_{red} &= \frac{V_m}{V_{m,Krit}} (\text{reduziertesVolumen}) \\ p_{red} &= \frac{p}{p_{Krit}} (\text{reduzierterDruck}) \\ T_{red} &= \frac{T}{T_{Krit}} (\text{reduzierteTemperatur}) \end{split}$$

3 Erster Hauptsatz der Thermodynamik

3.1 Arbeit, Wärme und Energie

Energie E: Fähigkeit Arbeit zu verrichten E[J]

- \hookrightarrow Energieänderung ΔE :
 - Leistung von Arbeit w[J]
 - Austausch von Wärme q[J]

Vorzeichen (q, w) positiv, wenn dem System Energie zugefügt wird.

3.1.1 Arbeit = Kraft \cdot Weg

$$w = \vec{F} \cdot \vec{s} = \left| \vec{F} \right| \left| \vec{s} \right| \cos \varphi$$

 \hookrightarrow " · " ist hier ein Skalarprodukt.

 \hookrightarrow " φ " ist hier der Winkel zwischen Kraft und Weg.

Allgemein:

$$F \neq \text{konstant}; dw = \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Integration:

$$w = \int_A^E \, dw = \int_{s_1}^{s_2} \vec{F} \cdot d\vec{s} \, dw$$

3.1.2 Volumenarbeit

Volumenarbeit wird immer wie folgt geleistet:

- am System
- gegen einen äußeren Druck

$$dw = \vec{F} \cdot d\vec{z}$$

Es gilt $p_{ex} = \frac{F}{A}$ und $dz = \frac{dV}{A}$, somit:

$$dw = p_{ex} A \frac{dV}{A}$$

$$dw = -p_{ex}dV$$

Kraft und Weg entgegengesetzt.

$$W = -\int_{V_A}^{V_E} p_{ex} \, dV$$