第三章 化学热力学-反应的方向

3.0 引言


- 3.1 化学热力学常用术语
 - 3.1.1 体系(系统)与环境
 - 3.1.2 状态、状态函数与状态方程
 - 3.1.3 过程与途径
 - 3.1.4 热与功
 - 3.1.5 内能
- 3.2 热化学
 - 3.2.1 *反应热的测定
 - 1)恒压热效应Q_p
 - 2) 恒容热效应Q,
 - 3.2.2 焓与焓变
 - 1) 热力学第一定律
 - 2) 焓与焓变
 - 3.2.3 热化学方程式
 - 3.2.4 热效应的计算
 - 1) Hess 定律 (反应热加和定律)
 - 2)标准生成焓($\Delta H_f^{\theta}(T)$)


- 3) 键焓
- 3.3 化学反应的方向
 - 3.3.1 焓变与自发反应
 - 3.3.2 熵变与自发反应
 - 1) 熵(S) 的定义及其意义
 - 2)标准熵
 - 3) 熵值的一些规律
 - 4) 熵变及其计算
 - 5) 熵变与反应的自发性
 - 3.3.3 Gibbs 自由能变 与自发反

应

- 1) Gibbs 自由能的定义
- 2)标准Gibbs 自由能
- 3) $\Delta G^{\theta}(\Delta G)$ 的计算
- 4) ΔG 与反应的自发性
- 5) △G 的物理意义
- 6) G-H 方程的应用

认识、利用"热"







17世纪末,热力学成为一门科学并有定量研究 温度计的制造技术成熟









伽利略温度计:当室温超过玻璃球下端吊牌所示的温度后,则玻璃球会下沉,反之会上浮。因此,温度越低,浮起的小球越多,温度越高下沉的小球越多。

热力学: 是研究宏观系统在能量相互转移过程中所遵循的规律的科学, 研究热和机械功的相互转化。





什么是化学热力学?

定量研究化学变化与能量变化的科学,主要用热力学的基本原理来研究化学及其有关物理现象

化学热力学的研究内容

研究化学反应及相关过程中的能量效应、方向和限度问题。主要包括利用热力学第一定律计算化学反应中的热效应;利用热力学第二定律解决化学和物理变化的方向和限度、以及相平衡和化学平衡等问题;利用热力学第三定律阐明绝对熵的数值。

化学热力学的作用

- 1) 研究反应过程的能量变化
- 2) 判断反应进行的方向(判据)
- 3) 判断反应进行的限度(平衡问题)

2 Fe(s) + 1.5 O₂(g) = Fe₂O₃(s)
$$\Delta H^{\theta}$$
 = -822 kJ/mol 自发

$$N_2(g) + O_2(g) = 2NO(g)$$
 $\Delta H^{\theta} = +180 \text{ kJ/mol}$ # 自发

第三章 化学热力学-反应的方向

3.0 引言

- 3.1 化学热力学常用术语
 - 3.1.1 体系(系统)与环境
 - 3.1.2 状态、状态函数与状态方程
 - 3.1.3 过程与途径
 - 3.1.4 热与功
 - 3.1.5 内能
- 3.2 热化学
 - 3.2.1 *反应热的测定
 - 1)恒压热效应Q_p
 - 2) 恒容热效应Q,
 - 3.2.2 焓与焓变
 - 1) 热力学第一定律
 - 2) 焓与焓变
 - 3.2.3 热化学方程式
 - 3.2.4 热效应的计算
 - 1) Hess 定律 (反应热加和定律)
 - 2)标准生成焓($\Delta H_f^{\theta}(T)$)

- 3)键焓
- 3.3 化学反应的方向
 - 3.3.1 焓变与自发反应
 - 3.3.2 熵变与自发反应
 - 1) 熵(S) 的定义及其意义
 - 2)标准熵
 - 3) 熵值的一些规律
 - 4) 熵变及其计算
 - 5) 熵变与反应的自发性
 - 3.3.3 Gibbs 自由能变 与自发反


应


- 1) Gibbs 自由能的定义
- 2)标准Gibbs 自由能
- 3) $\Delta G^{\theta}(\Delta G)$ 的计算
- 4) ΔG 与反应的自发性
- 5) △G 的物理意义
- 6) G-H 方程的应用


3.1.1 体系(系统)与环境

体系:被研究的对象

环境: 体系以外与体系密切相关的部分








体系和环境之间有明显界面 也有虚构的界 面。

体系有三种: 敞开体系、封闭体系、孤立体系。

敞开体系: 体系与环境之间既有物质交换又有能量交换。


封闭体系: 只有能量交换, 没有物质交换。

孤立体系: 既无能量交换, 也无物质交换。











closed system




isolated system



本章讨论的主要是封闭体系





假设在一个全封闭、外墙又绝热的房间内,有电源和一台正在工作的冰箱,

- 1) 如果选择冰箱为体系,则电源和房间为环境,是 封闭体系;
- 2) 如果选择冰箱和电源为系统,是 封闭体系;
- 3) 如果选择冰箱、电源和房间为系统,是孤立体系。


3.1.2 状态、状态函数与状态方程

状态(state):是体系各性质(如质量、压力、密度、温度、体积等)的总和。体系处于一定的状态时,体系的各状态性质就有一确定的值,这些性质中只要有一个发生了变化,体系的状态就发生了变化。

状态函数(state function):决定物质状态的物理量。例如气体物质的n、p、V、T、U、H、S、G等,都是状态函数。

状态函数的性质:

- 1. 体系状态确定,状态函数值便被确定,如A点的P或V;
- 2. 体系经历一过程的状态函数差值(ΔZ 如 ΔP 或 ΔV),只取决于体系的始末两态,与途径(I、 II)无关;
- 3. 状态函数的集合(和、差、积、商)也是状态 函数



殊途同归, 值变相等; 周而复始, 值变为零

3.1.2 状态、状态函数与状态方程


状态方程(state function): 体系状态函数之间的定量关系式称为状态方程。

对于一定量的单组分均匀体系,经验证明,状态函数间有一定的关系。比如T、p、V之间的联系可表示为:

$$T=f(p, V)$$

f就是与体系性质有关的函数。


比如pV=nRT就是理想气体的状态方程 ,表明了几个状态函数p、V、n、T之 间的联系。



3.1.3 过程与途径

过程: 系统状态随时间而发生的变化称之为过程。

途径(path):在系统状态发生变化时,从同一始态到同一终态可以有不同的方式,这种不同的方式就称为不同的途径。



常见的热力学过程:


- ① 简单状态变化过程:指系统的化学组成、聚集态不变,只有温度、压力、体积等参量发生变化的过程;
- ② 相变过程: 系统的化学组成不变而聚集态发生变化的过程;
- ③ 化学变化过程:系统中进行了化学反应,系统中分子内部原子结合方式及运动形态发生了变化,因而系统的组成发生变化的过程。

几种常见的简单状态变化过程:

- 1. 等温过程 体系的始态温度等于终态的温度, $T_{he} = T_{ee}$
- 2. 等压过程 体系的始态压强等于终态的压强, $P_{th} = P_{th}$
- 3. 等容过程 体系的始态体积等于终态的体积的过程。 $V_{\rm th} = V_{\rm th}$,刚性密闭容器中发生的是这种过程
- 4. 循环过程 系统从一状态出发,经过一系列过程又回到原来的状态
- 5. 绝热过程 绝热体系中进行的过程, 体系与环境无热交换

298 K 1 kPa 50 mL

等温 过程 298 K 2 kPa 25 mL



596 K 2 kPa 50 mL

3.1.4 热与功

热(Q): 体系与环境之间因温度不同而交换或传递的能量。


Q>0, 体系吸收热量; Q<0, 体系释放热量

功(W):除热外,体系与环境之间以其它形式交换或传递的能量。

W>0,环境对体系做功;W<0,体系对环境做功

热和功只存在于变化过程之中,体系自身不包含 热和功

热和功不是状态函数,途径不同时,对应的功和 热不同



3.1.4 热与功

功是一个过程量,什么样的途径,可以使在同样始态和终态之间作出 最大的功呢?

以体积功(因系统体积变化而引起的系统与环境间交换的功)的计算为例:

将一定量的气体置于一活塞圆筒中,假设活塞的质量、活塞与桶之间的摩擦力可以忽略,求气体在等温下从体积 V_1 膨胀到 V_2 ,压力由 p_1 到 p_2 时系统经由不同过程对环境做的功。

设活塞的横截面积为A,筒内气体膨胀时抵抗的外力为 f_y ,活塞在抵抗外力方向移动的距离为dL,系统克服外力做的功为W,则:

$$W = - f_{gh} dL = -p_{gh} AdL = -p_{gh} dV$$




图3.7 膨胀功示意图

$$W = -f_{gh} dL = -p_{gh} AdL = -p_{gh} dV$$

途径1: 自由膨胀过程


 p_{h} =0的膨胀称为自由膨胀,因为系统克服的外压为0

$$W_1 = -p_{5/} dV = 0$$

途径2: 一次膨胀过程

瞬间降压至 p_2 ,然后等压膨胀至终态

$$W_2 = -p_{gh} dV = -p_2(V_2 - V_1)$$



$$W = - f_{gh} dL = -p_{gh} AdL = -p_{gh} dV$$

途径3: 二次膨胀过程


外压先降为 $(p_1+p_2)/2$,气体体积膨胀到V',然后外压降为 p_2 ,气体体积再膨胀到 V_2


$$W_3 = -[((p_1+p_2)/2)(V'-V_1)+p_2(V_2-V')]$$




外压每次以无穷小量d*p*下降,系统非常接近于平 衡状态,功的总值可由积分求算


$$W_4 = - \int_{V_1}^{V_2} p_{\beta \uparrow} dV$$







可逆过程




系统从A态出发,通过准静态过程 等温膨胀到B态,又通过准静态过 程等温压缩回到A态,完成一个循 环。这个循环过程中, $\Delta U = 0$, =0。这说明,系统经历一个由准 $_{B(p_2,V_2,T)}$ 静态过程构成的循环过程之后, 系统与环境之间, 既无功的交换 , 又无热的交换, 系统复原, 环 境也复原,没有留下任何痕迹。 这就引出了热力学中一个重要的 概念——可逆过程。

可逆过程

可逆过程:体系以某种途径经过某一过程发生了状态变化,如果能以相反方向,经过与原来相同的途径回到其原始状态,而且环境也同时恢复其原始状态,则任一方向的状态变化都是可逆的,相应的过程称为可逆过程。即能通过原来过程的反方向变化而使系统和环境都同时复原、不留下任何痕迹的过程称为可逆过程。

可逆过程具有3个特征:

- 1. 可逆过程进行时,系统始终无限接近平衡态,过程的推动力和阻力 只相差无穷小
- 2. 可逆过程是一种理想化过程的极限,完成一个可逆过程需耗时无穷长
- 3. 在等温的可逆过程中,系统对环境所作的功为最大功;环境对体系所作的功为最小功



途径2: 一次压缩过程 $W_2 = p_{4} dV = p_{1}(V_2 - V_1)$

途径4: 准静态压缩过程

$$W_4 = \int_{V_1}^{V_2} p_{5h} dV$$

B态到A态的压缩

途径3: 二次压缩过程

 $W_3 = ((p_1+p_2)/2)(V_2-V')+p_1(V'-V_1)$

相变过程中的体积功

物质发生相变,特别是凝聚相变成气相时也作体积功,其数值与具体 过程有关。以水蒸发为例:

1、自由蒸发:将1 mol 373 K 、 p^{θ} 的水向真空蒸发变成373 K、 p^{θ} 的水蒸气。

由于 $p_{\text{y}}=0$,系统对外作功:

$$W_1 = -p_{yh} dV = 0$$

2、水在外压为 $0.5 p^{\theta}$ 、373 K时汽化为水蒸气,再将此水蒸气等温可逆压缩为373 K、 p^{θ} 的水蒸气。

若将水蒸气视为理想气体,系统对外所作的功为两步所作的功之和

$$W_2 = -p_{///} (V_g - V_1) - \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

式中 V_1 为液体的体积, V_2 为水蒸气的体积, $V_3 >> V_1$, V_1 可忽略

$$W_2 = -p_{\beta | V_g} - nRT ln(p_1/p_2)$$

=-0.5 p^{θ} (nRT/ 0.5 p^{θ})- nRTln(0.5 p^{θ} / p^{θ})
=-nRT(1+ln0.5)

3、水在373 K、 p^0 下,等温等压气化成373 K、 p^0 的水蒸气。

由于 p^{θ} 是水在373 K时的饱和蒸气压,故373 K、 p^{θ} 时,气液两相平衡共存,此时蒸发是一个可逆过程, $p_{\eta}=p^{\theta}$ (水的饱和蒸气压)。

$$W_3 = -p_{9h}(V_g - V_l)$$
$$= -p^{\theta}V_g = -nRT$$

$$W_1 = -p_{yh} dV = 0$$
 $W_2 = -nRT(1+ln0.5)$

由于 $\ln 0.5 < 0$,故 $|W_3| > |W_2| > |W_1|$

3.1.5 内能

内能(internal energy):体系内部储存的总能量,用U表示。包括体系内分子的内能(平动能、振动能、转动能等)、分子间的位能,分子中原子、电子相互作用和运动的能量,以及原子核内的中子与质子的相互作用能量等。

内能是状态函数:

- (1) 状态一定, 内能有确定的值与它相对应;
- (2) 体系的状态发生变化时,内能的变化值,只跟体系的始态与终态有关,而与变化途径无关。

注:由于物质内部结构复杂,能量形式多样,内能的绝对值尚无法测定

第三章 化学热力学-反应的方向

- 3.0 引言
- 3.1 化学热力学常用术语
 - 3.1.1 体系(系统)与环境
 - 3.1.2 状态、状态函数与状态方程
 - 3.1.3 过程与途径
 - 3.1.4 热与功
 - 3.1.5 内能
- 3.2 热化学
 - 3.2.1 *反应热的测定
 - 1)恒压热效应Q_p
 - 2) 恒容热效应Q,
 - 3.2.2 焓与焓变
 - 1) 热力学第一定律
 - 2) 焓与焓变
 - 3.2.3 热化学方程式
 - 3.2.4 热效应的计算
 - 1) Hess 定律 (反应热加和定律)
 - 2)标准生成焓($\Delta H_f^{\theta}(T)$)

- 3)键焓
- 3.3 化学反应的方向
 - 3.3.1 焓变与自发反应
 - 3.3.2 熵变与自发反应
 - 1) 熵(S) 的定义及其意义
 - 2)标准熵
 - 3) 熵值的一些规律
 - 4) 熵变及其计算
 - 5) 熵变与反应的自发性
 - 3.3.3 Gibbs 自由能变 与自发反

应

- 1) Gibbs 自由能的定义
- 2)标准Gibbs 自由能
- 3) $\Delta G^{\theta}(\Delta G)$ 的计算
- 4) ΔG 与反应的自发性
- 5) △G 的物理意义
- 6) G-H 方程的应用

3.2.1 反应热的测量

化学反应的热效应(化学反应热)

在没有其它功(非体积功)的情况下,系统发生化学反应后,使产物的温度回到反应开始前反应物的温度,系统所吸收或放出的热量,称为该反应的热效应。通常也称为反应热。规定系统吸热为正,放热为负。

反应热效应一般分为两种:

若反应在等容条件下进行,其热效应称为等/恒容反应热,用 Q_v 表示;若反应在等压条件下进行,其热效应称为等/恒压反应热,用 Q_v 表示。

3.2.1 反应热的测量

1) 恒容热效应 Q_v

如图所示的弹式量热计可用于测定恒容热效应。

$$Q_{\dot{M}} = Q_{\dot{W}}$$


$$Q_{\dot{V}} = Q_{\dot{K}} + Q_{\dot{H}}$$

设: 水浴中水量为 *m (*g), 水的比热是4.18 J·g⁻¹·°C⁻¹,

温升为 $\Delta t^{\circ}C$,则:

$$Q_{\gamma k} = 4.18 \times m \times \Delta t$$
 $Q_{\alpha k} = C \times \Delta t$

C 是量热计常数,可由标准物质(如苯甲酸)进行标定。



3.2.1 反应热的测量

2) 恒压热效应 Qp

如图所示的保温杯式量热计可用于测定中和热、溶解热等大气压下的恒压热效应。

$$Q_{\dot{D}} = Q_{\dot{W}}$$
 $Q_{p} = Q_{\dot{R}\dot{R}} + Q_{\dot{K}}$

设: c 为溶液的比热; V 为反应后溶液的总体积; ρ为溶液的密度; C 叫做量热计常数,它代表量热计各部件热容量之总和,即量热计每升高1°C所需的热量。又设溶液温升为

$$\Delta t = t_{\cancel{\$}} - t_{\cancel{\bowtie}} \, {}^{\circ} \, \mathbb{C} , \quad \mathbb{M} :$$

$$Q_{D} = c V \rho \Delta t + C \Delta t$$




图3-2 保温杯式量热计

(c: 又称比热容或比热容量,单位: $J/(g \cdot {}^{\circ}C) = kJ/(kg \cdot {}^{\circ}C)$, 焦/(克·度))

热力学第一定律

任何封闭体系,在平衡态有一内能U,它是状态函数。当系统从平衡态A出发径任一过程达到另一平衡态B时,系统内能的改变量等于在该过程中系统从环境吸收的热Q与环境对系统所作的功W之和。

$$\Delta U = Q + W$$


△U: 体系内能的改变; Q: 体系吸的热; W: 环境对体系所做的功,可以是机械功、电功、体积膨胀功等。注意正负号: 体系得到为正,失去为负。如体系吸热为正,环境对体系做功为正,相反则为负。

- 严格地说,这是封闭体系的热力学第一定律的表达式,但也适用于 孤立体系。
- 2. 指定始终态,热和功之和(Q+W)都与途径无关,即体系内能的变化只取决于始终态,与途径无关。 Δ U与过程无关,Q、W与过程有关。

热力学第一定律的实质是能量守恒定律

一切物质都具有能量,能量不能自生自灭,它只能从一种形式转化为 另一种形式,从一种物质传递到另一种物质,其总能量是不变的。

曾经有一些人企图设计一种不需外界供给能量而能做功的机器—第一类永动机。因为它违反能量守恒定律,所以经多次尝试均告失败。到1850年科学界公认能量守恒是自然界的规律之后,才科学地提出"第一类永动机不可能制成"这一论断,这也是热力学第一定律的一种说法。




例题:设有一电炉丝浸于水中,接上电源,通以电流一段时间。如果按以下几种情况作为系统,试问Q、W、ΔU为正、为负还是为零?

- (1) 以水为系统;
- (2) 以电炉丝和水为系统;
- (3) 以电炉丝、水、电源以及其他一切有影响的部分为系统。

(1) Q > 0; W = 0;
$$\Delta U > 0$$

(2)
$$Q = 0$$
; $W > 0$; $\Delta U > 0$

(3)
$$Q = 0$$
; $W = 0$; $\Delta U = 0$



例题:一体系由A态变化到B态,沿途径I放热100 J,对体系做功50 J,问:(1)由A态沿途径II到B态,体系做功80 J,则过程Q值为多少?

(2) 如果体系再由B态沿途径Ⅲ回到A态,得到50 J的功,体系是吸热还是放热,Q值是多少?


解: 途径I, Q=-100J, W=50 J

(1)
$$\Delta U_{A-B} = Q + W = -100 + 50 = -50 J$$

$$\therefore$$
 Q = Δ U-W = -50-(-80) = 30 J

(2)
$$\Delta U_{B-A} = -\Delta U_{A-B} = 50 \text{ J}$$

$$\therefore Q = \Delta U - W = 50 - 50 = 0$$



3.2.2.2 焓与焓变

$$\Delta U = Q + W$$

在恒容条件下, $\Delta V = 0$,体系不做体积功(假设也不做其它功),即 W = 0,此时,热力学第一定律可表示为:

$$Q_V = \Delta U$$

说明在没有其它功的条件下,体系在等容过程中所吸收的热全部用于 改变内能

因此,通过恒容热效应的测定可以得到体系内能的改变

3.2.2.2 焓与焓变

$$\Delta U = Q + W$$

在恒压条件下,只做体积(膨胀)功时(假设不做其他功),W = $-p\Delta V$ (体系对环境做功),而对应的热为恒压热 Q_0 ,则有:

$$\Delta U = Q_p - p\Delta V$$

或
$$Q_p = \Delta U + p\Delta V$$
 恒压热用于改变内能和做功 = $(U_2 - U_1) + p(V_2 - V_1) = (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1)$

定义: H \equiv U + pV (焓enthalpy的定义)

得: $Q_p = H_2 - H_1 = \Delta H$, 即: $Q_p = \Delta H$


说明在没有其它功的条件下,系统在等压过程中所吸收的热全部用于改变焓,即改变内能和做体积功($\Delta H = Q_D = \Delta U + p\Delta V$)。

因此,通过恒压热效应的测定可以得到体系的焓变

恒容热(Q_v)和恒压热(Q_D)的关系(没有其它功)

 $Q_V = \Delta U$: 系统在等容过程中所吸收的热全部用于改变内能

 $Q_p = \Delta H = \Delta U + p\Delta V$: 系统在等压过程中所吸收的热全部用于改变焓



如果产物是理想气体 , 在温度不变时, U和 H都不变,故△U₃=0

而U为状态函数,△U₁

若产物是其它物质,

但与AU_{1、AU2}相比可 忽略不计, $\Delta U_1 = \Delta U_2$

恒容热 (Q_v) 和恒压热 (Q_p) 的关系(没有其它功)

 $Q_V = \Delta U$: 系统在等容过程中所吸收的热全部用于改变内能

 $Q_p = \Delta H = \Delta U + p\Delta V$: 系统在等压过程中所吸收的热全部用于改变焓

若是理想气体:

$$Q_{D} = Q_{V} + p\Delta V = Q_{V} + \Delta nRT$$

式中, Δn表示反应前后, 理想气体物质的量变化。下标r表示reaction

若反应物和产物都是凝聚相:

$$Q_p \approx Q_V$$

例题:在101.3 kPa 和100 °C 条件下,反应: $H_2(g) + 0.5O_2(g) = H_2O(g)$ 的 $\Delta H = -241.8$ kJ·mol⁻¹,求 ΔU 。

解: 恒温、恒压过程, $\Delta H = \Delta U + p\Delta V$

$$p\Delta V = \Delta n_q RT$$

 Δn_g 为产物和反应物气体的量之差。

$$\Delta U = \Delta H - \Delta n_g RT$$
= -241.8 kJ·mol⁻¹ –[(1–1.5)×8.31×10⁻³ kJ·mol⁻¹·K⁻¹×373 K]
= -241.8 kJ·mol⁻¹ – (-1.50 kJ·mol⁻¹) ≈ -240 kJ·mol⁻¹

可以看出: $\Delta n_g RT$ 相对于 ΔH 项数值小得多,一般来说可以用 ΔH 来近似估算 ΔU 。

例题: 1 mol柠檬酸(固体)在298 K恒容燃烧放热1989.7 kJ。计算10 g固体柠檬酸在298 K恒压下燃烧时放的热。

解: 柠檬酸燃烧反应式为:

$$C_6H_8O_7$$
 (s) + 4.5 O_2 (g) = 6 CO_2 (g) + 4 H_2O (l)

$$\Delta n_{\rm q} = 6 - 4.5 = 1.5$$

1 mol柠檬酸恒压燃烧时放出的热量为:

$$Q_p = \Delta H = \Delta U + p\Delta V = \Delta U + \Delta n_g RT$$

$$= -1989.7 \text{ kJ} + 1.5 \text{ mol} \times 8.31 \times 10^{-3} \text{ kJ-mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 298 \text{ K}$$

$$= -1986.0 \text{ kJ}$$

10 g柠檬酸等压燃烧时放出的热量为:

$$Q_p = 10/192 \times (-1986.0 \text{ kJ}) = -103.4 \text{ kJ}$$

例题: ① 1.00 mol水在373 K、p=101325 Pa下蒸发为理想气体,吸热2259 J·g⁻¹。问此过程的Q₁,W₁,以及水的 ΔU_1 和 ΔH_1 。

- ② 始态同①,当外界压力恒定为0.5p时,将水蒸发,然后将此0.5p、373 K的水气恒温可逆压缩为p、373 K的水气,求此过程的 Q_2 , W_2 ,以及水的 ΔU_2 和 ΔH_2 。
- ③ 将1.00 mol水在373 K、p下突然放在373 K的真空箱中,水气立即充满整个真空箱(水全部汽化),测其压力为p,求该过程的 Q_3 , W_3 ,以及水的 ΔU_3 和 ΔH_3 。
- ④ 比较① 、② 、③ 的结果,可总结出哪些结论? (已知 $M(H_2O)$ =18.01 g/mol)

① 1 mol水在373 K、p=101325 Pa下蒸发为理想气体,吸热2259 $J \cdot g^{-1}$ 。问此过程的 Q_1 , W_1 ,以及水的 ΔU_1 和 ΔH_1 。

解:正常相变温度、压力下为可逆相变

$$Q_1 = 2259 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \times 1.00 \text{ mol} \times 18.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 40.7 \text{ kJ}$$

$$W_1 = -p_{gh}(V_g - V_l) = -pV_g = -nRT$$

$$= -1.00 \text{ mol} \times 8.31 \text{ J-mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 373 \text{ K} = -3.10 \text{ kJ}$$

由热力学第一定律: $\Delta U_1 = Q_1 + W_1 = 40.7 - 3.10 = 37.6 \text{ kJ}$

恒压过程,所以 $\Delta H_1 = Q_D = Q_1 = 40.7 \text{ kJ}$

② 始态同①: 1.00 mol水在373 K、p=101325 Pa ,当外界压力恒定为0.5p时,将水蒸发,然后将此0.5p、373 K的水气恒温可逆压缩为p、373 K的水气,求此过程的Q₂,W₂,以及水的 Δ U₂和 Δ H₂。解:过程分为两步:对抗外压0. 5p汽化为0. 5p、373K的H₂0(g),然后恒温可逆压缩至终态。

$$W_2 = -p_{\slash\hspace{-0.05cm}/\hspace{-0.05cm}/\hspace{-0.05cm}/}(V_g - V_1) + (nRT \int_{V_1}^{V_2} p dV) = -0.5 p (nRT/0.5 p - V_1) + nRT ln (V_2 / V_1)$$

$$=-nRT(1-In2)=-1.00moI\times8.31J\cdot moI^{-1}\cdot K^{-1}\times373K\times0.307$$

=-0. 952kJ

内能和焓为状态函数, ΔU_2 和 ΔH_2 与过程无关,所以:

$$\Delta U_2$$
= ΔU_1 =37.6kJ; ΔH_2 = ΔH_1 =40.7kJ
由热力学第一定律: $\Delta U_2 = Q_2 + W_2$ 得 37. 6kJ= Q_2 +($-$ 0. 952)

所以 Q_2 =38. 6kJ

③ 将1.00 mol水在373 K、p下突然放在373 K的真空箱中,水气立即充满整个真空箱(水全部汽化),测其压力为p,求该过程的 Q_3 , W_3 ,以及水的 ΔU_3 和 ΔH_3 。

解:向真空气化, $W_3 = 0$

 $Q_3 = \Delta U_3 = \Delta U_1 = 37.6 \text{ kJ}; \quad \Delta H_3 = \Delta H_1 = 40.7 \text{ kJ}$

过程	1	2	3
W (kJ)	-3.10	-0.952	0
Q (kJ)	40.7	38.6	37.6
ΔU (kJ)	37.6	37.6	37.6
ΔH (kJ)	40.7	40.7	40.7

W和Q不是状态函数,与过程有关; U和H为状态函数,开始态和终态确定,则ΔU和ΔH为确定值。

常见物理过程的热效应:

通常物质呈气(g)、液(I)和固(s)三种相态,所以,当:

液态→ 气态所吸收的热称为蒸发热, 用 Δ_{vap} H表示;

固态 \rightarrow 液态所吸收的热称为熔化热,用 Δ_{fus} H表示;

固态→ 气态所吸收的热称为升华热,用 Δ_{sub} H表示;

以上过程反过程的热效应,显然等于这些焓变的负值。

化学过程的热效应: 热化学方程式

表示化学反应与热效应关系的方程式称为热化学方程式。

25 °C,标准状态下,石墨氧化反应放热393.5 kJ/mol,热反应式为:

 $C(石墨) + O_2(g) = CO_2(g)$ $\Delta_r H_m^{\theta}$ (298) = - 393.5 kJ/mol

其中r: reaction (化学反应); m: mol (摩尔); θ: 热力学标准状态 (标态); 298为热力学温度,单位K; Δ H为焓变,单位kJ/mol。

标态: 气态(pθ):为1 bar (1.0×10⁵ Pa 或 100 kPa),曾用1 atm、

760 mmHg、101.3 kPa;

溶液:溶质浓度1 mol/kg,稀溶液时 1 mol /dm³;

纯液体、固体:处于标准压力(1 bar)下的纯净物。

25 °C, 标准状态下, 石墨氧化反应放热393.5 kJ/mol, 热反应式为:

$$C(石墨) + O_2(g) = CO_2(g)$$
 $\Delta_r H_m^{\theta}$ (298) = -393.5 kJ/mol

注意:

- 标明物质的状态(气、液、固),固体物质应注明其结晶状态,如C的固态有石墨和金刚石之分;
- 反应的焓变(热变化),是指"1 mol 反应",与反应式的写法有关:当反应乘以一定系数时,对应的焓变也相应的乘以一定的系数;当方程式反过来写时,焓变正负号改变。


 $Q_V = \Delta U$:系统在等容过程中所吸收的热全部用于改变内能

 $Q_D = \Delta H = \Delta U + p\Delta V$: 系统在等压过程中所吸收的热全部用于改变焓

 $C(石墨) + 0.5 O_2(g) = CO(g)$ 反应很难控制完全生成CO而没有 CO_2

ΔH如何获得?

- 1. 盖斯定律(反应热加和定律)
- 2. 标准生成焓
- 3. 键焓



3.2.4.1 盖斯定律

1) 盖斯定律计算热效应

盖斯定律—恒温、恒压条件下,某化学反应无论是一步完成还是分几步完成,总的热效应(焓变)是相同的。即反应热(焓)只与反应的始、终态有关,而与反应所经历的途径无关。

反应热是状态函数吗?

热力学第一定律告诉我们,热效应与途径有关,但是在以下两个条件的限制下,则过程的热效应就与途径无关。

- 1) 系统只作体积功,不作其它功。
- 2) 过程进行时压力或体积恒定不变:

恒压下: $Q_D = \Delta H$

恒容下: $Q_v = \Delta U$

3.2.4.1 盖斯定律

如何用盖斯定律计算热效应? $C(石墨) + 0.5 O_2(g) = CO(g)反应$ 很难控制完全生成CO而没有 CO_2

(1)
$$C(石墨) + O_2(g) = CO_2(g)$$
 $\Delta H_1^{\theta} = -393.5 \text{ kJ/mol}$

(2)
$$CO(g) + 0.5 O_2(g) = CO_2(g)$$
 $\Delta H_2^{\theta} = -283.0 \text{ kJ/mol}$

(3)
$$C(石墨) + 0.5 O_2(g) = CO(g) \Delta H_3^{\theta} = ?$$

因为反应(1) 可以看做是分为反应(3)和反应(2)两步完成

所以
$$\Delta H_3^{\theta} = \Delta H_1^{\theta} - \Delta H_2^{\theta} = -393.5 - (-283.0) \text{ kJ/mol}$$

= -110.5 kJ/mol

3.2.4.1 盖斯定律

例题: 在生物体内,分步氧化过程对菌体的生长、营养的消耗都十分重要,如醋酸杆菌可通过乙醇的氧化而获得生长所需的能量,其过程分两步进行:

 $C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO \rightarrow CH_3COOH$

可查到的数据(燃烧焓: Combustion Enthalpy):

1)
$$C_2H_5OH(I) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(I)$$
 $\Delta_cH_m^{\theta} = -1371 \text{ kJ/mol}$

2)
$$CH_3CHO(I) + 2.5O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 2H_2O(I)$$
 $\Delta_cH_m^{\theta} = -1168 \text{ kJ/mol}$

3)
$$CH_3COOH(I) + 2O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 2H_2O(I)$$
 $\Delta_c H_m^{\theta} = -876 \text{ kJ/mol}$

(1)一(2) 为乙醇氧化成乙醛的反应热

$$C_2H_5OH(I) + 0.5O_2(g) \rightarrow CH_3CHO(I) + H_2O(I)$$
 $\Delta_rH_m^{\theta} = -203 \text{ kJ/mol}$

(2)一(3) 为乙醛氧化成乙酸的反应热

CH₃CHO (I) + 0.5O₂ (g)
$$\rightarrow$$
 CH₃COOH (I) $\Delta_r H_m^{\theta} = -292 \text{ kJ/mol}$

(1)一(3) 为乙醇氧化成乙酸的反应热

$$C_2H_5OH(I) + 0.5O_2(g) \rightarrow CH_3COOH(I) + H_2O(I) \qquad \Delta_rH_m^{\theta} = -495 \text{ kJ/mol}$$

3.2.4.2 标准生成焓

2) 标准生成焓计算热效应

在标态和 T(K) 条件下,由稳定态单质生成 1 mol 化合物(或不稳定态单质或其它物种)时的焓变叫做该物质在T(K) 时的标准生成焓。记作 $\Delta_f H_m^{\theta}(T)$,简写为 $\Delta_f H^{\theta}(T)$ 。(通常为298 K) 单位: kJ/mol

稳定态单质: 在标态及指定温度下能稳定存在的单质。

如: 稳定态单质 $\Delta_f H^{\theta}(T)$

 $H_2(g)$, Hg(I), Na(s) $H_2(I)$, Hg(g), Na(g)

C (石墨)

C (金刚石)

白磷

红磷

是 否 是 否 是 0

否 - 17.6

稳定态单质的生成焓等于零

3.2.4.2 标准生成焓

对稳定态单质的讨论:

对稳定态单质的要求:反应活性高、有利于生成一系列化合物;应无副反应发生;结构要清楚单一、便于纯化;容易得到、价格比较便宜。

(石墨价格便宜,也比较稳定;红磷的结构至今不是太清楚,是在发明了高压技术以后才被发现的,而白磷结构清楚,容易得到)

其它说法: 任何指定单质的标准摩尔生成焓为零。

问题的关键: 最重要的是反应过程的焓变, 而不是焓值的绝对大小。

3.2.4.2 标准生成焓

如何用标准生成焓计算热效应?

$$\Delta H^{\theta} = \Sigma \nu_{i} \Delta H_{f}^{\theta}_{(\pm \kappa h)} - \Sigma \nu_{i} \Delta H_{f}^{\theta}_{(\kappa k h)}$$
 相关数据可查表获得

例题: $3 \operatorname{Fe_2O_3}(s) + \operatorname{CO}(g) = 2 \operatorname{Fe_3O_4}(s) + \operatorname{CO_2}(g)$

$$\Delta H^{\theta} = [2 \times \Delta H_{f}^{\theta}, Fe_{3}O_{4}(s) + \Delta H_{f}^{\theta}, CO_{2}(g)]$$

$$- [3 \times \Delta H_{f}^{\theta}, Fe_{2}O_{3}(s) + \Delta H_{f}^{\theta}, CO(g)]$$

$$= [2 \times (-1118.4) + (-393.5)] - [3 \times (-824.2) + (-110.5)]$$

$$= -47.2 \text{ kJ/mol}$$

3.2.4.3 键焓

3) 键焓计算热效应

键焓: 在标准状态和指定温度下,断开气态物质的1 mol化学键,并使之成为气态原子时的焓变,称为该化学键的键焓。用符号 BE 表示。单位为 kJ/mol.

化学反应的本质: 原子间化学键的变化。

H—H (g) + Cl —Cl (g) = 2 H—Cl (g)
$$\Delta H^{\theta} = -184.6 \text{ kJ/mol}$$

说明:

- 1) 键焓与键能有一定差别,但常混用,单键分子键焓与键能相等, 多原子分子键焓是一种平均近似值,如水分子中两个O-H键的键能 不同,不同化合物中的O-H键能也略有差别;
- 2) 键焓都是正值,因为断开化学键当然需要吸收热量;

3.2.4.3 键焓

- 3) 键焓越大,表示要断开这种键时需吸收的热量越多,即原子间结合力越强;反之,键焓越小,即原子间结合力越弱;
- 4) 键焓虽从微观角度阐明了反应热的实质,但键焓数据不完善,并且只是平均的近似值,而且只限于气态物质(如反应 H_2 (g) + 0.5 O_2 (g) = H_2O (l) 则不能直接计算),所以由键焓估算反应热有一定局限性。

用键焓计算反应热: $H_2(g) + 0.5 O_2(g) = H_2O(g)$

$$\Delta \mathsf{H}^{\theta} = -\Sigma \mathsf{v_i} \, \mathsf{BE}_{\,(\pm \mathsf{lk} \, \mathsf{h})} + \Sigma \mathsf{v_i} \, \mathsf{BE}_{\,(\mathsf{pch})}) = \Sigma \mathsf{v_i} \, \mathsf{BE}_{\,(\mathsf{pch})} - \Sigma \mathsf{v_i} \, \mathsf{BE}_{\,(\pm \mathsf{lk} \, \mathsf{h})}$$

$$= [BE_{H-H} + 0.5 \times BE_{O=O}] - 2BE_{H-O} = [436 + 0.5 \times 495] - 2 \times 463$$

= -242.5 kJ/mol

此反应的焓变即为与 $H_2O(g)$ 的标准生成焓,与表中-241.8 kJ/mol接近

3.2.4.4 热效应的计算

焓的引入以及化学反应焓变的计算是为了判断化学反应的方向。放热反应因体系能量降低,应该能自发进行,这一观点实际上有一定的合理性,但也有反例,确实存在一些能自发进行的吸热,所以单凭焓变还是不能对化学反应的方向做出可靠的判断。

例如: 下述反应即为自发进行的吸热反应:

1) H_2O (s) $\to H_2O$ (l)

 $\Delta H^{\theta} = 6.01 \text{ kJ/mol}$

2) KNO_3 (s) $\to K^+$ (aq) $+NO_3^-$ (aq)

 $\Delta H^{\theta} = 35 \text{ kJ/mol}$

3) $N_2O_4(g) \rightarrow 2NO_2(g)$

 $\Delta H^{\theta} = 57.2 \text{ kJ/mol}$

如何可靠的判断化学反应的方向?

第三章 化学热力学-反应的方向

- 3.0 引言
- 3.1 化学热力学常用术语
 - 3.1.1 体系(系统)与环境
 - 3.1.2 状态、状态函数与状态方程
 - 3.1.3 过程与途径
 - 3.1.4 热与功
 - 3.1.5 内能
- 3.2 热化学
 - 3.2.1 *反应热的测定
 - 1)恒压热效应Q_p
 - 2) 恒容热效应Q,
 - 3.2.2 焓与焓变
 - 1)热力学第一定律
 - 2) 焓与焓变
 - 3.2.3 热化学方程式
 - 3.2.4 热效应的计算
 - 1) Hess 定律 (反应热加和定律)
 - 2)标准生成焓($\Delta H_f^{\theta}(T)$)

- 3) 键焓
- 3.3 化学反应的方向
 - 3.3.1 焓变与自发反应
 - 3.3.2 熵变与自发反应
 - 1) 熵(S) 的定义及其意义
 - 2)标准熵
 - 3) 熵值的一些规律
 - 4) 熵变及其计算
 - 5) 熵变与反应的自发性
 - 3.3.3 Gibbs 自由能变 与自发反

应

- 1) Gibbs 自由能的定义
- 2) 标准Gibbs 自由能
- 3) $\Delta G^{\theta}(\Delta G)$ 的计算
- 4) ΔG 与反应的自发性
- 5) △G 的物理意义
- 6) G-H 方程的应用

3.3.1 焓变与自发反应

1) $H_2O(s) \to H_2O(l)$

 $\Delta H^{\theta} = 6.01 \text{ kJ/mol}$

2) KNO_3 (s) $\rightarrow K^+$ (aq) $+NO_3^-$ (aq)

 $\Delta H^{\theta} = 35 \text{ kJ/mol}$

3) $N_2O_4(g) \rightarrow 2NO_2(g)$

 $\Delta H^{\theta} = 57.2 \text{ kJ/mol}$


反应1:水由固态变成了液态;

反应2: 硝酸钾由固态变成了溶液中的水合离子,且质点数增多


反应3:反应前后均为气体,但反应后分子数目增多。

物质状态的变化或分子数目的变化可以用熵变来描述 熵变与自发反应的关系?

 熵(S, Entropy)的定义及其意义 熵是体系或物质无序度(混乱度、自由度)的量度。



Absolute entropy, s



Temperature $(K) \rightarrow$


 $S_{ik} < S_{ik} < S$ 汽

Boltzmann 公式

$$S = k \ln W$$

k: Boltzmann 常数 ($k = R/N_A = 1.3807 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)

W: 微观状态数



1种微观状态


4种微观状态

S是状态函数, $\Delta S = S_{g} - S_{h}$, $\Delta S > 0$ 表示体系熵增加,即体系的混乱度增加; $\Delta S < 0$ 表示体系的混乱度降低,即有序度增加。

熵变△S也可以从宏观热力学的角度定义。19世纪人们在广泛使用热机的基础上,总结提出关系式:

$$\Delta S = Q_r/T \stackrel{?}{o} Q_r = T\Delta S$$

其中 Q_r 是可逆过程中所吸收的热量,体系的熵变 ΔS 等于该可逆过程所吸收的热(Q_r)除以温度(T),熵即由"热温商"而得名。



$$\Delta S - \sum_{A \to B} (\frac{\delta Q}{T}) \ge 0$$
 不可逆

可看作热力学第二定律的数学表达式

2. 标准熵

标准熵: 1 mol 物质在标准状态和指定温度下所具有的熵值叫标准熵,也叫绝对熵。符号: S_m^{θ} ,单位: J·mol⁻¹·K⁻¹。

为什么也叫绝对熵?

假设1 mol物质在100 kPa, 温度由0 (K) 变化到T (K), 其熵变为:

$$\Delta S_m^{\theta} = S_m^{\theta}(T) - S_m^{\theta}(0)$$

热力学第三定律: 任何理想晶体在热力学零度时的熵值为零, 即

$$S_{m}^{\theta}(0) = 0$$

$$\Delta S_{m}^{\theta} = S_{m}^{\theta}(T)$$
 实验数据+热力学方法计算

理想晶体:纯净而完美的晶体。在热力学零度时质点完全停止了运动。

表3-2一些物质的标准摩尔熵(298 K)

物质	S_m^{θ} J • mol ⁻¹ • K ⁻¹	物质	S_m^{θ} J • mol ⁻¹ • K ⁻¹
气体		液体	
H ₂ (g)	130.7	H ₂ O (I)	70.0
O ₂ (g)	205.2	C_6H_6 (I)	173.4
$H_2O(g)$	188.8	固体	
NH_3 (g)	192.8	Fe (s)	27.3
CH ₃ OH (g)	237.2	FeS ₂ (s,黄铁矿)	52.9
C_6H_6 (g)	269.2	Fe ₂ O ₃ (s)	87.4

3. 熵值的一些规律:

- (1) 同种物质: $S_m^{\theta}(g) > S_m^{\theta}(I) > S_m^{\theta}(s)$, 如 H_2O 等;
- (2) 同类物质摩尔质量 M 越大 $\mathfrak{S}_{m}^{\theta}$ 越大。(因为原子数、电子数越多,微观状态数目也就越多),如卤素、烷烃等系列;
- (3) 气态多原子分子的 S_m^{θ} 值较单原子的大,如 $O_3 > O_2 > O_3$
- (4) 摩尔质量相等或相近的物质,结构越复杂 \S_m^{θ} 值越大。 $CH_3CH_2OH_3$ > CH_3OCH_3 (后者的对称性好);
- (5) 温度增加, S_m^{θ} 值升高;
- (6) 压力对液态、固态物质的熵值影响较小,而对气态物质的影响较大。压力增加5° 值降低。

4. 熵变及其计算:

标态: $\Delta_r S_m^{\theta} = \sum v_i S_m^{\theta} (生成物) - \sum v_i S_m^{\theta} (反应物)$

标态简写: $\Delta S^{\theta} = \sum v_i S^{\theta} (\pm 成物) - \sum v_i S^{\theta} (反 应物)$

任意态: $\Delta S = \sum v_i S(生成物) - \sum v_i S(反应物)$

例题: 计算25 ℃ 及标准状态下,反应CaCO₃(s) = CaO (s) + CO₂ (g)的熵变。

 $\mathbf{M}: \quad \Delta S_{m}^{\theta} = [S_{m}^{\theta}(CaO(s)) + S_{m}^{\theta}(CO_{2}(g))] - S_{m}^{\theta}(CaCO_{3}(s))$

 $= 38.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} + 213.8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} - 91.7 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

 $= 160.2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

一般来说,有气体生成、气体变多的反应为熵增反应;气体减少的 反应为熵减反应,气体计量系数不变的反应熵变很小。

5. 熵变与反应的自发性:

熵增加原理: 孤立体系有自发倾向于混乱度增加的趋势。

(热力学第二定律的熵表述)

 $\Delta S_{\text{M}} > 0$ 自发

 $\Delta S_{\text{M}} < 0$ 非自发

 $\Delta S_{\text{M}} = 0$ 体系处于平衡状态

但对于封闭体系,上述结论不适用:

-10 ℃ 的液态水会自动结冰,尽管是熵减少。因为结冰过程中,体系放热到环境 ($\Delta H < 0$)。


△H和△S都是与反应自发性相关的函数,但一般又都不能单独作为反应自发性的判断根据,因此需要结合二者综合考虑

1. Gibbs 自由能的定义:

G = H - TS (是状态函数)

等温过程: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (封闭体系)

Gibbs – Helmholtz (G – H 方程)



J. Willard Gibbs

2. 标准Gibbs 生成自由能

在标准状态和指定温度下,由稳定态单质生成1 mol化合物(或非稳定态单质或其它形式的物种)时的Gibbs自由能变。符号为 $\Delta_f G_m^{\theta}(T)$ 。简写为 $\Delta G_f^{\theta}(T)$ 。单位:kJ/mol

和标准焓的定义类似;稳定态单质的标准Gibbs生成自由能为0。

3. 化学反应的 G_m^{θ} (简写: ΔG^{θ})

$$\Delta_r G_m^{\theta} = \sum v_i \Delta_f G_m^{\theta} (生成物) - \sum v_i \Delta_f G_m^{\theta} (反应物)$$

例题:计算化学反应的 $\Delta_r G_m^{\theta}$ (简写: ΔG^{θ})

$$4 \text{ NH}_3(g) + 5 \text{ O}_2(g) = 4 \text{ NO } (g) + 6 \text{ H}_2\text{O } (l)$$

$$\Delta G^{\theta} = [4 \times \Delta G_{f}^{\theta}, (NO(g)) + 6 \times \Delta G_{f}^{\theta}, (H_{2}O(I))]$$

$$-[4\times\Delta G_f^{\theta},(NH_3(g))+5\times\Delta G_f^{\theta},(O_2(g))]$$

$$= [4 \times 87.6 + 6 \times (-237.1)] - [4 \times (-16.4) + 0]$$

$$= -1006.6 \text{ kJ/mol}$$

4. △G 与反应的自发性

需要获得反应的△G值?

方法一: 查表获得反应各物质的标准Gibbs 生成自由能 ΔG_f^{θ} ,进而获得反应的 ΔG^{θ}

局限性:得到的是标态、298 K条件下反应的自发性

例题: 计算化学反应的 $\Delta_r G_n^{\mathfrak{A}}$ 简写: ΔG^{θ})

4 NH₃(g) + 5 O₂(g) = 4 NO (g) + 6 H₂O (l)

$$\Delta G^{\theta} = [4 \times \Delta G_{f}^{\theta}, (NO(g)) + 6 \times \Delta G_{f}^{\theta}, (H_{2}O(l))]$$

$$- [4 \times \Delta G_{f}^{\theta}, (NH_{3}(g)) + 5 \times \Delta G_{f}^{\theta}, (O_{2}(g))]$$

$$= [4 \times 87.6 + 6 \times (-237.1)] - [4 \times (-16.4) + 0]$$

$$= -1006.6 \text{ kJ/mol}$$

 ΔG^{θ} < 0,只能说明在标态、298 K条件该反应可以正向自发进行

需要获得不同温度下反应的△G值?

等温过程、封闭体系: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

因为 ΔH 、 ΔS 随反应温度变化不大,所以:

$$\Delta G^{\theta}$$
 (T) = ΔH_{298}^{θ} - $T\Delta S_{298}^{\theta}$

可以用标态、298 K下的焓变和熵变计算任意温度(T)下的标准Gibbs 自由能变,进而研究不同温度对反应自发性/方向的影响

例题:

$$CH_{3}CH=CHCH_{3}\,(g) + 0.5 O_{2}\,(g) \longrightarrow CH_{2}=CHCH=CH_{2}\,(g) + H_{2}O\,(g)$$

$$\Delta H^{\theta} = -77 \text{ kJ · mol}^{-1}$$
 属于 $(-, +)$ 型
$$\Delta S^{\theta} = +0.072 \text{ kJ · mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta G^{\theta}\,(T) = \Delta H^{\theta} - T\Delta S^{\theta} = -77 - 0.072 \text{ T}$$

在任意温度下 时, ΔG^{θ} (T) 都小于零,从热力学上来说,正向反应在标态下能自发进行。实际上,丁烯与氧气在常温常压下反应太慢,需使用催化剂。

热力学只能说明反应的可能性,需要同时考虑动力学因素。

$$\Delta H^{\theta} = + 111 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$
 $\Delta S^{\theta} = -0.090 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
 $\Delta G^{\theta} (T) = \Delta H^{\theta} - T\Delta S^{\theta} = 111 + 0.090 \text{ T}$

属于 (+, -) 型

在任意温度下 时, ΔG^{θ} (T) 都大于零,即在标态和任意温度下,正向反应都不能自发进行。

寻找催化剂的任何努力都将是徒劳的

例题: $N_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2NO(g)$

$$\Delta H^{\theta} = + 182.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$
 $\Delta S^{\theta} = +0.0248 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
 $\Delta G^{\theta} (T) = \Delta H^{\theta} - T\Delta S^{\theta} = 182.6 - 0.0248 \text{ T}$

属于 (+,+)型

低温时, ΔG^{θ} (T) 为正,非自发;高温时, ΔG^{θ} (T) 为负,自发 $T_{\xi} = \Delta H^{\theta} / \Delta S^{\theta} = 182.6/0.0248 = 7362 \text{ K}$

空气中的氧气在常压常温下,不能与氮气反应。但在雷电时,瞬间局部高温有可能使该反应发生。"雨水肥田"

例题: $N_2(g) + 3H_2(g) \longrightarrow 2NH_3(g)$

$$\Delta H^{\theta} = -92.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$
 $\Delta S^{\theta} = -0.199 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
 $\Delta G^{\theta} (T) = \Delta H^{\theta} - T\Delta S^{\theta} = -92.2 + 0.199 \text{ T}$

属于(-, -)型

低温时, ΔG^{θ} (T) 为负,自发;高温时, ΔG^{θ} (T) 为正,非自发 $T_{\xi} = \Delta H^{\theta} / \Delta S^{\theta} = 92.2/0.199 = 463 \text{ K} (190 \text{ °C})$

在标态时,在190 ℃以下,反应自发,在高压下(30 MPa),反应温度可更高,由实验具体条件来定。

4. △G 与反应的自发性

$\Delta H^{ heta}$	$\Delta S^{ heta}$	$\Delta G^{\theta} = \Delta F$ 低温	I ^θ 一TΔS ^θ 高温	正向反应自发性 随温度的变化
_	+	_	_	任何温度下均自发
+	_	+	+	任何温度下均非自发
_	_	_	+	低温时自发; 高温时非自发
+	+	+	_	低温时非自发;高温时 自发

当
$$\Delta G^{\theta} = 0$$
 时, $\Delta H^{\theta} = T_{ij} \Delta S^{\theta}$,

 $T_{\xi} = \Delta H^{\theta} / \Delta S^{\theta}$



北师大的"三行情书"

5. △G的物理意义

```
\Delta U = Q + W (热力学第一定律)
= Q - p\Delta V + W' (等压过程, W' 为非体积功)
= T\Delta S - p\Delta V + W' (等温可逆过程: Q_r = T\Delta S)
移项: \Delta U + p\Delta V - T\Delta S = W'
根据: \Delta H = \Delta U + p\Delta V (等压过程)
```

 $\therefore \Delta H - T\Delta S = W'$

又根据: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

 $\triangle G = W'$

热力学已经证明,等温可逆过程所做的功最大,用W'max 表示。因此,

$$\Delta G = W'_{max}$$

可逆过程Gibbs自由能的减少等于恒温、恒压下体系所做最大非体积功。

若 $W'_{max} < 0$,即体系对环境做功,此时 $\Delta G < 0$,反应能自发进行;反之, $W'_{max} > 0$,环境对体系做功,此时 $\Delta G > 0$,反应不能自发进行。

$$\Delta G = W'_{max}$$
 关系式的运用

例题:
$$CH_4(g) + 2 O_2(g) = CO_2(g) + 2 H_2O(g)$$

 $\Delta G^{\theta} = -818 \text{ kJ/mol}$

表示在标态 298 K 时,1 mol $CH_4(g)$ 在理想的可逆燃料电池中最多

能提供 818 kJ 的电功。

例题:
$$H_2O(I) = 0.5 O_2(g) + H_2(g)$$

$$\Delta G^{\theta} = + 237.2 \text{ kJ/mol}$$

说明在常温常压下, H_2O (I)不能自发分解为 O_2 (g)和 H_2 (g)。外界需对体系做功(电解),要使1 mol H_2O (I) 分解,至少要提供237.2 kJ的电功。

2 Fe(s) + 1.5 O₂(g) = Fe₂O₃(s)
$$\Delta H^{\theta}$$
 = -822 kJ/mol 自发

自发

$$N_2(g) + O_2(g) = 2NO(g)$$

$$\Delta H^{\theta} = +180 \text{ kJ/mol}$$
 非自发

$$3 H_2 (g) + N_2 (g) = 2 NH_3 (g)$$
 $\Delta H^{\theta} = -92.2 \text{ kJ/mol}$ 自发? $\Delta S^{\theta} = -0.199 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

- 基本概念:体系与环境;状态、状态函数与状态方程;过程与途径; 热和功;可逆过程;内能;广度量与强度量等;
- 2. ΔH : 热力学第一定律($\Delta U = Q + W$);等容热效应($Q_V = \Delta U$)等压热效应($Q_p = \Delta H = \Delta U + p\Delta V$);热化学方程式;焓变 ΔH 的获得(测量和计算,Hess定律、标准生成焓、键焓)等;
- 3. ΔS : 熵的定义;标准熵;热力学第二定律;热力学第三定律; ΔS 的计算; ΔS 与反应自发性等;
- 4. \triangle G: 标准Gibbs自由能; \triangle G与化学反应的方向; G-H方程, \triangle G与最大非体积功等。

逐渐深入学习,寻找判断化学反应方向的方法。

1. 基本概念:

a) 体系与环境:

体系与环境:被研究的对象;体系以外与体系密切相关的部分;

体系有三种: 敞开体系、封闭体系、孤立体系。根据有无能量和物质 交换划分:

学会体系种类的判断。

b) 状态、状态函数与状态方程:

状态:是体系各性质(如质量、压力、密度、温度、体积等)的总和;

状态函数:决定物质状态的物理量。如 $n \times p \times V \times T \times U \times H \times S \times G$ 等。性质是殊途同归,值变相等;周而复始,值变为零;

状态方程:体系状态函数之间的定量关系式。如pV=nRT。

1. 基本概念:

c) 过程与途径:

过程:系统状态随时间而发生的变化称之为过程。常见热力学过程有简单状态变化过程(等压、等容、等温、循环、绝热等)、相变过程和化学变化过程;

途径:从同一始态到同一终态的不同方式。状态函数与途径无关(如p、V、T等),但非状态函数与途径有关(如Q、W等)。

d) 热和功:

热(Q): 体系与环境之间因温度不同而交换或传递的能量。吸热时

Q>0,放热时Q<0。非状态函数;

功(W):除热外,体系与环境之间以其它形式交换或传递的能量。"吸功"时W>0,"放功"时W<0。

1. 基本概念:

e) 可逆过程:

可逆过程:能通过原来过程的反方向变化而使系统和环境都同时复原、 不留下任何痕迹的过程;

可逆过程的特点:系统始终无限接近平衡态;理想过程且耗时无限长;在等温的可逆过程中,系统对环境所作的功为最大功;环境对体系所作的功为最小功。

f) 内能:

内能(U): 体系内部储存的总能量;

内能的特点:状态函数,即状态确定则内能值确定,但具体是多少还不能测定;内能的变化与途径无关。

1. 基本概念:

g) 广度量与强度量:

广度量:一类与物质的量有关的状态函数,如体积V,内能U等,具有加和性;

强度量:一类与物质的量无关的状态函数,如温度T,不具有加和性。

2. ΔH:

等容热效应(Q_v)的测量;

等压热效应(Q_D)的测量;

热力学第一定律: $\Delta U = Q + W$ (一定要注意正负号);

恒容、体系不做其他功时 $Q_v = \Delta U$ 。说明在没有其它功的条件下,系统在等容过程中的热效应全部用于改变体系内能;

恒压、体系不做其他功时 $Q_p = \Delta U + p\Delta V = \Delta H$ 。说明在没有其它功的条件下,系统在等压过程中的热效应全部用于改变体系的焓;

2. ΔH:

 Q_v 与 Q_p 的关系: $Q_p = Q_v + p\Delta V = Q_v + \Delta nRT$ (理想气体);若均为凝聚相则 $Q_p \approx Q_v$;

热化学反应式及其书写;

反应焓变 Δ H的获得方式: 1)实验测量 Q_{D} ; 2)热力学数据计算。

 Δ H的热力学数据计算方法:

- 1)盖斯定律:恒温、恒压条件下,某化学反应无论是一步完成还是分几步完成,总的热效应(焓变)是相同的。
- 2)标准生成焓: 在标态和 T(K) 条件下,由稳定态单质生成 1mol 化合物(或不稳定态单质或其它物种)时的焓变。记作 $\Delta_f H_m^{\theta}(T)$,简写为 $\Delta H_f^{\theta}(T)$ 。 $\Delta H_f^{\theta}(T)$ 。 $\Delta H_f^{\theta}(T)$

稳定态单质:在标态及指定温度下能稳定存在的单质。具有人为指定性,但不影响焓变。

2. ΔH:

3) 键焓: 在标准状态和指定温度下, 断开气态物质的 1 mol 化学键, 并使之成为气态原子时的焓变, 称为该化学键的键焓。用符号BE表示, 单位为 kJ/mol。

$$\Delta H^{\theta} = \Sigma v_i BE_{(\overline{\rho} \otimes \overline{h})} - \Sigma v_i BE_{(\underline{e} \otimes \overline{h})}$$

注意事项: 反应物的减生成物的,与其它的相反;物相均为气态

3. ΔS:

熵(S)是体系或物质无序度(混乱度、自由度)的量度。S是状态函数, Δ S>0表示体系熵增加,即体系的混乱度增加; Δ S<0表示体系的混乱度降低,即有序度增加。

标准熵: 1 mol 物质在标准状态和指定温度下所具有的熵值叫标准熵, 也叫绝对熵。符号: S_m^{θ} ,单位: J·mol⁻¹·K⁻¹。

3. ΔS:

热力学第三定律:任何理想晶体在热力学零度时的熵值为零,即 $S_m^{\theta}(0) = 0$

熵值的一些基本规律。

熵变及其计算:

标态简写: $\Delta S^{\theta} = \sum v_i S^{\theta} (\pm 成物) - \sum v_i S^{\theta} (反应物)$

任意态: $\Delta S = \sum v_i S(生成物) - \sum v_i S(反应物)$

熵增加原理: 孤立体系有自发倾向于混乱度增加的趋势。 (热力学第二定律的熵表述): $\Delta S_{\overline{M}} > 0$ 自发; $\Delta S_{\overline{M}} < 0$ 非自发; $\Delta S_{\overline{M}} = 0$ 处于平衡状态。

 Δ H和 Δ S均不能单独作为反应自发性的判断根据,需要综合考虑

4. ∆G:

Gibbs 自由能的定义: G ≡ H - TS (是状态函数)

等温过程: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (封闭体系, G - H 方程)

标准Gibbs生成自由能:在标准状态和指定温度下,由稳定态单质生成1 mol化合物(或非稳定态单质或其它形式的物种)时的Gibbs自由能变。符号为: $\Delta_f G_m^\theta(T)$ 。简写为 $\Delta G_f^\theta(T)$,单位: kJ/mol

化学反应的 $\Delta_r G_m^{\theta}$ (简写: ΔG^{θ})

$$\Delta_r G_m^{\theta} = \sum v_i \Delta_f G_m^{\theta} (生成物) - \sum v_i \Delta_f G_m^{\theta} (反应物)$$

 ΔG 与反应的自发性: $\Delta G < 0$ 正向自发; $\Delta G > 0$ 正向非自发; $\Delta G = 0$ 体系处于平衡

如何获得反应的 \triangle G值?查表可计算标态及298 K条件下 \triangle G,其他呢?

4. ∆G:

不同温度下反应的△G值?

根据等温过程、封闭体系: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, 因为 $\Delta H \setminus \Delta S$ 随反应温度变化不大,所以:

$$\Delta G^{\theta} (T) = \Delta H_{298}^{\theta} - T \Delta S_{298}^{\theta}$$

△G 与反应的自发性

ΔH^{Θ}	$\Delta S^{ heta}$	ΔG ^θ = ΔH 低温	l ^θ 一TΔS ^θ 高温	正向反应自发性 随温度的变化
_	+	_	_	任何温度下均自发
+	_	+	+	任何温度下均非自发
_	_	_	+	低温时自发;高温时非自发
+	+	+	_	低温时非自发;高温时 自发

当
$$\Delta G^{\theta} = 0$$
 时, $\Delta H^{\theta} = T_{\xi} \Delta S^{\theta}$, $T_{\xi} = \Delta H^{\theta} / \Delta S^{\theta}$

 Δ G的物理意义: Δ G = W'_{max},即可逆过程Gibbs自由能的减少等于恒温、恒压下体系所做最大非体积功。

第三章 化学热力学-反应的方向

作业三:

习题: 3.3 3.5 3.9 3.13 3.18 3.19

思考题: 3.1

Thank you!