计算机通信与网络

第一章 概论

1. 掌握计算机网络在逻辑上的组成。

通信子网和终端系统

2. 掌握协议的概念以及协议三要素。

概念: 协议是通信双方都必须遵守的, 控制信息交换的规则的集合。

三要素: 语法、语义、同步

- 3. 掌握网络体系结构的基本概念, OSI/RM 七个层次的名称(按照顺序)和主要功能。
- 4. 理解下三层传输的基本单位。

基本概念: 计算机网络的分层、各层协议和层间接口的集合。

从上到下:

应用层

表示层

会话层

传输层:提供端到端的数据传输服务。


网络层:提供路由选择服务。单位:分组。


数据链路层:在通信的实体间建立数据链路连接。单位:帧。

物理层:实现比特流的透明传输。单位:比特。

5. 掌握 TCP/IP 体系结构中的分层 (四层)。能够区分一些主要的协议位于的层次。

从上到下:





第二章 数据通信技术基础

1. 掌握传信速率、传码速率(波特率)、发送时延、传播时延、误码率的计算。

传码速率: 波特率; N_{Bd}=1/T; 每秒钟传输信号码元的个数; 波特 (Baud) 传信速率: 比特率; R_b; 每秒钟传输二进制码元的个数; 比特/秒 (bit/s)

$$R_b = N_{Bd} \times \log_2 M$$

发送时延 ts: 数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。

发送时延 = 数据帧长度 (b) / 信道带宽 (b/s)

传播时延 tp: 数据在信道上的发送速率。

传播时延 = 信道长度 (m) / 电磁波在信道上的传播速率 (m/s) 误码率: 在一定时间内接收到出错的比特数 e_1 与总的传输比特数 e_2 之比。

$$P_e = (e_1/e_2) \times 100\%$$

1 Mb = 10^6 b 1 Gb = 10^9 b

信道利用率: ts/(ts+2tp)

2. 掌握两种信道容量的计算。(香农公式和奈氏准则)

奈奎斯特定理: 理想无噪声条件:

 $C = 2W \log_2 M$

香农公式:有噪声条件:

 $C = W \log_2(1 + S/N)$


(S/N)dB = $10 \log_{10}(信号功率 P_1/ 噪声功率 P_2)$

3. 了解常用的有线传输介质名称及其应用。

双绞线:价格低 安装方便,带宽窄,抗干扰性能较差;模拟传输和数字传输。同轴电缆:具有较好的抗干扰特性;高速数据传输。

光缆: 通信衰耗小, 距离长, 抗干扰能力强, 传输容量大, 保密性好。

4. 掌握曼彻斯特和差分曼彻斯特编码的规则。



差分编码: 遇0保持, 遇1翻转

曼彻斯特编码: 0:0→1,1:1→0

差分曼彻斯特编码: 先差分, 再曼彻斯特

5. 掌握四种多路复用技术的名称及其应用。

时分复用

频分复用:载波电话系统、电视

码分复用: CDMA, 码分多址复用

每个站分配的码片序列不仅必须各不相同,并且还必须互相正交。

当内积结果为为正时,表明 A 站发送比特 1;结果为负数时,表明发送比特 0; 当结果为 0 时,表明该站未发送数据。

波分复用: 光纤

6. 掌握三种基本的数据交换技术名称和特点。

电路交换: ——建立连接,实时性好,线路利用率低

存储交换::报文交换——存储-转发方式,延迟高

存储交换::分组交换——线路利用率高,数据传输质量高、可靠性高

7. 理解汉明码的基本概念和编码规则

汉明码能纠正1位差错

码长 n, 信息位 k, 监督位数r = n - k (冗余信息 或 校验位)

$$2^r \ge n + 1$$
, $\square 2^r \ge k + r + 1$

编码效率R = k/n

偶校验,无错情况下r个矫正因子都为0

校验位生成式: 汉明码偶校验关系:

 $c_2 = c_6 \oplus c_5 \oplus c_4 \qquad \qquad S_1 = c_6 \oplus c_5 \oplus c_4 \oplus c_2$

 $c_1 = c_6 \oplus c_5 \oplus c_3 \qquad \qquad S_2 = c_6 \oplus c_5 \oplus c_3 \oplus c_1$

 $c_0 = c_6 \oplus c_4 \oplus c_3 \qquad \qquad S_3 = c_6 \oplus c_4 \oplus c_3 \oplus c_0$

 \oplus : 异或: 数值相同 \rightarrow 0, 不同 \rightarrow 1

如果要能检测 e 个差错,则编码集的汉明距离至少为 e+1;

如果要能纠正 t 个差错,则编码集的汉明距离至少为 2t+1;

如果要能检测 e 个差错,同时能纠正 t 个差错(e>t),则编码集的汉明距离至少为 e+t+1:

8. 掌握 CRC 编码的计算方法以及接收方的差错检测过程。


【例】一个报文的比特序列为 1101011011 通过数据链路传输,采用 CRC 进行差错检测,如所用的生成多项式为 $g(x)=x^4+x+1$,试说明:

- 1) CRC 码的产生过程及所产生的发送序列;
- 2) CRC 码的检测过程(有差错及无差错)。

生成多项式为 $g(x)=x^4+x+1$,则其编码为 10011, r=4。

因为 r=4, 所以 CRC 校验码是 4 位的。

对于报文 1101011011,将其左移 4 位,即在报文末尾加 4 个 "0",这等于报文乘以 2⁴,然后被生成多项式模 2 除。



只能做到"无差错接受": 凡是接受的帧(即不包括丢弃的帧), 我们都能以非常接近于1的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错。

要做到"可靠传输"(即发送什么就收到什么)就必须再加上确认和重传机制。

9. 物理层标准主要描述了通信接口的相关特性。

包括: 机械特性(几何尺寸、引线排列)、电气特性(电气参数)、功能特性(功能)和规程特性(接口上传输时间与控制需要执行的事件顺序)。

10. 脉冲编码调制 (PCM) 的处理流程: 抽样、量化、编码

第三章 数据链路层、第四章 局域网和广域网


1. 了解数据链路层的基本功能

链路管理, 帧定界(帧同步), 流量控制, 差错控制, 数据和控制信息的识别, 透明 传输, 寻址

2. 掌握流量控制的概念,掌握并比较几种常用的流量控制方法(停止等待协议,连续 ARQ 协议和选择 ARQ 协议)的基本思想,掌握这三种方法对应的发送窗口、接收窗口尺寸的取值范围。


流量控制:协调链路两端的发送站和接收站之间的数据传输流量,以保证双方的数据发送和接受达到平衡。

停止-等待协议:一次发完一个数据帧后主动停止发送,等待确认




发送窗口和接收窗口都为1。

连续 ARQ 协议: 如果出现差错,则从出现差错的数据帧开始全部重发。



发送窗口≤2n-1,接收窗口=1

选择 ARQ 协议:只重传出现差错的数据帧或者计时器超时的数据帧,但是此时必须加大接收窗口。



发送窗口=接收窗口≤2ⁿ⁻¹

3. 理解 HDLC 协议和 PPP 协议中保证数据透明传输的方法

帧的开头、结尾都是 01111110(0x7E)

HDLC(高级数据链路控制):零比特自动插入/删除法(在发送端,当一串比特流数据中有5个连续1时,就立即自动插入一个"0")

HDLC 中, 帧的类型可以分为信息帧、监督帧、无编号帧三种

PPP (点对点协议): (面向字符,数据链路层)

由三部分组成:在串行链路上封装 IP 数据报的方法;链路控制协议;网络控制协议

同步通信应用:零比特插入/删除法

异步通信应用:字符填充法:

 $0x7E \rightarrow 0x7D, 0x5E;$

 $0x7D \rightarrow 0x7D$, 0x5D;

ASCII 控制字符 (< 0x20) \rightarrow 前面加入一个 0x7D。

4.掌握 CSMA/CD 协议的相关知识。

(包括其工作原理、争用期的概念及计算、最短帧长的计算)

CSMA/CD: 载波侦听多路访问/冲突检测


工作原理: 载波监听、冲突检测、多路访问

发送过程中继续检测信道。如果发现冲突,立即停止发送,并通知全网。等待随机时间后重新监听和发送。

争用期:以太网的端到端往返时延 2τ 称为争用期,或碰撞窗口。 $\tau = d/v$

最先发送数据帧的站,在发送数据帧后至多经过时间 2τ (两倍的端到端往返时延) 就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。

经过争用期这段时间还没有检测到碰撞,才能肯定这次发送不会发生碰撞。



最短帧长: 争用期内传输的比特数。Lmin = 2τ×C


二进制指数类型退避算法:

发生碰撞的站在停止发送数据后,要推迟(退避)一个随机时间才能再发送数据。

- ① 确定基本退避时间,一般是取为争用期 2τ。
- ② 定义重传次数 k, $k \le 10$, 即 k = Min[重传次数, 10]
- ③ 从整数集合[0,1,…,(2k-1)]中随机地取出一个数,记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
 - ④ 当重传达 16 次仍不能成功时丢弃该帧,并向高层报告。

对于 10Mbit/s 的局域网,取 51.2μs 为争用期长度,在争用期内可发送 512bit 数据,即 64 字节。如果发生冲突,就一定是在发送的前 64 字节之内。

5.掌握一个有效的以太网帧的帧长范围(最长和最短帧长)。



最短帧长: 6+6+2+46+4=64 Byte

最长帧长: 6+6+2+1500+4=1518 Byte

6.掌握集线器和网桥工作的层次和特点、平均带宽的计算、冲突域和广播域的分割情况, 掌握网桥转发帧的过程。

集线器: 物理层, 拓展了冲突域, 拓展了广播域, 没有提高最大总吞吐量:

10M/s, 10台: 每台 1M/s


网桥:数据链路层,分割了冲突域,拓展了广播域。

以太网交换机:相当于多端口网桥,没有过滤广播通信的功能

10M/s, 10台: 每台 10M/s

网桥转发帧的过程:

for example: 如图所示,6个站点通过透明网桥B1和B2连接到一个扩展的局域网上。初始时网桥B1和B2的转发表都为空。假设需要传输的帧序列如下:H2传输给H1;H5传输给H4;H3传输给H5;H1传输给H2;H6传输给H5。请给出这些帧传输完后网桥B1和网桥B2的转发表。假设转发表表项的格式为:[站点,端口]。



路由器:网络层,防止广播风暴,每个端口都构成一个独立的广播域。

7. 理解 10BASE-T,10BASE-F, 100BASE-T,100BASE-F 中 10、100、BASE、T、F 的含义)

10:数据率为10Mb/s

BASE: 基带信号,采用曼彻斯特编码

T: 双绞线

F: 光纤

10BASE5: 粗缆,每一段电缆线长 500m

10BASE2: 细缆,每一段电缆线长 200m

8.掌握以太帧的三种类型(单播、多播和广播),掌握以太网交换机转发帧的三种方式和特点。

以太帧的三种类型:

单播帧(一对一),多播帧(一对多),广播帧(一对全体)

以太帧目的地址的三种类型:

单播地址,组播地址,广播地址

以太网交换机转发帧:

直通交换方式:不检查差错直接转发;时延最小;可能转发差错帧/碎片帧。

存储转发方式: 传输延迟大, 负荷增大时会引起阻塞现象。

无碎片交换方式: 收到 64Byte 后再直通转发; 可能会转发差错帧。

9.理解广域网的概念, X.25、帧中继和 ATM 网络中都采用虚电路服务。

广域网:用来实现长距离传输数据的网络,由节点交换机和链路构成。广域网中的节点交换机一般采用存储转发方式,链路一般采用点到点链路。

X.25、帧中继和 ATM 网络中都采用虚电路服务。

虚电路服务特点:需要建立连接,数据传输,连接释放的过程。建立在分组交换的基础上。

10. IEEE802 系列标准将局域网数据链路层分为两个子层:逻辑链路子层 LLC、媒体访问控制子层 MAC。

11. 用集线器/双绞线连接的局域网: 物理上成星型拓扑,逻辑上为总线式拓扑。

第五章 网络层与网络互连、第六章 传输层

1. 会区分一个分类的 IP 地址的类型。




图1-5 五类互联网地址

| 类别 | 地址范围 | 最大网络数 | 最大主机数 | 私有 IP 范围 |
|----|---------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| A | 0.0.0.0~127.255.255.255 | 126(27-2) | 256 ³ -2 | 10.0.0.0~10.255.255.255 |
| В | 128.0.0.0~191.255.255.255 | 214 | 256 ² -2 | 172.16.0.0~172.31.255.255 |
| С | 192.0.0.0~223.255.255.255 | 2^{21} | 256-2 | 192.168.0.0~192.168.255.255 |

2. 掌握 ARP 协议的作用及工作原理。

ARP(地址解析协议): 实现从 IP地址到 MAC地址的动态映射。


原理: 当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时,就先在其 ARP 高速缓存表中查看有无主机 B 的 IP 地址。如有,就可查出其对应的硬件地址,如果没有,则广播发送一个 ARP 请求报文。

3. 会分析 IP 数据报的主要字段。

1 Byte = 8 bit

4. 掌握 IP 数据报分片原理与计算

除最后一个分片外,其余分片的数据部分的大小应该尽量接近但不超过网络 MTU 并且是 8 字节的整数倍,最后一个分片可以比其余分片小。



5. 掌握子网的划分和计算。(会计算所用的子网掩码、每个子网的子网地址、每个子网容纳的主机数、每个子网最小的 IP 地址、最大的 IP 地址及广播地址)

子网掩码:对应的网络号均为1,主机号均为0

子网地址 = 子网掩码 AND IP地址

广播地址:网络号不变, 主机号全为1的IP地址。

一家集团公司有 12 家子公司,每家子公司又有 4 个部门。上级给出一个 172.16.0.0/16 的网段,让给每家子公司以及子公司的部门分配网段。

思路: 既然有 12 家子公司,那么就要划分 12 个子网段,但是每家子公司又有 4 个部门,因此又要在每家子公司所属的网段中划分 4 个子网分配给各部门。

步骤:

A. 先划分各子公司的所属网段。

有 12 家子公司,那么就有 $2^n \ge 12$, $n \ge 4$ 。因此,网络位需要向主机位借 4 位。那么就可以从 172.16.0.0/16 这个大网段中划出 2 的 4 次方=16 个子网。

详细过程:

先将 172.16.0.0/16 用二进制表示

10101100.00010000.00000000.000000000/16

借 4 位后 (可划分出 16 个子网):

- 1) 10101100.00010000.0000 0000.00000000/20 【172.16.0.0/20】
- 2) 10101100.00010000.0001 0000.00000000/20 【172.16.16.0/20】
- 3) 10101100.00010000.0010 0000.00000000/20 【172.16.32.0/20】
- 4) 10101100.00010000.0011 0000.00000000/20 【172.16.48.0/20】
- 5) 10101100.00010000.0100 0000.00000000/20 【172.16.64.0/20】
- 6) 10101100.00010000.0101 0000.00000000/20 【172.16.80.0/20】
- 7) 10101100.00010000.0110 0000.00000000/20 [172.16.96.0/20]
- 8) 10101100.00010000.0111 0000.00000000/20 【172.16.112.0/20】
- 9) 10101100.00010000.1000 0000.00000000/20 【172.16.128.0/20】
- 10) 10101100.00010000.1001 0000.00000000/20 【172.16.144.0/20】
- 11) 10101100.00010000.1010 0000.00000000/20 [172.16.160.0/20]
- 12) 10101100.00010000.1011 0000.00000000/20 【172.16.176.0/20】
- 13) 10101100.00010000.1100 0000.00000000/20 [172.16.192.0/20]
- 14) 10101100.00010000.1101 0000.00000000/20 【172.16.208.0/20】
- 15) 10101100.00010000.1110 0000.00000000/20 【172.16.224.0/20】
- 16) 10101100.00010000.1111 0000.00000000/20 【172.16.240.0/20】

我们从这 16 个子网中选择 12 个即可,就将前 12 个分给下面的各子公司。每个子公司最多容纳主机数目为 2¹²-2=4094。

(通常情况下全0全1的子网不分配)

B. 再划分子公司各部门的所属网段

以甲公司获得172.16.0.0/20为例,其他子公司的部门网段划分同甲公司。

有 4 个部门,那么就有 2ⁿ≥4, n≥2。因此,网络位需要向主机位借 2 位。那么就可以从 172.16.0.0/20 这个网段中再划出 2²=4 个子网,正符合要求。

详细过程:

先将 172.16.0.0/20 用二进制表示

10101100.00010000.00000000.000000000/20

借 2 位后 (可划分出 4 个子网):

- ① 10101100.00010000.000000 00.00000000/22 【172.16.0.0/22】
- ② 10101100.00010000.000001 00.00000000/22 【172.16.4.0/22】
- ③ 10101100.00010000.000010 00.00000000/22 【172.16.8.0/22】
- (4) 10101100.00010000.000011 00.00000000/22 【172.16.12.0/22】

将这 4 个网段分给甲公司的 4 个部门即可。每个部门最多容纳主机数目为 2 的

10 次方-2=1024。

6. 掌握路由器工作的层次和根据目的 IP 地址进行转发数据报的过程 148,158

路由器工作在网络层,可以抑制网络风暴。

提取目的站 IP 地址与路由表中的表项进行匹配,来决定把数据报发往何处。

路由表表项: (子网掩码,目的网络地址,下一跳地址)

```
采用子网编址方案时的IP数据报转发(数据报DG,路由表T)
从数据报DG中取出目的IP地址I<sub>D</sub>;
for 表T中的每一表项do
将I<sub>D</sub>与表项中的子网掩码按位相"与",结果为N;
if N等于该表项中的目的网络地址,则
if 下一跳指明应直接交付,则
把DG直接交付给目的站
else
把DG发往本表项指明的下一跳地址
return
for_end
没有找到匹配的表项,向DG的源站发送一个目的不可达差错报告
```

7. 掌握 CIDR 地址块中地址个数的计算,掌握路由的汇聚,路由最长前缀匹配。161-162

地址个数: x.y.z.w/N 中, 地址有 232-N 个

路由汇聚:

某企业分配给产品部的 IP 地址块为 192.168.31.192/26,分配给市场部的 IP 地址块为 192.168.31.160/27,分配给财务部的 IP 地址块为 192.168.31.128/27,那么这三个地址块经过聚合后的地址为()

A, 192.168.31.0/25 B, 192.168.31.0/26 C, 192.168.31.128/25 D, 192.168.31.128/26

此例三个 IP 聚合:

192.168.31.192

192.168.31.160

192.168.31.128

比较,相同的部分均为 192.168.31,总共 24 位相同,最后一组换成二进制再比较:

192.168.31.11000000

192.168.31.10100000

192.168.31.10000000

比较得出,总共 25 位相同,那么,聚合后的 IP (网络前缀) 就为192.168.31.10000000,将 100000000 转为十进制为 128,聚合后的 IP 就是192.168.31.128。可直接写成192.168.31.128/25。

所以,本题选 C。

最长前缀匹配:路由器查找路由表时,即使找到了一个匹配表项,查找还不能结束, 必须查找完所有的项,在所有的匹配表项中再选择具有最长前缀的路由表项。

最长前缀匹配举例

收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.130

路由表中的项目: ①206.0.68.0/22

2206.0.71.128/25

解: D & 255.255.252.0 = 206.0.68.0 与①匹配

D & 255.255.255.128 = 206.0.71.128**与②匹配**

选择两个匹配的地址中更具体的一个,即选择具有

最长网络前缀的路由。

8. 掌握 ICMP 的原理及其应用。153

ICMP: 因特网控制报文协议,网络层,是 IP 的重要组成部分

两大类: 差错报告报文:: 目的不可达报文、超时报文、源抑制报文(拥塞/无缓存)

提供信息的报文::回应请求与应答报文(ping)

9. 掌握 RIP 和 OSPF 的基本概念(包括使用的算法名称、动态路由更新算法)166,169 RIP (路由信息协议): 使用距离向量算法,应用层

OSPF (开放最短路径优先) 算法: 使用链路状态算法, 网络层

10. 掌握实现 VPN 用到的技术(隧道技术和加密技术),以及 NAT 的作用。

VPN(虚拟专用网)的实现主要使用了两种基本技术: 隧道传输和加密技术。

NAT (网络地址转换)作用:将专用 IP 地址的域和因特网连通。


11. 掌握 UDP 和 TCP 的特点。

UDP: 无连接; 提供不可靠的服务; 点到点和多点通信; 面向报文。


TCP: 面向连接, 提供可靠服务, 只能进行点到点通信, 面向字节流。

12. 掌握如何通过三次握手建立 TCP 的连接。202

三次握手建立连接:




四次握手释放连接:



13. 掌握 TCP 流量控制过程,发送窗口的取值和拥塞窗口、对方的接收窗口之间的关系 209

拥塞窗口 cwnd,接收窗口 rwnd

发送窗口的取值: Min(rwnd, cwnd)



慢启动:指数方式增大 cwnd

拥塞避免:线性增大 cwnd

例: 主机甲和乙已建立了 TCP 连接,甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据,并一直有数据发送,乙每收到一个数据段都会发出接收窗口(rwnd)为 6KB 确认段。若甲在 t=0 时刻发生超时时拥塞窗口(cwnd)为 8KB。从 t=0 时刻起,经过 3 个 RTT 后,不再发生超时情况下,求主机甲的发送窗口

t=0 时刻发生超时时拥塞窗口(cwnd)为 8KB, 所以在下一个时刻 t=1RTT, 此时的拥塞窗口 cwnd 减半变为 4KB, 然后进入慢启动算法 MSS=1KB 开始, 2KB(t=2RTT), 4KB(t=3RTT), 经过 3 个 RTT 后, 因为要执行拥塞避免算法,则拥塞窗口为 5KB, 发送窗口为 Min[rwnd, cwnd] = Min[6KB, 5KB]= 5KB。

第七章 应用层、第八章 网络管理与网络安全

1. 掌握域名系统的作用。

实现域名到IP系统的解析。

2. 理解 FTP 应用的两个连接名称及其各自的作用。

控制连接:端口号21,传输请求

数据连接:端口号20,实际用于传输文件

3. 掌握 DHCP 的全称和作用,一台计算机访问因特网需要配置的四个项目。

全称: Dynamic Host Configuration Protocol, 动态主机配置协议

作用:允许一台计算机加入新网可自动获取 IP 地址,不用人工参与。

访问互联网需要配置的四个项目:

IP 地址, 子网掩码, 默认网关 IP 地址, DNS 服务器 IP 地址

4. 理解发送电子邮件的过程,掌握其中使用的应用层协议(SMTP、MIME 和 POP3) 名称



过程:

- (1) 发信人调用用户代理来编辑要发送的邮件。用户代理用 SMTP 把邮件传送给发送端邮件服务器。
 - (2) 发送端邮件服务器将邮件放入邮件缓存队列中,等待发送。
- (3) 运行在发送端邮件服务器的 SMTP 客户进程,发现在邮件缓存中有待发送的邮件,就向运行在接收端邮件服务器的 SMTP 服务器进程发起 TCP 连接的建立。
- (4) TCP 连接建立后,SMTP 客户进程开始向远程的 SMTP 服务器进程发送邮件。 当所有的待发送邮件发完了,SMTP 就关闭所建立的 TCP 连接。
- (5) 运行在接收端邮件服务器中的 SMTP 服务器进程收到邮件后,将邮件放入收信人的用户邮箱中,等待收信人在方便时进行读取。
- (6) 收信人在打算收信时,调用用户代理,使用 POP3(或 IMAP)协议将自己的邮件从接收端邮件服务器的用户邮箱中的取回(如果邮箱中有来信的话)。

SMTP: 简单邮件传输协议

MIME: 通用因特网邮件扩展



POP3: 邮局协议第3版

IMAP4: 因特网报文存取协议第 4 版

5. 了解 WWW 和 HTTP、URL 的基本概念。

WWW: 端口80

HTTP: 超文本传输协议,应用层,使用 TCP 连接为分布式超媒体信息系统提供可靠传输。

URL: 统一资源定位符,用来标志万维网上的各种文档

6. 会解析传输层、网络层、数据链路层的协议报文。

根据附录

7. 掌握网络管理的五大功能。 250

配置管理、性能管理、故障管理、计费管理、安全管理