## 本章提要

## 1. 简谐振动表达式

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

- (1) 三个特征物理量 ① 振幅 A, 由振动系统的能量(或初始条件)决
- 定;
- ② 角频率  $\omega$ (或周期 T),由系统的力学性质所 决定;
  - ③ 初相  $\varphi$ ,取决于初始时刻的选择. (2) 由初始条件确定振幅和初相位
    - $A=\int x_0^2+rac{v_0^2}{\omega^2}$ , tan  $arphi_0=-rac{V_0}{\omega x_0}$

 $\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d} t^2} + \omega^2 x = 0$ 

式中 $\omega$ 即为系统振动的角频率,例如

弹簧振子 
$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$
 单摆  $\omega^2 = \frac{g}{l}$  复摆  $\omega^2 = \frac{mgh}{J}$  周期  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 

弹簧振子

## $E = E_{\rm k} + E_{\rm p} = \frac{1}{2}m\left(\frac{{ m d}x}{{ m d}t}\right)^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$

3. 简谐振动的能量

$$\overline{E_{\mathtt{k}}}=\overline{E_{\mathtt{p}}}=rac{1}{2}E=rac{1}{4}kA^{2}$$
4. 两个简谐振动的合成

## (1) 同方向同频率的谐振动的合振动是与分振 动同频率的谐振动

合振动初相位

合振幅  $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_{20} - \varphi_{10})}$ 

$$an arphi_0 = rac{A_1 \sin arphi_{10} + A_2 \sin arphi_{20}}{A_1 \cos arphi_{10} + A_2 \cos arphi_{20}}$$
\*(2) 同方向不同频率谐振动合成时,若  $\omega_1$  +

 $\omega_2 \gg |\omega_1 - \omega_2|$ ,将产生拍振动,拍频  $u_{\text{h}} = | \nu_2 - \nu_1 |$ 

\*(3)振动方向相互垂直同频率的谐振动的合 成振动为一椭圆振动,即为  $\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_{20} - \varphi_{10})$ 

单整数比的合振动轨迹为李萨如图.

 $=\sin^2(\varphi_{20}-\varphi_{10})$ 

5. 阻尼振动 受迫振动 (1) 弱阻尼振动( $\beta/\omega_0$  << 1, $\omega_0$  称为系统固有

$$A = A_0 \mathrm{e}^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$$

式中  $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ . (2) 受迫振动

稳定受迫振动的频率取决于策动力频率,其振

幅和振动相位均与系统的初始条件无关.

角频率)

(3) 共振 当策动力频率  $P_{\rm r}=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$  时,发生位移共振.

当策动力频率  $P_{v}=\omega_{0}$  时,发生能量共振,此 时,外界对系统的能量输入处于最佳状态.