本章提要

1. 理想气体基本公式

(1) 理想气体的状态方程

$$pV = \frac{M}{M_{\text{mol}}}RT \quad \vec{\boxtimes} \quad p = nkT$$

玻耳兹曼常量 $k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$.

(2) 理想气体的压强和温度公式

$$p = \frac{2}{3}n\overline{w}, \quad \overline{w} = \frac{3}{2}kT$$

分子模型是弹性的自由运动的质点.n 和 ω 是 大量分子的统计平均值,两公式只对大量气体分子 有意义.

(3) 理想气体的内能 $E = \frac{M}{M_{\text{max}}} \frac{i}{2} RT$

子模型一般不能看成是质点. 用自由度来反映分子 的结构. 2. 统计分布规律

(1) 能量按自由度均分定理

平衡态时,气体分子的任何一个自由度的平 均动能都为 $\frac{1}{2}kT$.

如果刚性分子有 i 个自由度,则一个分子的平 均动能为

 $f(v) = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}$

(3) 麦克斯韦速率分布律

$$\frac{\mathrm{d}N}{N} = 4\pi \cdot \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot \mathrm{e}^{-\frac{\pi}{m}} \cdot v^2 \,\mathrm{d}v$$

麦克斯韦速率分布律适用于无外场时处于平衡态 的理想气体. 最概然凍率

 $v_{\rm P} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M_{\rm mol}}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M_{\rm mol}}}$

方均根速率
$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{mol}}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$

分子数密度按势能分布

(4) 玻耳兹曼分布律*

$$n=n_0\mathrm{e}^{-rac{r}{r}}$$

碰撞问题中,通常把分子看成有效直径为 d 的 弹性小球,除碰撞外,无相互作用.

3. 平均碰撞频率和平均自由程

平均碰撞频率 $\overline{Z}=\sqrt{2}\pi d^2\overline{v}m$ $\bar{\lambda} = \frac{v}{Z} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 x}$ 平均自由程

4. 气体内的输运过程*

(1) 扩散

$$\mathrm{d}N = -D\, \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}z}\mathrm{d}s\mathrm{d}t$$

气体扩散系数 $D = \frac{1}{3}\overline{v}\overline{\lambda}$

 $\kappa = \frac{1}{3} \overline{v} \overline{\lambda} C_V \frac{\rho}{M}$

(2) 热传导

$$dQ = -k \frac{dT}{ds} ds dt$$

热导率

(3) 黏性
$$dF = \eta \frac{du}{dz} ds$$

 $\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{\nu} \bar{\lambda} = \rho D$ 黏滞系数