全文検索システム『ひまわり』/USBへの『ひま わり』とMeCabのインストール

Top / 全文検索システム『ひまわり』 / USBへの『ひまわり』とMeCabのインストール

言語を選択 ▼

1

全文検索システム『ひまわり』

本ページの内容は, ver.1.5用です。1.6では(そのままでは)使用できません。

1. はじめに ±

このページでは、Windows PC を対象に、『ひまわり』と MeCab (形態素解析システム) を USB メモリにインストールする方法を紹介します。USB メモリへのインストールなので、大学のPC教室のように、ソフトウェアを自分でインストールできない環境でも、『ひまわり』から MeCab が利用できるようになります。特に、『ひまわり』の<u>テキストインポート機能</u>と連携させれば、自分の用意したテキストに対して、形態素結果をアノテーションし、検索に活かすことができます。

なお, 2章で行う内容をパッケージ化したものを3章で配布しています。2章をざっと読んだ上で, パッケージを試してみることをおすすめします。

2. USB メモリへのインストール方法 ±

2.1 『ひまわり』 ±

Windows 環境では、『ひまわり』のフォルダを USB メモリにコピーするだけで、そのまま『ひまわり』を利用できます。『ひまわり』のダウンロードは、配布ページから行なって下さい。

2.2 MeCab [±]

現時点(2016-03-14)の <u>Windows 版 MeCab</u> は、インストーラの形式で配布されています。USB メモリ上にインストールすることもできますが、インストールの際に管理者権限が必要になりますので、次の手順で USB メモリにコピーして下さい。

- 1. MeCab を管理者権限を持っている Windows PC にインストールする。
- 2. MeCab のインストール先のフォルダ(通常は,C:\Program Files\MeCab)をUSB メモリ上の『ひまわり』 のフォルダにコピーする。

教育現場で利用する場合は、教師が上記2の MeCab フォルダを学生に再配布し、学生が各自 USB メモリにコピーするのがよいでしょう。

2.3 設定 ±

『ひまわり』から MeCab を起動するための設定は、config_xxx.db.xml に記述されています。末尾が .db.xml の設定ファイルは、形態素解析結果を検索に利用する際に利用するもので、例えば、『ひまわり』に同梱されている、青空文庫サンプルの場合は、config_aozora_sample.db.xml です。

修正しなければならないのは、次の箇所です。「秀丸」などのテキストエディタなどで参照して下さい。

この設定のうち, command= の部分が MeCab のインストール場所を指定しています。上記の設定では, MeCab のデフォルトのインストール先 (C:\Program Files\MeCab\bin\mecab) になっています。

USB メモリ上の『ひまわり』フォルダに MeCab フォルダをコピーした場合は,次のように修正します。変更点は,command= と option= のところです。MeCab フォルダの場所は,『ひまわり』フォルダから相対的に設定しています。option の設定は,辞書の場所を指定するものです。

もし, MeCab フォルダを『ひまわり』フォルダの中の resources フォルダにコピーした場合は, 次のようになります。

以上のように設定ファイルごとに MeCab の設定を行います。ただ, 既存の資料をインポートする場合のように, 設定ファイルが生成される場合は, 生成のたびに変更する必要があります。そのため, 何度も修正する必要が生じる場合は, 生成される設定ファイルの雛形のファイル resources\template\defaultConfig.xml を上記と同様に変更して下さい。

2.4 形態素解析の実行 ±

修正した設定ファイルを[ファイル]→[新規]で読み込み, [ツール]→[アノテーション]→[外部プログラム]→[MeCab]を実行すると, 設定対象の言語資料に対して, 形態素解析が実行されます。正常に終了すれば, (青空文庫サンプルのように)形態素解析結果を検索に利用できるようになります。詳しくは, 次のページを参照して下さい。

- 簡単な検索用データの作成方法2
- 『ひまわり』のマニュアルの「6.3 自動アノテーション」

3. MeCab インストール用パッケージ ±

上記で紹介した内容を簡単に実行するためのパッケージを用意しました。

• MeCab インストール用パッケージ (約25MB, 2016-03-15)

利用方法は,次のとおりです。

- 1. USB メモリ上にインストールした『ひまわり』(ver.1.5.4以降)を起動し,ダウンロードしたパッケージを『ひまわり』にドラッグ&ドロップして下さい。
- 2. 以上で、パッケージのインストールは終了です。インストールでは、次のことが行われます。
 - MeCab(ver.0.996)が『ひまわり』の resources フォルダにコピーされます。MeCab の著作権表示は次のとおりです。本パッケージ自体は、BSDライセンスに基づいて配布します。なお、MeCab は、USB メモリにコピーされるだけなので、オリジナルの MeCab に含まれるアンインストーラは削除してあります。

```
Copyright (c) 2001-2008, Taku Kudo
Copyright (c) 2004-2008, Nippon Telegraph and Telephone Corporation
All rights reserved.
```

- 2.3 の修正を行った defaultConfig.xml が『ひまわり』フォルダ中の resources\template フォルダに コピーされます。
 - これにより、インポート時に生成される設定ファイルは、『ひまわり』フォルダ中の MeCab を利用します。
 - ただし、既存の設定ファイル(例えば、青空文庫サンプル)に変更はありません。

1

1

Last-modified: 2017-10-15 (日) 22:21:23 (319d)

Site admin: anonymous

PukiWiki 1.4.7 Copyright © 2001-2006 <u>PukiWiki Developers Team</u>. License is <u>GPL</u>. Based on "PukiWiki" 1.3 by <u>yu-ji</u>. Powered by PHP 5.1.6. HTML convert time: 0.119 sec.