bobalkkagi 사용자 메뉴얼

TEAM 밥알까기

목차

1. bobalkkagi 소개	3
1.1. 기능 소개	3
1.2. 프로그램 구성	3
2. 사전 설치 사항	4
2.1. 프로그램 설치	4
3. 프로그램 사용	5
3.1. 사용 방법	6
4. 언패킹 기능	7
4.1. 기능 소개	7
4.2. 사용 방법	7
5. 디버깅 기능	10
5.1. 기능 소개	10
5.2. 사용 방법	10
6. 후킹 기능	14
6.1. 기능 소개	14
6.2. 사용 방법	14
7. 언래핑 기능	16
7.1. 기능 소개	16
72 사유 바버	16

1. bobalkkagi 소개

Bobalkkagi 는 더미다라는 상용 패커를 통해 패킹된 프로그램을 기존 코드로 복구하기 위해 개발한 더미다 3.x 버전 언패킹 툴이다. TIGER RED 로 패킹된 프로그램에 초점을 잡아 분석을 진행하였고, 해당 옵션에서의 Anti-Debugger Detection, Entry Point Obfuscation, Advanced API-

Wrapping 기능을 적용하여 해당 기능에 맞추어 언패킹 및 언래핑에 대한 자동화 도구를 개발하였다. 본 프로그램은 디버깅 및 후킹 기능까지 지원한다.

1.1. 기능 소개

	기능	설명	
1	Unpacking	패킹 되기 전 상태로 복구	
2	Debugging	Anti-Debugging 을 우회하여 분석	
3	Hooking	특정 영역 Hooking	
4	Unwrapping	호출하는 API 의 복구	

[표 1] 기능 소개

1.2. 프로그램 구성

Python 의 pip 를 이용하여 간단히 설치가 가능하며, github 에서 자세한 코드를 확인할 수 있다.

- 메모리에 로드할 DLL 목록 (win10_v1903)
- 다양한 옵션을 제공하여 많은 기능 활용

2. 사전 설치 사항

• Python3

Pip 를 통한 bobalkkagi 를 설치하기 위해 python3 의 설치가 필요하다. Python 설치 페이지()에서 설치 후, 환경 변수 등록 절차를 진행한다.



[그림 1]

● DLL 폴더

DLL 폴더를 만들어 메모리에 올라갈 DLL 목록을 저장하거나 bobalkkagi 도구에서 제공하는 DLL 파일()인 win10_v1903 폴더를 다운받아 진행한다.

2.1. 프로그램 설치

● pip 를 통한 설치

Python3 가 설치되어 있는 환경에서 [pip install bobalkkagi]를 통해 더미다 패킹 해제 자동화 프로그램인 bobalkkagi 를 설치한다.

pip install bobalkkagi

[그림 2] pip install

3. 프로그램 사용

Default

기본적인 사용법으로 bobalkkagi PROTECTEDFILE 명령을 통해 패킹된 프로그램을 bobalkkagi 로 언패킹 및 언래핑을 진행할 수 있다.

• 옵션 (FLAGS)

--mode=MODE

에뮬레이션의 모드를 뜻하며, fast(f), hook_code(c), hook_block(b)로 나뉜다.

fast 모드는 함수 영역을 0x20 만큼 rip 와 비교하는 모드이며, hook_code 와 hook_block 은 매핑되는 모든 DLL 메모리와 rip 를 비교하는 모드이다.

--verbose=VERBOSE

Hooking 되는 API CALL 정보를 보여주는 옵션이다.

--dllPath=DLLPATH

윈도우 버전에 맞게 메모리에 로드할 DLL 목록을 지정하여 후킹할 DLL 을 불러온다.

--oep=OEP

oep 를 찾는 옵션으로 Hook_code 와 hook_block 에서만 해당 옵션을 종료할 수 있다.

--debugger=DEBUGGER

다른 버전이나 패커의 사용을 위한 옵션으로 hook_code 에서만 사용가능하다.


3.1. 사용 방법

● 명령 프롬프트(CMD)에서 위 옵션에 맞춰 bobalkkagi 를 실행한다.

c:\bobalkkagi Sample.exe --dllPath=win10_v1903


[그림 3] 기본명령

• 언패킹과 언래핑이 종료된 후 덤프 파일의 생성을 확인한다.



[그림 4] 덤프파일

● 분석 프로그램을 활용하여 분석을 진행한다



[그림 5] 분석

4. 언패킹 기능

4.1. 기능 소개

더미다 3.x 버전으로 패킹된 x64 바이너리를 언패킹하는 기능이며, 언패킹 루팅을 실행하여 Original Entry Point 를 찾은 후 실행 직전의 dump 파일을 생성한다.

code, block, fast 모드가 존재하면 각 모드의 상세는 다음과 같다.

code: 모든 Instruction 정보를 기록하며 언패킹을 진행한다. Debugging 시 가장 적절한 모드이며 실행 옵션 중 mode = c를 통해 실행한다.

block: jmp, call 등 block 단위의 Instruction 정보를 기록하며 언패킹을 진행한다. Debugging 시 해당 모드를 권장하지 않으며 옵션 중 mode = b 를 통해 실행한다.

fast: Instruction 정보를 기록하지 않고 언패킹을 진행하며, 실행 옵션 중 mode = f 를 통해 실행한다.


4.2. 사용 방법

bobalkkagi tool 실행시 원하는 mode 를 적용하여 실행한다.

bobalkkagi> python main.py ..\testfiles\putty_protected.exe c T ..\win10_v1903 t t

[그림 6] hook_code mode 선택

• code 모드를 적용하게 되면 Register, Instruction, Stack 등의 상세정보를 확인할 수 있다.



[그림 7] 상세정보 확인 가능

● block 모드를 적용하면 언패킹시 실행된 함수들 전부를 확인할 수 있다.

```
INFO - This Function is ntdll.dll_ZwQueryInformationProcess, RIP : 0x7ff00014e3e0
HOOKING - HOOK_API_CALL : ZwQueryInformationProcess
INFO - This Function is ntdll.dll_RtlAcquireSRWLockExclusive, RIP : 0x7ff0000eb4a0
INFO - This Function is ntdll.dll RtlReleaseSRWLockExclusive, RIP : 0x7ff0000eb7cb0
INFO - This Function is ntdll.dll RtlAcquireSRWLockExclusive, RIP : 0x7ff0000eb7cb0
INFO - This Function is ntdll.dll RtlAcquireSRWLockExclusive, RIP : 0x7ff0000eb7cb0
INFO - This Function is ntdll.dll RtlAcquireSRWLockExclusive, RIP : 0x7ff0000eb7cb0
INFO - This Function is ntdll.dll RtlAcquireSRWLockExclusive, RIP : 0x7ff0000eb7cb0
INFO - This Function is ntdll.dll RtlAcquireSRWLockExclusive, RIP : 0x7ff0000ebba0
INFO - This Function is kernel32.dll_SetCurrentDirectoryW, RIP : 0x7ff00001fld0
HOOKING - HOOK_API_CALL : SetCurrentDirectoryW
INFO - This Function is kernel32.dll_SetCurrentDirectoryW, RIP : 0x7ff00001fld0
HOOKING - HOOK_API_CALL : ZwSetInformationThread, RIP : 0x7ff00014e260
HOOKING - HOOK_API_CALL : ZwSetInformationThread
INFO - This Function is ntdll.dll_ZwQueryInformationProcess, RIP : 0x7ff00014e3e0
HOOKING - HOOK_API_CALL : ZwQueryInformationProcess
INFO - This Function is kernel32.dll_VirtualProtect, RIP : 0x7ff00001af90
HOOKING - HOOK_API_CALL : VirtualProtect, Address : 0x7ff0001f490, Size : 0x1000, Privilege : 0x40
INFO - This Function is kernel32.dll_VirtualProtect, RIP : 0x7ff00001af90
HOOKING - HOOK_API_CALL : VirtualProtect, Address : 0x7ff0001f490, Size : 0x1000, Privilege : 0x20
INFO - This Function is kernel32.dll_VirtualProtect, RIP : 0x7ff00001af90
HOOKING - HOOK_API_CALL : VirtualProtect, Address : 0x7ff00001f390, Size : 0x1000, Privilege : 0x20
INFO - This Function is kernel32.dll_VirtualProtect, RIP : 0x7ff00001af90
HOOKING - HOOK_API_CALL : VirtualProtect, Address : 0x7ff0001f31a60, Size : 0x1000, Privilege : 0x20
INFO - This Function is kernel32.dll_VirtualProtect, RIP : 0x7ff0001f31a60, Size : 0x1000, Privilege : 0x20
```

[그림 8] 언패킹 시 실행된 함수 정보 출력

fast 모드를 적용하면 언패킹에 필요한 후킹 함수 정보만이 출력된다.

```
HOOKING - HOOK_API_CALL : ZwQueryInformationProcess
HOOKING - HOOK_API_CALL : ZwQueryInformationProcess
HOOKING - HOOK_API_CALL : VirtualProtect, Address : 0x7ff00017f490, Size : 0x1000, Privilege : 0x40
HOOKING - HOOK_API_CALL : VirtualProtect, Address : 0x7ff00017f490, Size : 0x1000, Privilege : 0x20
HOOKING - HOOK_API_CALL : VirtualProtect, Address : 0x7ff000151ae0, Size : 0x1000, Privilege : 0x40
HOOKING - HOOK_API_CALL : RtlAllocateHeap, handle : 0x1e9e3850000, RAX : 0x1e9e3858000
HOOKING - HOOK_API_CALL : RtlFreeHeap, handle : 0x1e9e3850000,
HOOKING - HOOK_API_CALL : GetWindowTextA
HOOKING - HOOK_API_CALL : OpenThreadToken
HOOKING - HOOK_API_CALL : OpenThreadToken
HOOKING - HOOK_API_CALL : OpenThreadToken, token : 0x159
HOOKING - HOOK_API_CALL : ZwQueryInformationToken, token : 0x159
HOOKING - HOOK_API_CALL : ZwQueryInformationToken, token : 0x140
HOOKING - HOOK_API_CALL : ZwQueryInformationToken, token : 0x144
HOOKING - HOOK_API_CALL : ZwClose, handle : 0x168
HOOKING - HOOK_API_CALL : RtlAllocateHeap, handle : 0x1e9e3850000, RAX : 0x1e9e3859000
HOOKING - HOOK_API_CALL : RtlFreeHeap, handle : 0x1e9e3850000, RAX : 0x1e9e3859000
HOOKING - HOOK_API_CALL : RtlAllocateHeap, handle : 0x1e9e3850000, RAX : 0x1e9e3850000
HOOKING - HOOK_API_CALL : ZwOpenFrocessTokenEx, token : 0x13d
HOOKING - HOOK_API_CALL : ZwOpenFrocessTokenEx, token :
```

[그림 9] 필요한 후킹 함수 정보 출력

언패킹 실행 시 다음과 같은 Error 가 발생하는 경우 DLL 로드와 관련이 있다. 더미다로 패킹한 파일의 IAT 정보들이 일부 지워지기 때문에 언패킹에 필요한 dll 이 로드되지 않는다.

```
address =DLL_SETTING.DllFuncs[key]
KeyError: 'win32u.dll_NtUserGetForegroundWindow'
```

[그림 10] dll 로드 error

해당 Error 를 해결하기 위해서는 unpacking.py 에 필요한 dll 을 다음과 같은 방식으로 추가하면 된다.

```
PE_Loader(uc, program, GLOBAL_VAR.ImageBaseStart, oep)
PE_Loader(uc, "user32.dll", GLOBAL_VAR.DllEnd, False) # dll 추가
```

[그림 11] 수동 dll 로드

로드해야할 dll 이 win10_v1903 폴더에 존재하지 않는 경우 다음과 같은 Error 메시지가 출력된다.

wsock32.dll 이 로드되지 않아 해당 dll 의 Address 가 0x0 인걸 확인할 수 있다. 해당 Error 는 필요한 dll 을 win10_v1903 폴더에 추가하거나 해당 dll 이 존재하는 폴더를 dllPath 로 지정하면 해결할 수 있다.

```
ERROR - wsock32.dll is not loaded. Please check the following 2 things.

1. Check if wsock32.dll exists in ..\win10_v1903

2. Check if wsock32.dll is included in the default dll.

HOOKING - HOOK_API_CALL : GetModuleHandleA, Handle : wsock32.dll, Address : 0x0
INFO - This Function is kernel32.dll_GetModuleHandleA, RIP : 0x7ff00001e090
```

[그림 12] dll 목록 폴더 error

5. 디버깅 기능

5.1. 기능 소개

언패킹 실행 중 메모리 접근, 핸들, 권한 등의 문제 발생시 언패킹 기능이 제대로 동작하지 않는다. 따라서 디버깅 기능을 통해 오류 원인 파악 및 수정 기능을 제공해야 한다.

5.2. 사용 방법

bobalkkagi tool 실행시 debugger 옵션을 적용하여 실행한다.

```
\bobalkkagi> python main.py ..\testfiles\putty_protected.exe c T ..\win10_v1903 t t
```

[그림 13] 디버깅 옵션

디버깅 기능이 적용되면 h(help)명령어를 통해 사용가능한 명령어를 확인할 수 있다.

[그림 14] 디버깅 기능

• n(next): 다음 Instruction 을 실행시키는 명령이다.



[그림 15] 디버깅 next

● s, sf: 주소와 이름으로 dll 의 함수를 찾는 명령어이다. s 는 주소로, sf 는 이름으로 해당 함수를 찾는다.

UNICORN DEBUG > s address : 0x7ff00001a310 result: kernel32.dll GetProcAddress UNICORN DEBUG > sf dll_function: kernel32.dll_GetProcAddress result: 0x7ff00001a310

Search by address

Search by name

[그림 16] 디버깅 dll 함수 찾기

• view: 메모리에 쓰여있는 값을 확인하는 명령이며, 확인하고 싶은 주소와 사이즈를 입력하여 메모리의 값을 확인한다.

address(64bit size): 0x14fee0 size(ex. 0x1234): 0x30 000000000014fee0: 000000014019a2c8 000000000000000 00000000014fef0: 00000000000000 0000000000000206 00000000014ff00: ff2000000000000 000000000000283

[그림 17] 디버깅 메모리 확인

● w(write): 메모리에 값을 쓰는 명령어이다. 쓰고싶은 주소와 값을 입력하여 메모리의 값을 변경하며, 바뀌기 이전값도 확인할 수 있다.

> UNICORN DEBUG > w address: 0x14fef0

Value: 0xffffffffffffffff

before: 0

Changed: 18446744073709551615


UNICORN DEBUG > view

address(64bit size): 0x14fee0

size(ex. 0x1234): 0x30

[그림 18] 디버깅 메모리 작성

• set: Register 의 값을 변경하는 명령이다. Register 와 값을 입력하여 해당 Register 의 값을 변경한다.



[그림 19] 디버깅 레지스터 변경

- bp(break point): 원하는 주소에 break point 를 거는 명령이다.
- bl(break point list): bp 가 걸린 리스트를 확인하는 명령이다.

UNICORN DEBUG > bp address: 0x7ff00001a310 UNICORN DEBUG > bl bp0: 00007ff00001a310 UNICORN DEBUG > bp address: 0x140604ccf UNICORN DEBUG > bl bp0: 00007ff00001a310 bp1: 0000000140604ccf

[그림 20] 디버깅 bp

● c(continue): 다음 break point 까지 실행하는 명령이다. bp 를 걸었던 0x7ff00001a310 주소인 kernel32.dll_GetProcAddress 까지 실행됨을 확인할 수 있다.

```
UNICORN DEBUG > c
INFO - This Function is kernel32.dll_LoadLibraryA, RIP : 0x7ff00001eb60
HOOKING - HOOK_API_CALL : LoadLibraryA, user32.dll: 0x7ff0008d6000
INFO - This Function is kernel32.dll_LoadLibraryA, RIP : 0x7ff00001eb60
HOOKING - HOOK API CALL: LoadLibraryA, advapi32.dll: 0x7ff000545000
INFO - This Function is kernel32.dll_LoadLibraryA, RIP : 0x7ff00001eb60
HOOKING - HOOK API CALL : LoadLibraryA, ntdll.dll: 0x7ff0000b2000
INFO - This Function is kernel32.dll_LoadLibraryA, RIP: 0x7ff00001eb60
HOOKING - HOOK_API_CALL: LoadLibraryA, shell32.dll: 0x7ff0010ab000
INFO - This Function is kernel32.dll_LoadLibraryA, RIP : 0x7ff00001eb60
HOOKING - HOOK_API_CALL : LoadLibraryA, shlwapi.dll: 0x7ff001875000
INFO - This Function is kernel32.dll_GetProcAddress, RIP : 0x7ff00001a310
HOOKING - HOOK API CALL : GetProcAddress, kernel32.dll SetLastError: 0x7ff000016a60
DEBUG - DEBUGING
RAX:
          0x7ff000016a60
          0xffffffffffffffff
RBX:
RCX:
          0x7ff0000000000
RDX:
          1401f8a3b0000000
                                  SetLastError
          0x14019a000
RBP:
          0x14ff00
RSP:
          14000010000000000
RDI:
RSI:
          0x0
```

[그림 21] 디버깅 bp 까지 실행

• q(quit): 디버깅을 종료하는 명령어이다. 디버깅을 종료하고 언패킹을 계속 실행한다.

```
UNICORN DEBUG > q
FINISHED DEBUG
INFO - This Function is ntdll.dll_RtlInitializeCriticalSection, RIP : 0x7ff0001150b0
INFO - This Function is kernel32.dll_GetCurrentThreadId, RIP : 0x7ff000015e50
INFO - This Function is kernel32.dll_OpenThread, RIP : 0x7ff00001bcd0
INFO - This Function is kernelbase.dll_OpenThread, RIP : 0x7ff00002cfd90
INFO - This Function is ntdll.dll_ZwOpenThread, RIP : 0x7ff0001505d0
HOOKING - HOOK_API_CALL : ZwOpenThread, handle : 0x11d
INFO - This Function is kernel32.dll_GetUserDefaultUILanguage, RIP : 0x7ff00001ef10
HOOKING - HOOK_API_CALL : GetUserDefaultUILanguage, RCX : 0x14ff18
INFO - This Function is kernel32.dll_GetProcessHeap, RIP : 0x7ff000016a50
INFO - This Function is ntdll.dll_RtlAllocateHeap, RIP : 0x7ff0000ed870
HOOKING - HOOK_API_CALL : RtlAllocateHeap, handle : 0x1e9e3850000, RAX : 0x1e9e3851000
INFO - This Function is kernel32.dll_GetProcessHeap, RIP : 0x7ff000016a50
INFO - This Function is kernel32.dll_GetProcessHeap, RIP : 0x7ff000016a50
INFO - This Function is kernel32.dll_GetProcessHeap, RIP : 0x7ff000016a50
INFO - This Function is kernel32.dll_GetProcessHeap, RIP : 0x7ff000016a50
INFO - This Function is kernel32.dll_GetProcessHeap, RIP : 0x7ff000016a50
```

[그림 22] 디버깅 종료

6. 후킹 기능

6.1. 기능 소개

안티 디버깅 우회나 특정 함수 동작을 제어하기 위해서는 해당 함수를 후킹할 필요가 있다. 다음의 설명을 통하여 후킹할 함수를 bobalkkagi tool 에 추가할 수 있다.

6.2. 사용 방법

hookFuncs.py 폴더에 후킹하고자 하는 함수 정보를 추가한다. "dllName_funcName" : number 형식으로 추가한다.

```
HookFuncs={
    "kernel32.dll GetModuleHandleA": 0,
    "kernel32.dll_LoadLibraryA" : 1,
    "kernel32.dll_GetProcAddress" : 2,
    "ntdll.dll_ZwOpenThread" : 3,
    "kernel32.dll_GetUserDefaultUILanguage": 4,
    "ntdll.dll RtlAllocateHeap" : 5,
    "kernel32.dll GetCurrentDirectoryW" : 6,
    "kernel32.dll_GetModuleFileNameW": 7,
    "kernel32.dll_SetCurrentDirectoryW" : 8,
    "kernel32.dll_GetCommandLineA" : 9,
    "ntdll.dll_ZwQueryInformationProcess" : 10,
    "ntdll.dll_ZwAllocateVirtualMemory" : 11,
    "ntdll.dll_ZwGetContextThread" : 12,
    "ntdll.dll_ZwSetInformationThread" : 14,
    "advapi32.dll_OpenThreadToken" : 15,
    "advapi32.dll OpenProcessToken": 16,
```

[그림 23] 후킹 함수 정보

api_hook.py 폴더에 후킹한 함수의 동작을 설정한다. 다음은 후킹함수의 예시이다.

```
def hook_exampleFunction(uc, log, regs):
    set_register(regs)

    uc.reg_read(UC_X86_REG_RDX)
    uc.reg_write(UC_X86_REG_RAX,0x1)
    uc.mem_read(REGS.rdx, 0x20)
    uc.mem_write(REGS.r8,struct.pack('<Q',0x1))

    ret(uc, REGS.rsp)</pre>
```

[그림 24] 후킹 함수 예시

set_register(regs)는 Register 정보를 가져오는 함수이다. REGS.{Register} 로 원하는 Register 에 접근할 수 있다.

ret(uc, REGS.rsp)는 어셈블리어의 ret 명령어를 구현한 함수이다.

특정 레지스터 값 읽기: uc.reg_read(UC_X86_REG_{Register})

특정 레지스터에 값 쓰기: uc.reg_write(UC_X86_REG_{Register}, Value)

특정 메모리 값 읽기: uc.mem_read(Address, Size)

특정 메모라에 값 쓰기: uc.mem_write(Address, Bytes)

7. 언래핑 기능

7.1. 기능 소개

Advanced API-Wrapping 기능을 적용시킨 패킹 프로그램은 API 를 호출할 때 API 함수 분석을 어렵게 하기위해 여러 번 API 호출을 포장한다. 언래핑 기능은 이러한 Wrapping 패턴을 파악하여 Advanced API-Wrapping 이 적용된 파일인 경우 해당 API 를 복구하여 분석을 쉽게 할 수 있도록 도움을 주는 기능이다.

7.2. 사용 방법

bobalkkagi 의 언래핑 자동화 부분 실행 시 코드에서 적용한 Wrapping 패턴을 찾아 언래핑을 실행한다.

 wrapping 패턴을 찾는 함수는 pattern_target 으로 해당 영역에서 툴에 사용된 패턴 정보를 상세히 확인할 수 있다.

[그림 25] wrapping 패턴 함수

● 실제 wrapping 이 되어있지만 wrapping 해제 패턴이 적용되어 있지않으면 아래 오른쪽 그림과 같이 wrapping 이 그대로 남아 어떤 함수인지 확인이 안된다.

```
; Attributes: noreturn
; void _fastcall _noreturn sub_1400013F4(struct _EXCEPTION_POINTERS *ExceptionInfo)
; void _fastcall _noreturn sub_1400013F4(struct _EXCEPTION_POINTERS *ExceptionInfo)
; int64 _fastcall _raise_securityfailure(struct _EXCEPTION_POINTERS *ExceptionInfo)
; _int64 _fastcall _raise_securityfailure(struct _EXCEPTION_POINTERS *ExceptionInfo)
; _int64 _fastcall _raise_securityfailure(struct _EXCEPTION_POINTERS *ExceptionInfo)
raise_securityfailure proc near
push rbx
sub rsp, 26h
nov rbx, rcx
xor ecx, ecx ; lpTopLevelExceptionFilter
call c:SESEUNhandledExceptionFilter
call c:SESEUNhandledExceptionFilter
call c:SESEUNhandledExceptionFilter
call c:SESEUNhandledExceptionFilter
call c:SESEUNHandledExceptionFilter
call c:SESEUNHANDLEGEXEPTION_POINTERS *ExceptionInfo)
roise_securityfailure proc near
push rbx
sub rsp, 26h
nov rbx, rcx
xor ecx, ecx ; lpTopLevelExceptionFilter
call c:SESEUNHANDLEGEXEPTIONFILTER
call c:SESEUNHANDLEGEXEPTIONFIL
```

[그림 26]] 패턴을 파악하지 못한 Error

● 위에서 미리 설정된 패턴 이외의 패턴은 아래와 같이 패킹이 되지 않은 프로그램과 패킹이 된 프로그램의 분석을 통해 API 가 보이지 않는 부분을 확인한다.

E8 3E0A0000 call <JMP.&_set_app_type>

E8 3E0A0000 call testfile_protected_dump.140001AEE

[그림 27] Wrapping 패턴 파악

wrapping 패턴이 확인을 찾지 못하는 경우 아래와 같이 프로텍트된 파일에서 존재하지 않는
 API 를 원본 파일과 비교하여 offset 을 찾아 해당 주소에 있는 명령을 위와 같은 방법으로
 확인하여 wrapping 패턴을 추가한다.

E9AEE	kernel32.dll	1	FALSE	0	0
E9B02	GDI32.dll	1	FALSE	0	0
E9B16	IMM32.dll	1	FALSE	0	0
E9B2A	ole32.dll	1	FALSE	0	0
E9B3E	USER32.dll	1	FALSE	0	0
E9B52	SHELL32.dll	1	FALSE	0	0
E9B66	COMDLG32.dll	1	FALSE	0	0
E9B7A	ADVAPI32.dll	1	FALSE	0	0




[그림 28] api 개수 분석

wrapping 패턴이 덮고자 하는 명령어보다 크기가 크다면, 아래와 같이 wrapping 특성을
 활용하여 패커에서 생성한 특정 부분에 원하는 명령을 넣는 방식으로 wrapping 을 해제한다.




[그림 29] wrapping 특성을 이용한 명령어 크기 Error 해결방안

 wrapping 패턴 중 복구가 되지않는 API 가 있어 확인하였는데 GetExitCodeProcess 함수를 사용하여 프로세스 종료값을 검색하는 동작이기에 해당 명령을 실행하는 부분이 에러가 터지지 않아 후킹을 걸지 못하는 문제가 발생하였다.



[그림 30] ExitProcess function

● 모든 패턴을 찾고 wrapping 을 해제한다면 아래 그림과 같이 IAT 가 복구되어 API 를 어떠한 것을 가져오는지 쉽게 알 수 있다.



[그림 31] 언래핑 완료, API 복구