## 1. Transform 变换

fn transform red rectangle(

Transform 允许你将对象放置到游戏世界中。它是对象的"平移"(位置/坐标)、"旋转"和"缩放"的组合。

你可以通过修改 translation 来移动对象,通过修改 rotation 来旋转对象,通过修改 scale 来缩放对象。

```
mut right: Local<bool>,
    mut rectangle: Query<&mut Transform,</pre>
With<RedRectangle>>,
    time: Res<Time>,
) {
    let Ok(mut transform) = rectangle.get single mut() else
{
        return;
    };
    if transform.translation.x < -300. {
        *right = false;
    } else if transform.translation.x > 300. {
        *right = true;
    }
    let velocity = Dir3::X * 200. * time.delta seconds();
    let scale = time.delta seconds() / 3.;
    if *right {
        transform.translation -= velocity;
        transform.scale -= scale;
    } else {
        transform.translation += velocity;
        transform.scale += scale;
    }
    transform.rotate_z(time.delta_seconds());
```

## 在 Bevy 中,变换由两个组件表示: Transform 和

2. Transform 组件

}

GlobalTransform。 任何代表游戏世界中对象的实体都需要有这两个组件。如果你要创

建自定义实体,可以使用 TransformBundle 来同时添加这两个组件,当然你也可以分别添加 Transform 和 GlobalTransform。

commands.spawn((
 Mesh2dHandle(meshes.add(Capsule2d::new(40., 100.))),

```
materials.add(Color::Srgba(css::BLUE)),
   TransformBundle {
        local: Transform::from_xyz(0., -120., 0.),
        global: GlobalTransform::default(),
    },
   VisibilityBundle::default(),
   Name::new("Blue Capsule 2d"),
));

2.1 Transform
```

#### 的 struct 。要读取或操作这些值,请使用查询从你的系统访问它。 如果实体有父级,则 Transform 组件是相对于父级的。这意味着

.spawn((

MaterialMesh2dBundle {

Mesh2dHandle(meshes.add(Circle::new(50.))),

mesh:

子对象将与父对象一起移动/旋转/缩放。
let circle = commands

Transform 是你经常使用的内容。它是一个包含平移、旋转和缩放

```
material:
materials.add(Color::Srgba(css::ORANGE)),
           transform: Transform::from_xyz(220., 0., 0.),
           ..default()
       },
       OrangeCircle,
       Name::new("Orange Circle"),
    ))
    .id();
commands
    .spawn((
       MaterialMesh2dBundle {
           mesh:
Mesh2dHandle(meshes.add(Rectangle::new(300., 150.))),
           material: materials.add(Color::Srgba(css::RED)),
           transform: Transform::from xyz(0., 185., 0.),
           ..default()
       },
       RedRectangle,
       Name::new("Red Rectangle"),
    ))
    .add_child(circle);
2.2 GlobalTransform
GlobalTransform 是相对于全局空间的,如果实体没有父级,
Transform 与 GlobalTransform 相等。
GlobalTransform 的值由 Bevy ("变换传播")在内部计算/管理
```

# 的。

与 Transform 不同,平移/旋转/缩放不能直接访问。数据以优化的方式存储(使用 Affine3A),并且可以在层次结构中进行无法表示为简单变换的复杂变换。

如果你想尝试将 GlobalTransform 转换回可用的平移/旋转/缩放表示,你可以尝试以下方法:

.to\_scale\_rotation\_translation().compute transform()

.translation()

- .compace\_cransronn()
- 3. Transform 传播

# 这两个组件由一组内部系统("变换传播系统")同步,该系统在

PostUpdate Schedule 中运行。 注意:当你改变 Transform 时,GlobalTransform 不会立即更新

注意:当你改变 Transform 时,GlobalTransform 不会立即更新。 在变化传播系统运行之前,它们将不会同步。

如果你需要直接使用 GlobalTransform。你应该将你的系统添加到 PostUpdate Schedule 中,并在

.after(TransformSystem::TransformPropagate),

circle\_global\_transform\_info