1. 变化检测

Bevy 允许你轻松检测数据何时发生变化。你可以利用这一点来响应变化执行操作。

主要用例之一是优化——避免不必要的工作,仅在相关数据发生 变化时才执行。另一个用例是在更改时触发特殊操作,如配置或将 数据发送到某处。

2. 组件

2.1 过滤

你可以创建一个查询,只包含特定组件被修改的实体。

使用查询过滤器:

- Added<T>: 检测新组件实例
 - · 如果组件被添加到现有实体
 - 如果带有组件的新实体被生成
- Changed < T > : 检测已更改的组件实例
 - 当组件被修改时触发
 - ▶ 如果组件是新添加的 (如 Added), 也会触发

```
fn added_info(components: Query<&MyComponent,
Added<MyComponent>>) {
    for component in &components {
        info!("Added MyComponent: {}", component.0);
    }
}

fn changed_info(components: Query<&MyComponent,
Changed<MyComponent>>) {
    for component in &components {
        info!("Changed MyComponent: {}", component.0);
    }
}
```

2.2 检查

如果你想像往常一样访问所有实体,而不管它们是否被修改,并且想知道这些组件的修改情况,你可以使用特殊的 Ref<T> 查询参数代替 & 进行不可变访问。

对于可变访问,变更检测方法始终可用(因为 Bevy 查询实际上返回一个特殊的 Mut<T> 类型,每当你在查询中使用 &mut 时)。

```
fn print_info(components: Query<Ref<MyComponent>>) {
    for component in &components {
        info!("print info: {}", component.0);

        if component.is_added() {
            info!("print info added: {}", component.0);
        }

        if component.is_changed() {
            info!("print info changed: {}", component.0);
        }
    }
}
```

对于资源,变更检测通过 Res<T>/ResMut<T> 系统参数上的方

3. 资源

法提供。
fn print_resource_info(resource: Res<MyResource>) {

```
info!("print resource info: {}", resource.0);

if resource.is_added() {
    info!("print resource info added: {}",
resource.0);
  }

if resource.is_changed() {
    info!("print resource info changed: {}",
resource.0);
  }
}
```

变更检测由 DerefMut 触发。仅通过可变查询访问组件,或通过

ResMut 访问资源,而不实际执行 & mut 访问,不会触发它。这使得变更检测非常准确。 注意:如果你调用一个接受 & mut T (可变借用) 的 Rust 函数,

即使该函数实际上没有进行任何修改,也会触发变更检测。 此外,当你修改组件时,Bevy 不会检查新值是否与旧值实际不同。

它总是会触发变更检测。如果你想避免这种情况,只需自己检查。变更检测在每个系统的粒度上工作,并且是可靠的。系统只会检测

到它之前未见过的更改 (更改发生在上次运行之后)。

序。

5. 可能的陷阱

注意帧延迟/1 帧滞后。如果 Bevy 在更改系统之前运行检测系统,检测系统将在下次运行时看到更改,通常是在下一帧更新时。

如果你需要确保更改立即/在同一帧内处理,可以使用显式系统排