北京科技大学实验报告

学院: 计算机与通信工程学院 专业: 计算机科学与技术 班级: 计 1703

姓名: 张宝丰

学号: 41724081

实验日期: 2019 年 12 月 1日

实验名称:操作系统实验3线程同步(5分)

实验目的: 以一个教学型操作系统 EOS 为例,深入理解线程(线程)同步的原理、意义及信号量的含义和实现方法;能对核心源代码进行分析和修改,能运用信号量实现同步问题;训练分析问题、解决问题以及自主学习能力,逐步达到能独立对小型操作系统的功能进行分析、设计和实现。

实验环境: EOS 操作系统及其实验环境。

实验内容:

使用 EOS 的信号量,实现生产者-消费者问题; 跟踪 EOS 信号量的工作过程,分析 EOS 信号量实现的源代码,理解并阐述其实现方法; 修改 EOS 信号量的实现代码,使之支持等待超时唤醒和批量释放功能。

实验步骤:

1) 使用 EOS 的信号量实现生产者-消费者问题

(给出使用 EOS 的信号量解决生产者-消费者问题的实现方法,包括实现方法的简要描述、源代码、测试及结果等)

1. 消费者-生产者问题的代码实现

解决消费者-生产者问题需要三个信号量: Empty、Full、Mutex。初始时 Empty=N,Full=0,Mutex=1。生产者每次生产产品时,需要确认有空位置(缓冲区)可以存放产品,因此先等待一个 Empty 信号量,之后占用 Mutex 互斥操作,在完成生产后,释放 Mutex,并释放一个 Full 信号量,允许消费者进行消费。

消费者的代码如下,方框圈出的就是临界区。

WaitForSingleObject(EmptySemaphoreHandle, INFINITE);
WaitForSingleObject(MutexHandle, INFINITE);

```
printf("Produce a %d\n", i);
Buffer[InIndex] = i;
InIndex = (InIndex + 1) % BUFFER_SIZE;
```

ReleaseMutex(MutexHandle);

ReleaseSemaphore(FullSemaphoreHandle, 1, NULL):

II

生产者的操作与之类似,只不过是 Empty 和 Full 调换了一下位置,代码如下:


```
WaitForSingleObject(FullSemaphoreHandle, INFINITE);
WaitForSingleObject(MutexHandle, INFINITE);
```

```
printf("\t\t\tConsume a %d\n", Buffer[OutIndex]);
OutIndex = (OutIndex + 1) % BUFFER_SIZE;
```

ReleaseMutex(MutexHandle); ReleaseSemaphore(EmptySemaphoreHandle, 1, NULL);

11

下图是程序调试的结果,从中可以看到,生产者生产和消费者消费交替进行。



2) EOS 信号量工作过程的跟踪与源代码分析

(分析 EOS 信号量实现的核心源代码,阐述其实现方法,包括数据结构和算法等;简要说明 在本部分实验过程中完成的主要工作,包括对 EOS 信号量工作过程的跟踪等)

1. EOS 信号量的实现

EOS 的信号量通过 PSEMAPHORE 结构定义,主要的域为 Count,即信号量的数值,其初始化代码如下:

VOID

```
PsInitializeSemaphore(
```

```
IN PSEMAPHORE Semaphore,// 要初始化的信号量结构指针
IN LONG InitialCount,
IN LONG MaximumCount
)
{
```

ASSERT(InitialCount >= 0 && InitialCount <= MaximumCount && MaximumCount > 0);

Semaphore->Count = InitialCount;

```
Semaphore->MaximumCount = MaximumCount;
   ListInitializeHead(&Semaphore->WaitListHead);
}
   可以从代码中看到,信号量的初始化操作包含初值设定、最大值设定,并在最后为之创
```

建一个等待队列,用于存放因该信号量而阻塞的线程的指针,这在之后的 PV 操作中会用到。

P操作最终由 PsWaitForSemaphore 实现,该函数在 semaphore.c 中定义,主要操作如下: IntState = KeEnableInterrupts(FALSE); // 开始原子操作,禁止中断。

```
Semaphore->Count--;
if (Semaphore->Count < 0) {
    PspWait(&Semaphore->WaitListHead, INFINITE);
}
```

KeEnableInterrupts(IntState); // 原子操作完成,恢复中断。

可以从代码中看到, P 操作通过关中断的方式实现(V 操作也类似),这只适用于单处 理机的情况。P操作将信号量减一,若减一之后信号量小于 0,说明资源不足,线程进入等 待状态。

V操作最终由 PsReleaseSemaphore 实现,它也是通过关中断来实现,关闭中断后修改信 号量的值。考虑到可能有线程被唤醒,故需要在信号量释放之后做线程调度,保证高优先级 线程立即得到执行。

```
IntState = KeEnableInterrupts(FALSE); // 开始原子操作,禁止中断。
if (Semaphore->Count + ReleaseCount > Semaphore->MaximumCount) {
    Status = STATUS_SEMAPHORE_LIMIT_EXCEEDED;
} else {
    // 记录当前的信号量的值。
    if (NULL != PreviousCount) {
        *PreviousCount = Semaphore->Count;
    Semaphore->Count++;
    if (Semaphore->Count <= 0) {
        PspWakeThread(&Semaphore->WaitListHead, STATUS SUCCESS);
    }
    // 可能有线程被唤醒, 执行线程调度。
    PspThreadSchedule();
    Status = STATUS_SUCCESS;
}
```

KeEnableInterrupts(IntState): // 原子操作完成,恢复中断。

2. 跟踪 EOS 信号量的工作过程

在 main 函数调用 CreateSemaphore 的代码行加断点,可以由此进入信号量的创建过程。

创建信号量的过程是:调用 PsCreateSemaphoreObject -> 创建信号量对象->调用 PsInitializeSemapthore 进行初始化。信号量的 P 操作通过 WaitForSingleObject 实现,在调用 完 WaitForSingleObject 之后信号量数值会减 1,若减 1 之后的信号量数值<0,则说明资源不足,线程进入等待状态(调用 PspWait),并加入等待队列队尾;信号量的 V 操作通过 ReleaseSemaphore 实现,若信号量>=0,则直接把信号量+1;若信号量<0,说明由线程因为资源不足而阻塞,这时会从阻塞队列的队首开始唤醒线程,并为之分配相应的资源。

3) 支持等待超时唤醒和批量释放功能的信号量实现

(给出实现方法的简要描述、源代码、测试及结果等)

超时唤醒的实现:

为了加入超时唤醒功能,规定信号量不能小于 0,这样当资源不足(信号量=0)是,调用 PspWait 函数,并设定等待时间(Millisecodes),当超过预定等待时间,Pspwait 会返回超时 状态(WAIT TIMEOUT),这样就可以在外部应用程序中识别超时了。具体的代码如下:

```
if(Semaphore->Count>0){
    Semaphore->Count--;
    myStatus = STATUS_SUCCESS;
}

if(Semaphore->Count==0){
    myStatus = PspWait(&Semaphore->WaitListHead,Milliseconds);
}
```

批量释放的实现:

批量释放功能允许一个线程同时占用多个信号量,并可以同时释放多个信号量,亦唤醒多个信号量。实现思路就是在逐个释放信号量的时候,检测该信号量的等待队列,如果等待队列不为空,就唤醒被阻塞的线程,代码如下:

批量释放:

```
int i;
for(i=ReleaseCount;i>0;i--){

// 检查 waitlist 不为空

if(!ListIsEmpty(&Semaphore->WaitListHead)){


PspWakeThread(&Semaphore->WaitListHead, STATUS_SUCCESS);
}

else{

Semaphore->Count += i;

break;
}
```

验证结果如下图,可以看到在第二行,消费线程



结果分析:

EOS 对于依赖于关中断实现原子操作,这个实现方式只使用与单处理机,同时若关中断时间过长,则有可能导致系统无法响应外部中断,影响系统的稳定性。EOS 的 P 操作将信号量减一,若减一之后信号量小于 0,线程进入等待状态。V 操作将信号量加一,若有线程阻塞,则唤醒线程,并在在信号量释放之后做线程调度,保证高优先级线程立即得到执行。

我在实现超时唤醒功能时用到了系统提供的PspWait函数,该函数会检测线程等待时间,若等待时间超过预定时间,则返回WAIT_TIMEOUT。在实现批量释放功能时,则利用了EOS为每个信号量定义的阻塞队列,当有信号量被释放的时候,检测阻塞队列中是否为空,若不为空,则唤醒队首的线程,上面的两个功能经过测试,均运行正常。