# Операционные Системы

Процесс загрузки

## Первая инструкция

- Откуда берется первая инструкция?
  - ▶ х86 обращается по адресу 0xFFFFFFF0;
  - отвечает ему материнская карта.
- Какой код материнская карта отдает процессору?
  - BIOS (Basic Input/Output System) наследство IBM PC;
  - UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

#### **BIOS**

- ► POST (Power-On Self-Test)
  - проверяет, что все на месте и "работает";
  - может выполнять начальную инициализацию устройств;
  - ищет загрузочное устройство (диск в ОС).

## Загрузочное устройство

- ▶ BIOS ищет диск, с которого можно прочитать первые 512 байт
  - ▶ а. k. а. загрузочный сектор;
  - ightharpoonup последние 2 байта сектора должны хранить числа 0x55 и 0xAA;
  - ightharpoonup сектор загружается в память по физическому адресу 0x7c00.
- ▶ BIOS передает управление по физическому адресу 0x7c00
  - мы добрались до места, где мы можем на что-то повлиять.

# Окружение

- ▶ Что нам известно о состоянии системы?
  - ▶ наш код начинается по физическому адресу 0x7c00;
  - устройства как-то инициализированы и прерывания отключены;
  - ▶ процессор работает в Real Mode.

#### Real Mode

- Логический адрес состоит из двух частей:
  - ▶ 16-битного сегмента (SEG) и 16-битного смещения (OFF);
  - ightharpoonup физический адрес получается по формуле  $(SEG*16+OFF) \, mod \, 2^{20}$ .
- ▶ Сегмент хранится в одном из специальных регистров:
  - ► CS, DS, SS, ES, FS, GS.

#### Real Mode

- ▶ Регистры общего назначения 16-битные:
  - ► SP указатель стека;
  - ▶ BP указатель "базы";
  - ► AX, BX, CX, DX, SI, DI.

# Hello, World!

```
.code16
            .text
3
            .global start
   start:
5
            ljmp 0x0, $real start
6
   real start:
            movw $0, %ax
8
            movw %ax, %ds
9
            movw %ax, %ss
10
11
            movw $0x7c00, %sp
            addw $0x0400, %sp
12
13
14
   loop:
           jmp loop
```

## Hello, World!

```
movw $0xB800, %ax
            movw %ax. %es
3
            movw $data, %si
            movw $0. %di
5
            movw size, %cx
6
            call memcpy
8
9
10
   data:
            .asciz "H\017e\017|\017|\017o\017!\017"
11
12
   size:
13
            .short . — data
```

# Hello, World!

```
memcpy:
            cmpw $0, %cx
3
            jz out
4
   next:
5
            movb (%si), %ah
            movb %ah, %es:(%di)
6
            incw %si
8
            incw %di
9
            decw %cx
10
            inz next
11
   out:
12
             ret
```

## Начальный загрузчик

- ▶ Как много кода можно поместить в первые 510 байт?
  - ▶ вряд ли туда поместится целая современная ОС;
  - задача этого кода прочитать с диска код, не поместившийся в первые 510 байт.
- ▶ Оставшийся код может быть кодом ОС,
  - а может быть кодом (вторичного) загрузчика;
  - например, GRUB.