
G-04,05 (ANSYS)

Формулировка задачи:



E – модуль упругости материала;


 I_z – изгибный момент инерции.

 $\it Haйmu:$ Эпюру внутреннего изгибающего момента $\it M_{\it Z}$;

Форму упругой оси нагруженной балки;

Линейное v и угловое Θ перемещения поперечного сечения балки, соответствующего точке B упругой оси.

Аналитический расчёт (см. G-04 и G-05) даёт следующие решения (за исключением формы изогнутой оси v, но здесь всё просто: постоянный внутренний изгибающий момент \Rightarrow постоянная кривизна \Rightarrow дуга окружности):



$$v_B = \frac{1}{2} \cdot \frac{M \cdot l^2}{E \cdot I_Z} - \text{вверх}; \qquad 2)$$


$$\theta_{\rm B} = 1 \cdot \frac{M \cdot l}{E \cdot I_{\rm Z}}$$
 — против часовой стрелки. д)
Puc. 1.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же результаты методом конечных элементов.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:




С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно C_P вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Чёрное рабочее поле не всегда приятно для глаза. Кроме того, оно неудобно для печати рисунков. Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors
> Reverse Video



Убрать пункты меню, относящиеся к расплавам, магнитам и так далее, оставить только относящиеся к прочностным расчётам:


 M_M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК



При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
OTMETUTE KP, LINE ;


Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"
> OK
```



Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > OK


U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > OK



Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

Решение задачи:


Обратите внимание: конечноэлементный метод решения задач *численный*, он принимает и выдаёт только *числа*. Задача же сформулирована *в общем виде* — в буквенных обозначениях, из которых потом складываются формулы. Выход можно найти, приравняв базовые величины задачи E, I_z , M и l к единице. Тогда результаты мы получим в виде чисел, обозначенных на *рис*. l. синим цветом.




№	Действие	Результат
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3:M_M > PreprocessorC_P > ET,1,BEAM3 > EnterПосмотрим таблицу конечных элементов:M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Defined Element Types:
3	Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента:Площадь поперечного сечения = A ; момент инерции = Iz ; высота = $I/100$ (не будем использовать, но формально надо что-то задать, например $I/100$). С_P> R,1,A,Iz,L/100 > Enter Посмотрим таблицу реальных констант: M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets Set 1 Add Edit Delete Close Help
4	Cooйcmoa материала стержня—модуль упругости и коэффициент Пуассона: M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > в окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».	Material Model Behavior Material Models Defined Material Models Defined Material Models Available Linear Isotropic Material Properties for Material Number 1 Linear Isotropic Material Properties for Material Number 1 T1 Temperatures E PRXY R Add Temperature Delete Temperature OK Carcel Heb

No	Действие	Результат			
	Твердотельное моделирование				
5	Ключевые точки—границы участков (две точки): M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Keypoints > In Active CS > NPT пишем 1 X,Y,Z пишем 0,0,0 > Apply > NPT пишем 2 X,Y,Z пишем 1,0,0 > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots Справа от рабочего поля нажимаем кнопку Fit	Y X 2			
6	Один участок — одна линия между точками: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line > Левой кнопкой мыши нажать последовательно на ключевую точку 1, потом на ключевую точку 2. Линия должна быть протянута слева направо, тогда эпюра моментов будет начерчена корректно > OK	Y L1 2			
7	Заделка: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на ключевую точку 1 > OK > Lab2 установить "All DOF"	2 L1			

№	Действие	Результат
	> OK	
8	Внешний сосредоточенный момет M: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на ключевую точку 2 > ОК > Lab установить "MZ" VALUE установить "M" > ОК Внешний момент в ANSYS-е отображается своим вектором - двуглавой стрелкой. Вектор момента в данной задаче направлен против оси Z глобальной системы координат. Поэтому момент задаём отрицательный.	X I.1 2
9	Изометрия: До сих пор модели мы рассматривали, используя фронтальный вид («сбоку»). Вектор изгибающего момента при этом виден плохо, а его направление не определяется вовсе. Меняем угол зрения: справа от рабочего поля нажимаем кнопки - изометрия; - автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	L-K PLOT NO. 1 NOT M 2





Расчёт

Запускаем расчёт:

M M > Solution > Solve > Current LS

Синхронно появляются два окна: белое информационное и серое исполнительное.


Белое закрываем, на сером нажимаем ОК.


Расчёт пошёл.

16

Когда он закончится, появится окно «Solution is done!».

Закройте это окно. Расчёт окончен.





№	Действие	Результат
18	Фронтальный вид: вид спереди; автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	-1
19	Cocmaвление эпюры внутреннего изгибающего момента: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "6" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "12" > OK > > Close	A more tan law. Control College Colle
20	Прорисовка эпюры внутреннего изгибающего момента: M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "SMIS6" LabJ установить "SMIS12" > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 1в. (только числа, выделенные на рис. 1б. синим цветом). Эпюра MIN=1, МАХ=1, как и должно быть у прямоугольника.	LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMISS SMIS12 MIN =1 ELEM=20 MAX =1 ELEM=1

Apply

Форма упругой оси нагруженной балки: ↑ Plot Deformed Shape [PLDISP] Plot Deformed Shape M M > General Postproc > Plot Results > KUND Items to be plotted ⊕ Def + undeformed DISPLACEMENT > Deformed Shape > PLOT NO. 1 C Def + undef edge STEP=1 SUB =1 TIME=1 DMX =.5 KUND установить Def + undeformed > OK Получаем ту же форму, что и на рис. 16 – дугу окружности. Можете масштаб сделать крупнее: 21 U M > PlotCtrls > Style > Displacement Scaling > DMULT устанавливаем "User specified" [/DSCALE] Scaling of Displacement Disp User specified factor увеличиваем в пять раз с 0.1 до 0.5 C 1.0 (true scale) > OK OK Apply Cancel Help Выделяем мышью узел конечноэлементной модели, соответствующий точке В: U M > Select > Entities... > N Select Entities Select nodes В окошке Select Entities установить @ Pick By Num/Pick ▼ DISPLACEMENT © Single C Box From Full "Nodes" C Polygon C Circle Reselect STEP=1 Also Select "By Num/Pick" SUB = 1Sele All Invert Count TIME=1 Sele None Sele E Точку селектора установить на «From Full» OK Apply DMX = .522 Plot Replot Node No. = 2 Cancel Help > OK > C Min, Max, Inc Левой кнопкой мыши кликнуть на точку В на деформированной (самая высокая точка формы). Кстати, при этом в окошке Select nodes припишется номер узла в этой точке OK «Node No. = 2» Pick All > OK


Вертикальное перемещения узла №2: ↑ PRNSOL Command M M > General Postproc > List Results > Nodal Solution > PRINT U NODAL SOLUTION PER NODE Nodal Solution > DOF Solution > Y-Component of displacement ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING ***** > OK LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1 TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0 THE FOLLOHING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM Пропечаталась величина вертикального перемещения: 23 HAXIHUH ABSOLUTE VALUES UY = 0.5NODE 2 VALUE 0.50000 Положительная, значит – по оси Y (то есть, вверх). Результат совпадает с рис. 1г. Угол поворота узла №2: ↑ PRNSOL Command M M > General Postproc > List Results > Nodal Solution > Nodal Solution > DOF Solution > Z-Component of rotation ****** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING ****** > OK LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1 TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0 Пропечаталась величина углового перемещения: THE FOLLOHING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM 24 ROTZ=1 HAXIHUH ABSOLUTE VALUES NODE 2 VALUE 1,0000 Положительная, значит – против часовой стрелки. Результат совпадает с рис. 1д.

Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.