# **B-02** (ANSYS)

# Формулировка задачи:


*Дано:* Стержень между двумя заделками нагружен осевой силой.

E – модуль упругости материала;

A – площадь поперечного сечения.

 $\it Ha ar u mu$ : эпюры  $\it N$  ,  $\it \sigma$  ,  $\it \epsilon$  ,  $\it w$  .


Аналитический расчёт (см. В-02) даёт следующие решения:



Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же решения методом конечных элементов.

### Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:




С меню M\_M и U\_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно  $C_P$  вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Чёрное рабочее поле не всегда приятно для глаза. Кроме того, оно неудобно для печати рисунков. Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U\_M > PlotCtrls > Style > Colors
> Reverse Video



Убрать пункты меню, относящиеся к расплавам, магнитам и так далее, оставить только относящиеся к прочностным расчётам:

M M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК



При построениях полезно видеть номера узлов и номера конечных элементов (один участок – один конечный элемент):

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
OTMETUTE NODE;

YCTAHOBUTE Elem на "Element numbers";


YCTAHOBUTE [/NUM] на "Colors&numbers"
> OK
```



#### Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > OK


U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > OK
```



Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

<u>Решение задачи:</u> Приравняв E, A, F и l, к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на  $puc.\ l$ . синим цветом.

No	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи:U_M > Parameters > Scalar Parameters >E=1	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3:M_M > PreprocessorC_P > ET, 1, BEAM3 > EnterПосмотрим таблицу конечных элементов:M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	A Sheart type  Defined Element Types  From Johnson Debtos  Onso Neigh
3	Два набора реальных констант:  Сечение площадью $A$ :  С_P > R,1,A,Iz, $l/10$ > Enter  Сечение площадью $2\cdot A$ :  С_P > R,2,2*A,Iz, $l/5$ > Enter  " $l/$ " — высота поперечного сечения; формальная величина, использоваться не будет, но задать каким-либо положительным числом нужно.  Посмотрим таблицу реальных констант:  М_M> Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets  Set 1 Set 2  Add Edit Delete  Close Help




http://www.tychina.pro

No	Действие		Результат	
7	Скрываем оси системы координат:         U_M> PlotCtrls> Window Controls> Window Options>         [/Triad] установить "Not Shown"         > ОК	.1	2	.3
8	Первый участок:   Свойства балочного конечного элемента, имитирующего стержень площалью поперечного сечения A:   М_М > Preprocessor > Modeling > Create > Elements >   > Elem Attributes >   [ТҮРЕ] установить "1"   [REAL] установить "1"   > ОК   Протягиваем конечный элемент:	.1	1 2	.3
	M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Elements > > Auto Numbered > Thru Nodes Левой кнопкой мыши последовательно кликаем на узлы 1 и 2 > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots			

No	Действие	Результат
9	Bmopoй участок:  Свойства балочного конечного элемента, имитирующего стержень площалью поперечного сечения 2A:  M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Elements > > Elem Attributes > [ТҮРЕ]установить "1 BEAM3" [МАТ ]установить "1" [REAL]установить "2" > ОК  Протягиваем конечный элемент:  M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Elements > > Auto Numbered > Thru Nodes Левой кнопкой мыши последовательно кликаем на узлы 2 и 3 > ОК  Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	1 1 2 2 3
10	Заделки:M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural> Displacement > On Nodes >Apply Displacement (NOT on Nodes SID Apply Displacements (NOT) on Nodes SID Apply Displacement (NOT) on Nodes SID Apply Dis	1 2 2 3

№	Действие	Результат
	Проверяем, верно ли заданы элементам реальные константы:  U_M > PlotCtrls > Numbering > Установить Elem на "Real const num"; > OK	<u>1</u> 1 2 2 3
11	Кажется, будто ничего не изменилось. На самом деле участки нумеруются уже не номерами конечных элементов, а номерами своих реальных констант. Видим на левом участке номер набора реальных констант "1" (это площадь А поперечного сечения), на правом участке номер набора реальных констант "2" (это площадь 2A поперечного сечения). Всё верно  Возвращаемся к нумерации элементов их номерами:  U_M > PlotCtrls > Numbering > Установить Elem на "Element numbers"; > ОК	1 2 2 3
12	Внешняя сила:  M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On nodes > Левой кнопкой мыши нажимаем на узел 2 > OK > Lab установить "FX" VALUE пишем 3*F > OK  Прорисовываем всё, что есть:  U_M > Plot > Multi-Plots	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$

№	Действие	Результат		
	Расчёт			
13	Запускаем расчёт:  M_M > Solution > Solve > Current LS  Синхронно появляются два окна: белое информационное и серое исполнительное. Белое закрываем, на сером нажимаем ОК. Расчёт пошёл. Когда он закончится, появится окно «Solution is done!». Закройте это окно. Расчёт окончен.	Solution is done!		





No	Действие	Результат
15	<pre>Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M &gt; PlotCtrls &gt; Style &gt; Contours &gt; Uniform Contours &gt; NCONT пишем 10 &gt; OK</pre>	
16	Cocmaвление эпюры внутренней растягивающей осевой силы:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "1"  > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "7"  > OK > > Close	A livered false of liver.    Control   Control
17	Прорисовка эпюры внутренней растягивающей осевой силы:  M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot >  > Line Elem Res > LabI установить "SMIS1" LabJ установить "SMIS7"  > ОК  Получаем тот же результат, что и на рис. 16. (числа, выделенные синим цветом). Видим эпюру, состоящую из двух прямоугольников. Высоту каждого можно определить по его цвету: левый прямоугольник высотой +1, правый прямоугольник высотой -2.	1 LINE STRESS  STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS1 SMIS7 MIN =-2 ELEM=2 MAX =1 ELEM=1  2 3

No	Действие	Результат
18	Cocmaвление эпюры осевого напряжения:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "LS,", "1" > Apply > "By sequence num", "LS,", "4" > OK > > Close	Currently Defined Data and Status:  Label Item Comp Time Stamp Status  SMIS1 SMIS 1 Time= 1.0000 (Current)  SMIS7 SMIS 7 Time= 1.0000 (Current)  LS1 LS 1 Time= 1.0000 (Current)  IS4 LS 4 Time= 1.0000 (Current)  Add Update Delete  Close Help
19	Прорисовка эпюры осевого напряжения:  M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "LS1" LabJ установить "LS4" > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 1в. (числа, выделенные на рис. 1в. синим цветом).	LINE STRESS  STEP=1 SUB =1 TIME=1 LS1 LS4 MIN =-1 ELEM=2 MAX =1 ELEM=1  2 3

№	Действие	Результат
20	Cocmaвление эпюры линейной осевой деформации:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "LEPEL,", "1"  > Apply > "By sequence num", "LEPEL,", "4"  > OK > > Close	Currently Defined Data and Status:   Label   Item   Comp   Time Stamp   Status
21	Прорисовка эпюры линейной осевой деформации:  M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot >     Line Elem Res >     LabI установить "LEPE1"     LabJ установить "LEPE4"     > OK Получаем тот же результат, что и на рис. 1г. (только числа, выделенные на рис. 1г. синим цветом).	1 LINE STRESS  STEP=1 SUB =1 TIME=1 LEPE1 LEPE4 MIN =-1 ELEM=2 MAX =1 ELEM=1  2  3

No	Действие	Результат
22	Осевые перемещения сечений стержня (таблица):  M_M > General Postproc > List Results > Nodal Solution > Nodal Solution > DOF Solution > X-Component of displacement > OK  Получаем окно "PRNSOL Command" с табличкой, где NODE — номер узла конечноэлементной модели, а UX — его перемещение по горизонтали.  На этом можно было бы урок и закончить. Интересно, однако, прорисовать полученные значения в виде эпюры. Этому будут посвящены последующие два действия данной инструкции.	File  PRINT U NODAL SOLUTION PER NODE  ****** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING ******  LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1  TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0  THE FOLLOHING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM  NODE UX 1 0.0000 2 1.0000 3 0.0000 HAXIMUM ABSOLUTE VALUES  NODE 2 VALUE 1.0000






## Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

## Закройте ANSYS:

U M > File > Exit > Quit - No Save! > OK



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.