ТЕРМОДИНАМИКА и СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА Лекция 9 Химические реакции.

лектор: Образовский Е. Г.

3 мая 2022 г.

План лекции:

• Закон действующих масс

- Закон действующих масс
- Теплота реакции

- Закон действующих масс
- Теплота реакции
- Ионизация

- Закон действующих масс
- Теплота реакции
- Ионизация
- Диссоциация

Закон действующих масс

Рассмотрим химическую реакцию, уравнение которой символически можно записать так: $\sum \nu_i A_i = 0$, где ν_i - стехиометрические коэффициенты. Например, для реакции $2H_2 + O_2 - 2H_2O = 0$ коэффициенты $u_{H_2}=2$, $u_{O_2}=1$, $u_{H_2O}=-2$. Для δN_0 актов реакции количества участвующих в ней молекул изменяются на $\delta N_i = -\nu_i \delta N_0$. Если процесс идет при постоянных значениях давления и температуры, то потенциал Гиббса смеси $\Phi = \Phi(T, P, N_1, N_2, ...)$ изменяется при этом на

$$\delta \Phi = \sum_{i} \frac{\partial \Phi}{\partial N_{i}} \delta N_{i} = -\delta N_{0} \sum_{i} \nu_{i} \frac{\partial \Phi}{\partial N_{i}} = -\delta N_{0} \sum_{i} \nu_{i} \mu_{i}. \tag{528}$$

Здесь $\mu_i = \frac{\partial \Phi}{\partial N_i}$ — химический потенциал вещества A_i .

Условие равновесия $\delta\Phi=0$ сводится к равенству

$$\sum \nu_i \mu_i = 0. \tag{529}$$

Если о компонентах реакции можно говорить как об идеальных газах, то $\Phi = \sum_i \Phi_i(T, P, N_i)$. Тогда

$$\mu_i = T \ln P_i + \chi_i(T). \tag{530}$$

Например, для одноатомного газа

$$\mu = T \ln P_i + T \ln \left[\frac{1}{T^{5/2}} \left(\frac{2\pi\hbar^2}{m} \right)^{3/2} \right].$$
 (531)

Условие равновесия в таком случае принимает вид

$$T\sum_{i}\nu_{i}\left(\ln P_{i}+rac{\chi_{i}}{T}
ight)=0,$$
 или $\prod_{i}\left(P_{i}
ight)^{
u_{i}}=K_{P}(T),$ (532)

где $K_P(T)=e^{-\sum\limits_i \nu_i \chi_i/T}$ — константа химического равновесия. Полученное уравнение называется законом действующих масс.



Запишем, наконец, условие равновесия через концентрации $c_i = N_i/N = P_i/P$, где $N = \sum N_i$.

$$\prod_{i} (c_i)^{\nu_i} = K_c(T),$$
 где $K_c(T) = P^{-\sum \nu_i} e^{-\sum_i \nu_i \chi_i / T}.$ (533)

Зависимость условия равновесия от давления возникает, если полное число частиц в левой части уравнения реакции не равно числу частиц в правой.

Вспомним реакцию ионизации. Для ионизации атома достаточно столкновения двух частиц, а для рекомбинации необходимо тройное столкновение (третья частица унесет энергию, выделяемую при образовании атома). Чем меньше концентрация смеси, тем меньше возможность тройных столкновений. Зависимость константы реакции от давления легко получается приравниванием скоростей реакций чисел образующихся в единицу времени молекул — для реакций, идущих, согласно уравнению, "направо" и "налево".

Подход к изучению реакций с помощью уравнений, выражающих скорости реакций, позволяет не только получить равновесное состояние, но и изучать процесс приближения к нему. Как правио, в процессе изменения веществ имеется "узкое место", связанное с необходимостью преодоления некоторого потенциального барьера ΔU , перейти через который удается лишь частицам из "хвоста" распределения по энергиям. В итоге скорость реакции зависит от температуры как $\exp\left(-\Delta U/T\right)$ (закон Аррениуса). Иной оказывается зависимость от температуры скорости реакции термоядерного синтеза, в процессе которой дейтоны проходят под кулоновским барьером благодаря туннельному эффекту.

Важную роль играют также реакции, происходящие с постоянным добавлением и удалением веществ. (Так протекают реакции в живых организмах.) Мы этот очень интересный, но очень обширный вопрос оставляем в стороне.

Отметим также, что известны относительно простые реакции, в которых приближение к равновесию происходит путем колебаний.

Тепловой эффект реакции В процессе химической реакции выделяется или поглощается тепло. Как его рассчитать? Количество тепла (для определенности рассматриваем процесс, протекающий при постоянном давлении и заданном значении температуры) равно изменению энтальпии смеси 3 $\delta Q_P = \delta H$ и может быть выражено через изменение потенциала Гиббса, а в конечном счете — через "константу" химической реакции. Учитывая, что $H = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \frac{\Phi}{T}$, запишем

$$\delta Q_P = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \frac{\delta \Phi}{T}.$$
 (534)

Для изменения потенциала Гиббса имеем

$$\delta \Phi = -\delta N_0 \sum \nu_i \mu_i = -\delta N_0 \sum \nu_i \left(T \ln P_i + \chi_i \right), \tag{535}$$

³ Реакция - это неравновесный процесс. Изменение энтропии смеси при указанных условиях $dS \ge \delta Q/T_{2}$

$$\delta Q_P = -T^2 \delta N_0 \frac{\partial}{\partial T} \ln K_P. \tag{536}$$

Изменение условий равновесия с температурой различно для тех реакций, в которых тепло выделяется, и тех, в которых поглощается. В случае если можно считать постоянными теплоемкости газов, задача о выделении тепла решается еще проще: энтальпия выражается как

$$H = \sum N_i(c_{Pi}T + \varepsilon_{0i}), \tag{537}$$

так что

$$\delta Q = -\delta N_0 \sum \nu_i (c_{Pi} T + \varepsilon_{0i}). \tag{538}$$

Если реакция происходит не при постоянном давлении, а при постоянном объеме, то выделяемое тепло определяется приростом энергии.

Пример 1: Ионизация

В качестве примера найдем степень ионизации частично ионизованной плазмы lpha(T) при постоянном давлении.

$$A \leftrightarrow I^{+} + e^{-} \tag{539}$$

Пусть при очень низких температурах было N_0 атомов. При повышении температуры часть атомов ионизируется, так что останется N_A атомов и $N_I=N_e=N_0-N_A$ ионов I и равное число электронов e. Введем степень ионизации $\alpha\equiv N_e/N_0$, которая меняется в пределах $0\leqslant \alpha\leqslant 1$. Число электронов, ионов и атомов выражаются через степень ионизации следующим образом $N_e=N_I=\alpha N_0,\ N_A=(1-\alpha)N_0$. Если газ достаточно разрежен, то температуры, при которых уже будет заметная степень ионизации, заметно меньше потенциала ионизации I и вклад в химический потенциал сводится к члену $\exp(I/T)$.

Условие равновесия $\mu_{\mathsf{A}} = \mu_{\mathsf{I}} + \mu_{\mathsf{e}}$ записывается в виде

$$-T \ln \left[\frac{T^{5/2}}{P_e} g_e \left(\frac{m_e}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{-I/T} \right] - T \ln \left[\frac{T^{5/2}}{P_I} g_I \left(\frac{M_I}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right] =$$

$$= -T \ln \left[\frac{T^{5/2}}{P_A} g_A \left(\frac{M_A}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right], \qquad (540)$$

где g — статистический вес нормального состояния. Для электронов g=2, для атомов и ионов $g=(2S+1)(2L+1)\;(L,S$ — орбитальный момент и спин атома или иона). Тогда

$$\frac{P_e P_I}{P_A} = T^{5/2} \frac{g_e g_I}{g_A} \left(\frac{m_e}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} e^{-I/T} = K_p^{-1}(T).$$
 (541)

Выражая парциальные давления через степень ионизации, получим

$$\frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} = \frac{T^{5/2}}{P} \frac{g_e g_I}{g_A} \left(\frac{m_e}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} e^{-I/T} \equiv \left(\frac{T}{T_0}\right)^{5/2} e^{-I/T}.$$
 (542)

Найдем температуру $T_{\rm ИОН}$, при которой степень ионизации lpha=1/2, решая это уравнение методом последовательных приближений для разреженного газа, для которого $T_0\ll I$:

$$T_{\text{MOH}} \approx \frac{2I}{5\ln(I/T_0)} \tag{543}$$

Оценка T/T_0 для $T\sim Ry\sim m_e e^4/\hbar^2$

$$\left(\frac{T}{T_0}\right)^{5/2} = \frac{T^{5/2}}{P} \left(\frac{m_e}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \sim$$
 (544)

$$\sim \frac{V}{N} \left(\frac{m_e T}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sim \frac{V}{N} \left(\frac{m_e Ry}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sim \frac{V}{N a_B^3} \gg 1, \tag{545}$$

где $a_B = \hbar^2/me^2$ — боровский радиус.



Оценим производную dlpha/dT при $T=T_{ exttt{NOH}}$ где lpha=1/2. Из

$$\frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{5/2} e^{-I/T} \tag{546}$$

имеем

$$\left. \frac{d\alpha}{dT} \right|_{\alpha=1/2} \sim \frac{I}{T_{\text{MOH}}^2} \sim \frac{\ln^2(I/T_0)}{I}.$$
 (547)

Найдем зависимость теплоемкости смеси от температуры при постоянном давлении. Энтальпия равна

$$H = \frac{5}{2}N_{I}T + \left(I + \frac{5}{2}T\right)N_{e} + \frac{5}{2}N_{A}T = \left(I + \frac{5}{2}T\right)\alpha N_{0} + \frac{5}{2}N_{0}T.$$
 (548)

Значит

$$C_{p} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{P} = \frac{5}{2}(1+\alpha)N_{0} + \left(I + \frac{5}{2}T\right)\frac{d\alpha}{dT}N_{0}.$$
 (549)

При $T \ll T_{ exttt{uoh}}$ получим $C_p/N_0 = 5/2$, при $T pprox T_{ exttt{uoh}}$ получим

$$C_p \sim N_0 \ln^2 \frac{I}{T_0}. \tag{550}$$

При $T\gg T_{\mathsf{ИОН}}$ получим $C_p/N_0=5$



Количество тепла, поглощенное в результате $\delta \textit{N}_e$ актов ионизации, равно

$$Q_{P} = (\delta W)_{P} = \delta \left(\frac{5}{2}N_{I}T + \left(I + \frac{5}{2}T\right)N_{e} + \frac{5}{2}N_{A}T\right)_{P} = \delta N_{e}\left(I + \frac{5}{2}T\right). \tag{551}$$

Другой способ:

$$K_P(T) = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{5/2} e^{I/T},\tag{552}$$

отсюда

$$\ln K_P(T) = -\frac{5}{2} \ln T + \frac{I}{T} + Const, \tag{553}$$

значит

$$\delta Q_P = -T^2 \delta N_e \frac{\partial}{\partial T} \ln K_P = \delta N_e \left(I + \frac{5}{2} T \right).$$
 (554)



Пример 2: Диссоциация

Найдем теплоемкость, C_p , газа двухатомных молекул типа AB как функцию температуры, которая изменяется от комнатной до очень высокой, когда возможен процесс развала молекул на составляющие ее атомы A и B – диссоциация.

Пусть при очень низких температурах было N_0 молекул. При повышении температуры часть молекул диссоциирует, так что останется N_m молекул и $N_A=N_B=N_0-N_m$ атомов типа A и B. Введем степень диссоциации $\alpha\equiv N_A/N_0$, которая меняется в пределах $0\leqslant \alpha\leqslant 1$. Число атомов и молекул выражаются через степень диссоциации следующим образом $N_A=N_B=\alpha N_0$, $N_m=(1-\alpha)N_0$.

Если газ достаточно разрежен, то температуры, при которых уже будет заметная степень диссоциации $\leqslant \hbar \omega$, и вклад в свободную энергию молекулы от колебательных степеней свободы сводится к члену $\exp(W/T)$. С учетом всех степеней свободы потенциал Гиббса молекулы записывается в виде

$$\Phi_m = -N_m T \ln \left[\frac{T}{P_m} \left(\frac{MT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{2IT}{\hbar^2} e^{W/T} \right]$$
 (555)

Для атомов типа A и B потенциал Гиббса определяется только вкладом поступательных степеней свободы

$$\Phi_A = -N_A T \ln \left[\frac{T}{P_A} \left(\frac{m_A T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} \right], \quad \Phi_B = \Phi_A (A \to B)$$
 (556)

Равновесная степень диссоциации находится из условия минимума потенциала Гиббса всей смеси, например, по числу атомов типа A

$$\frac{\partial \Phi}{\partial N_A} = \frac{\partial \Phi_A}{\partial N_A} + \frac{\partial \Phi_B}{\partial N_B} \frac{\partial N_B}{\partial N_A} + \frac{\partial \Phi_m}{\partial N_m} \frac{\partial N_m}{\partial N_A} = \mu_A + \mu_B - \mu_m = 0, \quad (557)$$

где мы ввели химпотенциал $\mu\equiv (\partial\Phi/\partial N)_{T,P}$ и использовали, что $\frac{\partial N_B}{\partial N_A}=1,~\frac{\partial N_m}{\partial N_A}=-1.$



Вычисляя химпотенциалы и подставляя в условие минимума, получим

$$\frac{P_A^2}{P_m} = \frac{T^{3/2}}{(2\pi\hbar^2)^{3/2}} \left(\frac{M}{m_A m_B}\right)^{3/2} \frac{\hbar^2}{2I} e^{-W/T}$$
 (558)

Осталось выразить парциальные давления через степень диссоциации и полное давление $P = P_A + P_B + P_m$

$$P_A = P_B = \frac{\alpha}{1+\alpha}P, \quad P_m = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}P, \tag{559}$$

и подставить в условие равновесия

$$\frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} = \frac{T^{3/2}}{P(2\pi\hbar^2)^{3/2}} \left(\frac{M}{m_A m_B}\right)^{3/2} \frac{\hbar^2}{2I} e^{-W/T} \equiv \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} e^{-W/T},$$
(560)

где

$$T_0^{-3/2} \equiv \frac{1}{P(2\pi\hbar^2)^{3/2}} \left(\frac{M}{m_A m_B}\right)^{3/2} \frac{\hbar^2}{2I}$$
 (561)

Найдем температуру $T_{\text{ДИС}}$, при которой степень диссоциации $\alpha=1/2$, решая это уравнение методом последовательных приближений для разреженного газа, для которого $T_0 \ll W$. Имеем

$$\left. \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} \right|_{\alpha = 1/2} = \frac{1}{3} = \left(\frac{T_{\text{дис}}}{T_0} \right)^{3/2} e^{-W/T_{\text{дис}}}.$$
 (562)

Отсюда

$$T_{\text{ДИС}} = \frac{W}{(3/2)\ln(T_{\text{ДИС}}/T_0) + \ln 3} \approx \frac{2W}{3\ln(W/T_0)}.$$
 (563)

Энтальпия системы есть

$$H = \alpha N_0 W + 5 N_0 T \alpha + \frac{7}{2} N_0 (1 - \alpha) T = \alpha \left(W + \frac{3T}{2} \right) N_0 + \frac{7}{2} N_0 T$$
 (564)

Тогда теплоемкость при постоянном давлении равна

$$C_p = \frac{d\alpha}{dT} \left(W + \frac{3T}{2} \right) N_0 + \frac{3\alpha}{2} N_0 + \frac{7}{2} N_0$$
 (565)

При низких температурах $T\ll T_{\rm ДИС}$, где $\alpha\ll 1,\ d\alpha/dT\to 0$ когда имеются только молекулы, теплоемкость стремится к 7/2.



При высоких температурах $T\gg T_{ extsf{AUC}}$ все молекулы диссоциировали и теплоемкость стремится к 5. Вблизи температуры диссоциации теплоемкость имеет максимум. Для его вычисления нам необходимо знать при $T=T_{ extsf{AUC}}$ значение производной степени диссоциации. Дифференцируя по температуре выражение

$$\frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} e^{-W/T},\tag{566}$$

получим

$$\frac{2\alpha}{(1-\alpha^2)^2} \frac{d\alpha}{dT} \Big|_{\alpha=1/2} = \left(\frac{3}{2T} + \frac{W}{T^2}\right) \frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} \Big|_{\alpha=1/2}.$$
 (567)

Отсюда

$$\frac{d\alpha}{dT} = \frac{\alpha(1-\alpha^2)}{2T} \left(\frac{3}{2} + \frac{W}{T}\right). \tag{568}$$

Оценим

$$\left(\frac{d\alpha}{dT}\right)_{\alpha=1/2} \sim \frac{W}{T_{\text{ANC}}^2}.$$
 (569)

Теплоемкость равна

$$C_p = \frac{\alpha(1-\alpha^2)}{2} \left(\frac{3}{2} + \frac{W}{T}\right)^2 N_0 + \frac{3\alpha}{2} N_0 + \frac{7}{2} N_0$$
 (570)

Тогда оценка

$$C_p|_{\alpha=1/2} \sim \ln^2 \frac{W}{T_0} \tag{571}$$

Поскольку $W\gg T_0$, то теплоемкость имеет резкий максимум, обусловленный диссоциацией молекул вблизи $T=T_{ extsf{QNC}}.$

Какое количество тепла поглотится в реакции диссоциации молекулы AB o A + B при постоянном объеме (давлении).

При $V=\mathit{Const}$ количество тепла равно изменению энергии

$$Q_V = \Delta E = 2\frac{3}{2}T - \frac{5}{2}T + W = \frac{1}{2}T + W.$$
 (572)

При $P=\mathit{Const}$ количество тепла равно изменению энтальпии

$$Q_P = \Delta(E + PV) = \frac{1}{2}T + W + P\Delta V. \tag{573}$$

Из уравнения состояния находим

$$P\Delta V = \Delta NT = T. \tag{574}$$

Витоге

$$Q_P = \frac{3}{2}T + W. {(575)}$$

Другой способ: Из выражения

$$\frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} e^{-W/T} = \tag{576}$$

имеем


$$K_P(T) = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{3/2} e^{W/T}.$$
 (577)

Отсюда

$$\ln K_P(T) = -\frac{3}{2} \ln T + \frac{W}{T} + Const, \tag{578}$$

значит количество тепла, затрачиваемое на диссоциацию одной молекулы, равно


$$\delta Q_P = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln K_P = \left(W + \frac{3}{2}T\right). \tag{579}$$



Степень диссоциации lpha и теплоемкость C_V как функции температуры при $W/T_0=10^8.$



Зависимость степени ионизации плазмы lpha(T) от температуры (для $rac{2V}{N_0}\left(rac{ml}{2\pi\hbar^2}
ight)^{3/2}=10^3$).



Зависимость теплоёмкости плазмы от температуры при постоянном объёме

