# ТЕРМОДИНАМИКА и СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА Лекция 2 Термодинамические потенциалы.

лектор: Образовский Е. Г.

3 мая 2022 г.

План лекции:

# План лекции:

• Термодинамические потенциалы

# План лекции:

- Термодинамические потенциалы
- Экстремальные свойства термодинамических потенциалов

# План лекции:

- Термодинамические потенциалы
- Экстремальные свойства термодинамических потенциалов
- Термодинамические неравенства

# термодинамические потенциалы: внутренняя энергия

Первый закон термодинамики для газа (жидкости) можно написать в виде

$$dU = TdS - PdV. (64)$$

Внутренняя энергия есть функция состояния и определяется как функция объема  $\,V\,$  и энтропии  $\,S\,$ 

$$U=U(S,V). (65)$$

Отсюда можно найти температуру и давление

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V}, \quad P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S}. \tag{66}$$

По аналогии с механикой величину U называют термодинамическим потенциалом.



#### термодинамические потенциалы: энтальпия

С помощью преобразования Лежандра можно перейти к другим переменным P, S, определив H = U + PV (энтальпия):

$$dH = d(U + PV) = TdS + VdP$$
 (67)

и значит

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P}, \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{S}. \tag{68}$$

# термодинамические потенциалы: свободная энергия

Переменные V,S не самые удобные для описания состояния системы. С помощью преобразования Лежандра можно перейти к другим переменным, например к V,T.

Определим новый термодинамический потенциал F = U - TS, называемый свободной энергией. Тогда

$$dF = d(U - TS) = -SdT - PdV$$
 (69)

и значит

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V}, \quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T}. \tag{70}$$



# термодинамические потенциалы: потенциал Гиббса

Наконец введем термодинамический потенциал  $\Phi = U - TS + PV$ , потенциал Гиббса. Тогда

$$d\Phi = -SdT + VdP \tag{71}$$

и значит

$$S = -\left(\frac{\partial \Phi}{\partial T}\right)_{P}, \quad V = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)_{T}. \tag{72}$$

Используя равенство смешанных производных, получим соотношения Максвелла

$$\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V}. \quad \to \quad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V. \tag{73}$$



Аналогично равенство смешанных производных других потенциалов дают

$$\frac{\partial^2 F}{\partial V \partial T} = \frac{\partial^2 F}{\partial T \partial V}. \quad \rightarrow \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \tag{74}$$

$$\frac{\partial^2 H}{\partial S \partial P} = \frac{\partial^2 H}{\partial P \partial S}. \quad \rightarrow \quad \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S,\tag{75}$$

$$\frac{\partial^{2}\Phi}{\partial P\partial T} = \frac{\partial^{2}\Phi}{\partial T\partial P}. \quad \rightarrow \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_{T} = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P},\tag{76}$$

# термодинамические потенциалы: внутренняя энергия

Рассмотрим пример: расширение газа в пустоту. Теплообмена нет, работа не совершается и тогда  $U = Const, \ dU = 0$ :

$$TdS - PdV = 0. (77)$$

Отсюда

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U = \frac{P}{T} > 0,\tag{78}$$

то есть энтропия газа возрастает при необратимом процессе расширения газа в пустоту.

# термодинамические потенциалы: внутренняя энергия

Записывая

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V} dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T} dV = \frac{C_{V}}{T} dT + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V} dV \tag{79}$$

получим из условия dU=0

$$C_{V}dT + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V}dV - PdV = 0$$
 (80)

Тогда изменение температуры газа при малом изменении объема есть

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{IJ} = \frac{1}{C_V} \left[ P - T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V} \right]. \tag{81}$$



Другой пример: процесс Джоуля-Томсона. Газ стационарно прокачивается через пористую перегородку, с одной стороны давление  $P_2$ , с другой давление  $P_1 < P_2$ . Теплообмена нет, и объем газа  $V_2$  при давлении  $P_2$  переходит через перегородку, занимая объем  $V_1$  при давлении  $P_1$ . Тогда изменение внутренней энергии газа есть

$$U_1 - U_2 = P_2 V_2 - P_1 V_1 (82)$$

3начит H = U + PV = Const и

$$dH = TdS + VdP = 0. (83)$$

Отсюда

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_{H} = -\frac{V}{T} < 0, \tag{84}$$

то есть энтропия газа возрастает при необратимом процессе перехода газа к меньшему давлению.

#### термодинамические потенциалы: энтальпия

Записывая

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{P} dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_{T} dP = \frac{C_{p}}{T} dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P} dP \tag{85}$$

получим из условия dH=0

$$C_{P}dT - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P}dP + VdP = 0$$
(86)

Тогда изменение температуры газа при малом изменении давления есть

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_{H} = \frac{1}{C_{p}} \left[ T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P} - V \right].$$
(87)

Другой способ вывода соотношений между производными термодинамических величин состоит в использовании якобианов.

$$J = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{y} & \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{x} \\ \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_{y} & \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_{x} \end{vmatrix}$$
(88)

Напоминание: якобиан дает изменение площади при преобразованиях координат. При переходе от одной пары декартовых координат u,v к другой x,y прямоугольник  $\vec{du},\vec{dv}$  переходит в параллелограмм, образованный векторами

$$\vec{du} = \left( \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)_y dx, \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right)_x dy \right), \quad \vec{dv} = \left( \left( \frac{\partial v}{\partial x} \right)_y dx, \left( \frac{\partial v}{\partial y} \right)_x dy \right)$$

с площадью

$$\vec{du} \times \vec{dv} = \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_x \\ \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_x \end{vmatrix} dxdy =$$

$$= \left[ \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)_y \left( \frac{\partial v}{\partial y} \right)_x - \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right)_x \left( \frac{\partial v}{\partial x} \right)_y \right] dx dy.$$

Легко проверить, что выполняются соотношения

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = -\frac{\partial(v,u)}{\partial(x,y)} = -\frac{\partial(u,v)}{\partial(y,x)}, \quad \frac{\partial(u,y)}{\partial(x,y)} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{y}.$$
 (89)

Другое важное свойство

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \frac{\partial(u,v)}{\partial(t,s)} \cdot \frac{\partial(t,s)}{\partial(x,y)}$$
(90)

позволяет переходить от одних переменных к другим.



На прошлой лекции показали, что в цикле Карно работа равна количеству полученного тепла умноженное на КПД. Для бесконечно малого цикла с разностью температур  $\Delta T$  и количеством полученного тепла  $\Delta Q$  работа  $\Delta P \Delta V$  равна

$$\Delta P \Delta V = \Delta Q \frac{\Delta T}{T} = \Delta T \Delta S,$$

то есть якобиан преобразования от координат (P,V) к координатам (T,S) равен единице.

$$\frac{\partial(P,V)}{\partial(T,S)} = 1. \tag{91}$$

Это же заключение

$$\frac{\partial(P,V)}{\partial(T,S)} = 1. \tag{92}$$

можно сделать из любого соотношения Максвелла Например, из

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S} = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_{V} \tag{93}$$

имеем

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S} = \frac{\partial (T, S)}{\partial (V, S)},\tag{94}$$

$$-\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_{V} = \frac{\partial (P, V)}{\partial (V, S)},\tag{95}$$

то есть

$$\frac{\partial(P,V)}{\partial(T,S)} = 1. \tag{96}$$

#### экстремальные свойства

Прошлый раз получили неравенство Клаузиуса

$$\oint \frac{dQ}{T} = \leqslant 0.$$
(97)

Образуем цикл, связывающий два состояния A и B двумя путями: один обратимый

$$\left(\int_{B}^{A} \frac{dQ}{T}\right)_{R} = S(A) - S(B), \tag{98}$$

другой необратимый

$$\left(\int_{A}^{B} \frac{dQ}{T}\right). \tag{99}$$

Поскольку весь цикл необратимый, имеем

$$\oint \frac{dQ}{T} = \left( \int_{B}^{A} \frac{dQ}{T} \right)_{R} + \left( \int_{A}^{B} \frac{dQ}{T} \right)_{T} \leqslant 0 \tag{100}$$

### экстремальные свойства

В итоге для необратимого процесса от состояния A до состояния B получается

$$S(B) - S(A) \geqslant \int_{A}^{B} \frac{dQ}{T},$$
(101)

Если система изолирована, dQ=0, то

$$S(B) \geqslant S(A), \tag{102}$$

 для любого процесса для изолированной системы энтропия конечного состояния не меньше энтропии начального состояния.

### экстремальные свойства

Для обратимого процесса

$$\delta Q = TdS \tag{103}$$

Тогда первый закон термодинамики для газа (жидкости) можно написать в виде

$$dU = TdS - PdV. (104)$$

Для необратимого процесса

$$\delta Q \leqslant TdS \tag{105}$$

Тогда

$$dU \leqslant TdS - PdV. \tag{106}$$

1. Внутренняя энергия. Если  $\delta Q=0, \delta A=0$ , то

$$\delta S \geqslant 0. \tag{107}$$

Энтропия возрастает и в равновесии достигает максимума.

2. Свободная энергия. Если V = Const, T = Const, то

$$\delta F \leqslant 0. \tag{108}$$

Свободная энергия минимальна в равновесии.

3. Энтальпия. Если  $\delta Q = 0, P = Const.$  то

$$\delta H \leqslant 0. \tag{109}$$

В равновесии минимальна энтальпия.

4. Потенциал Гиббса. Если P = Const, T = Const, то

$$\delta \Phi \leqslant 0. \tag{110}$$

В равновесии минимален потенциал Гиббса.

Рассмотрим небольшую (но макроскопическую ) часть системы, находящуюся в равновесии при температуре  $T_0$  и давлении  $P_0$ . В равновесии должен быть минимален потенциал Гиббса и при малом отклонении должна быть положительной величина

$$\delta U - T_0 \delta S + P_0 \delta V. \tag{111}$$

Раскладывая изменение энергии до второго порядка малости по изменениям объема и энтропии, получим условие устойчивости равновесия

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S} \delta V + \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V} \delta S - T_{0} \delta S + P_{0} \delta V +$$

$$\frac{1}{2} \left[ \left( \frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_S \delta V^2 + \left( \frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)_V \delta S^2 + 2 \left( \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} \right) \delta V \delta S \right] > 0. \quad (112)$$

Линейные члены сокращаются. Запишем

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2}\right)_S = \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S, \quad \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V, \quad (113)$$

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S}\right) = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S. \tag{114}$$

Квадратичная форма

$$ax^{2} + 2bxy + cy^{2} = a\left(x^{2} + 2x\frac{by}{a} + \frac{b^{2}y^{2}}{a^{2}}\right) + \left(c - \frac{b^{2}}{a}\right)y^{2}$$
 (115)

является положительно определенной если

$$a > 0, \ ac > b^2.$$
 (116)



В нашем случае  $x = \delta S$ ,  $y = \delta V$ ,

$$a = \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V = \frac{T}{C_V} > 0, \tag{117}$$

$$b^{2} - ac = \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{V} \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{S} - \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S} \left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_{V} < 0.$$
 (118)

Последнее выражение перепишем в виде

$$\begin{vmatrix} \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{V} & \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S} \\ \left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_{V} & \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{S} \end{vmatrix} = \frac{\partial(T, P)}{\partial(S, V)}$$
 (119)

Тогда

$$\frac{\partial(T,P)}{\partial(S,V)} = \frac{\partial(T,P)}{\partial(T,V)} \frac{\partial(T,V)}{\partial(S,V)} = \frac{T}{C_{\nu}} \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T} < 0.$$
 (120)

Поскольку  $C_{v} > 0$ , имеем

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T} < 0. \tag{121}$$

Другой способ. Выражение

$$\left[ \left( \frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_{S} \delta V^2 + \left( \frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)_{V} \delta S^2 + 2 \left( \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} \right) \delta V \delta S \right] > 0.$$
 (122)

перепишем в виде

$$\delta V \left[ -\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{S} \delta V - \left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_{V} \delta S \right] + \delta S \left[ \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{V} \delta S + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S} \delta V \right] =$$

$$= -\delta P \delta V + \delta T \delta S > 0. \tag{123}$$

Выберем в качестве независимых переменных  $V,\,T.$  Тогда

$$\delta P = \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \delta V + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \delta T, \ \delta S = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \delta V + \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \delta T.$$
(124)

Получим

$$-\delta P \delta V + \delta T \delta S = -\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \delta V^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \delta T^2 > 0, \tag{125}$$

поскольку

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T}.$$
 (126)

Условие устойчивости принимает вид

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V} = \frac{T}{C_{V}} > 0, -\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T} > 0.$$
 (127)

Если было бы  $C_{v} < 0$ , то любые флуктуации температуры увеличивались: в одних областях происходил разогрев, в других - охлаждение.

Если было бы  $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T>0$ , то любые флуктуации плотности увеличивались: при флуктуационном сжатии некоторой области давление в ней уменьшилось и внешнее давление еще больше сжимало эту область, и наоборот при расширении давление возрастало и расширение продолжалось.

Термодинамические коэффициенты характеризуют различные свойства газа (или жидкости), например, коэффициенты объемного расширения

$$\alpha_P = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P, \quad \alpha_S = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_S,$$
 (128)

коэффициенты сжимаемости

$$K_T = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T, \quad K_S = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_S,$$
 (129)

теплоемкости

$$C_V = T \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_V, \quad C_P = T \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_P$$
 (130)

и т.д.



Представим все возможные термодинамические коэффициенты в виде таблицы

$$\begin{vmatrix} (\partial V/\partial P)_{T} & (\partial P/\partial T)_{V} & (\partial T/\partial V)_{P} \\ (\partial S/\partial T)_{V} & (\partial T/\partial V)_{S} & (\partial V/\partial S)_{T} \\ (\partial S/\partial T)_{P} & (\partial T/\partial P)_{S} & (\partial P/\partial S)_{T} \\ (\partial V/\partial P)_{S} & (\partial P/\partial S)_{V} & (\partial S/\partial V)_{P} \end{vmatrix}$$

$$(131)$$

Между коэффициентами имеется девять соотношений.

1. Произведение коэффициентов в каждой строке равно -1, всего 4 соотношения.

Например, для P(V,T) из соотношений

$$dP = (\partial P/\partial V)_T dV + (\partial P/\partial T)_V dT, \qquad (132)$$

$$dV = (\partial V/\partial P)_T dP + (\partial V/\partial T)_P dT$$
 (133)

получаем

$$dP = (\partial P/\partial V)_T \left[ (\partial V/\partial P)_T dP + (\partial V/\partial T)_P dT \right] + (\partial P/\partial T)_V dT.$$
(134)

Значит

$$(\partial P/\partial V)_T (\partial V/\partial P)_T = 1, \ (\partial P/\partial T)_V = -(\partial P/\partial V)_T (\partial V/\partial T)_P.$$
(135)

Отсюда

$$(\partial V/\partial P)_{T}(\partial P/\partial T)_{V}(\partial T/\partial V)_{P} = -1.$$
 (136)



#### 2. Еще 4 соотношения Максвелла

$$\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V}. \quad \to \quad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V. \tag{137}$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial V \partial T} = \frac{\partial^2 F}{\partial T \partial V}. \quad \rightarrow \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \tag{138}$$

$$\frac{\partial^2 H}{\partial S \partial P} = \frac{\partial^2 H}{\partial P \partial S}. \quad \rightarrow \quad \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S,\tag{139}$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial P \partial T} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial T \partial P}. \quad \rightarrow \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P,\tag{140}$$

#### 3. И одно соотношение дает

$$\frac{\partial(P,V)}{\partial(T,S)} = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{S} \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_{T} - \left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{S} = 1. \tag{141}$$

Остается три независимых коэффициента.