Лекция 5. Примеры применения метапрограммирования Метапрограммирование в C++

Генерирование при помощи mpl::fold

```
Пример
typedef
  mpl::vector
  <
    short [2], long, char *, int
  > member_types;
template <class T, class More>
  struct store : More
  T value;
};
```

store <_2, _1>
>::type generated;

Генерирование при помощи mpl::fold

```
Пример
typedef
  mpl::vector
  <
    short [2], long, char *, int
  > member_types;
template <class T, class More>
  struct store : More
  T value;
};
```

Пример (окончание)

```
typedef
  mpl::fold 
  <
    member_types,
    mpl::empty_base,
    store <_2, _1>
    >::type generated;
```

Сгенерированная специализация

```
Пример
store
<
  int,
  store
  <
    char *,
    store
```

Доступ к полю

```
int main()
{
   generated g;
   // ...
   long &rl = static_cast <store <long, store <short[2], empty> > &>
        (g).value;
   // ...
}
```

Непосредственное генерирование

typedef mpl::vector < short [2], long, char *, int > member_types;

template <class T>

struct wrap

T value;

};

Пример

Пример (окончание)

Непосредственное генерирование

```
Пример
typedef
  mpl::vector
  <
    short \lceil 2 \rceil, long, char *, int
  > member_types;
template <class T>
  struct wrap
  T value;
};
```

Пример (окончание)

```
typedef
  mpl::inherit_linearly
  <
    member_types,
    mpl::inherit <wrap <_2>, _1>
  >::type generated;
```

Сгенерированная специализация

```
inherit
<
 wrap <int>,
  inherit
  <
    wrap <char *>,
    inherit
    <
```

Доступ к полю

```
int main()
{
    generated g;
    // ...
    long &rl = static_cast <wrap <long> &> (g).value;
    // ...
}
```

Физические величины
Корректность инициализации и сложения
Корректность умножения
Корректность смешанных операций

Основные размерности

Пример

```
typedef mpl::vector_c <int,</pre>
                              1, 0,
                                       0, 0, 0, 0,
                                                       0> mass;
                                                       0> length;
typedef mpl::vector_c <int,</pre>
                              0.
                                       0,
                                           0,
                                               0,
                                                   0,
                                       1,
                                                   0.
typedef mpl::vector_c <int,</pre>
                              0.
                                  0.
                                           0,
                                               0,
                                                       0> time;
                                  0.
                                       0.
                                           1,
                                               0,
                                                   0,
typedef mpl::vector c <int,
                              0.
                                                        0> charge;
typedef mpl::vector_c <int,</pre>
                              0.
                                  0,
                                       0,
                                           0,
                                               1,
                                                   0,
                                                       0> temperature;
typedef mpl::vector c <int,
                              0.
                                  0.
                                       0,
                                           0,
                                               0.
                                                   1,
                                                       0> intensity;
typedef mpl::vector c <int,</pre>
                              0,
                                  0,
                                       0,
                                           0,
                                               0,
                                                   0,
                                                        1> angle:
typedef mpl::vector c <int,</pre>
                              0, 0,
                                       0, 0, 0,
                                                   0. 0> scalar:
```

8 / 27

Лекция 5

Основные размерности

```
//
typedef mpl::vector_c <int, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 0, 0 velocity;
//
typedef mpl::vector_c <int, 0, 1, -2, 0, 0, 0, 0 acceleration;
//
typedef mpl::vector_c <int, 1, 1, -1, 0, 0, 0, 0 momentum;
//
typedef mpl::vector_c <int, 1, 1, -2, 0, 0, 0, 0 force;
//
// . . .</pre>
```

Представление величины

```
template <class T, class TDimensions>
   struct quantity
{
   explicit quantity(T x) :
       m_value(x)
   { }
   T value() const
       { return m_value; }
private:
   T m_value;
};
```

Использование величин

// ...

```
Int main()
{
   quantity <float, length> l(1.0f);
   quantity <float, mass> m(2.0f);
   m = l; // ошибка компиляции
```

Реализация сложения

```
template <class T, class D>
  quantity <T, D> operator + (quantity <T, D> x, quantity <T, D> y)
{
  return quantity <T, D> (x.value() + y.value());
}
```

Использование сложения

```
int main()
{
    quantity <float, length> l1(1.0f);
    quantity <float, length> l2(2.0f);
    quantity <float, mass> m1(3.0f);
    l1 = l1 + l2;
    l1 = l2 + m1; // ошибка компиляции
    // ...
}
```

Реализация умножения

```
template <typename D1, typename D2>
   struct multiply_dimensions :
     mpl::transform <D1, D2, mpl::plus <_, _> > { };

template <typename T, typename D1, typename D2>
   quantity <T, typename multiply_dimensions <D1, D2>::type>
     operator * (quantity <T, D1> q1, quantity <T, D2> q2)
{
   typedef typename multiply_dimensions <D1, D2>::type Dim;
   return quantity <T, Dim>(q1.value() * q2.value());
}
```

Использование умножения

Шаблонный конструктор величины

```
template <class T, class TDimensions>
 struct quantity
 // ...
 template <typename TOtherDimensions>
    quantity(quantity <T, T0therDimensions> q)
    : m value(q.value())
    BOOST MPL ASSERT((mpl::equal <TDimensions, TOtherDimensions>));
```

Физические величины
Корректность инициализации и сложения
Корректность умножения
Корректность смешанных операций

Использование умножения со сложением

```
int main()
{
   quantity <float, mass> m(5.0f);
   quantity <float, acceleration> a(9.8f);
   quantity <float, force> f(0.0f);
   // ...
   f = f + m * a; // ошибка компиляции
   // ...
}
```

Физические величины Корректность инициализации и сложени Корректность умножения Корректность смешанных операций

Реализация присваивания

```
template <class T, class D1, class D2>
  quantity <T, D1> operator + (quantity <T, D1> x, quantity <T, D2> y)
{
  BOOST_MPL_ASSERT((mpl::equal <D1, D2>));
  return quantity <T, D1> (x.value() + y.value());
}
```

Проблемно-ориентированные языки

Определения

Проблемно-ориентированный язык: (Domain-specific language, DSL) — язык, использующий обозначения и абстракции предметной области для решения специфичных для неё задач.

Проблемно-ориентированный встроенный язык: (Domain-specific embedded language, DSEL) — библиотека, обладающая теми же свойствами.

Матричные вычисления

Пример (BLAS)

```
int main()
{
   double dA, dB;
   double *pdA, *pdB, *pdC;
   // ...
   cblas_dgemm(
      CblasRowMajor, CblasNoTrans,
      CblasNoTrans, n, n, n,
      dA, pdA, 1, pdB, 1, dB, pdC, 1);
   // ...
}
```

```
int main()
{
   Matrix a, b, c, x;
   double dA, dB;
   // ...
   x = dA * a * b + dB * c;
   // ...
}
```

Реализация сложения векторов

```
Vector operator + (const Vector &rcA, const Vector &rcB)
{
  const std::size_t cn = rcA.size();
  Vector result(cn);
  for (std::size_t i = 0; i != cn; ++ i)
     result[i] = rcA[i] + rcB[i];
  //
  return result;
}
```

Использование сложения векторов

```
Пример
```

```
int main()
{
   Vector a, b, c, x;
   // ...
   x = a + b + c;
   // ...
}
```

Реализация ленивого выражения

```
template <class L, class OpTag, class R>
  struct Expression
  Expression(const L &rcL, const R &rcR)
    : m rcL(rcL), m rcR(rcR)
  { }
  float operator [] (unsigned index) const
    return OpTag::apply(m_rcL[index], m_rcR[index]);
  const L &m_rcL;
  const R &m_rcR;
};
```

Реализация ленивого сложения

Пример

```
template <class L, class R>
  Expression <L, plus, R> operator + (
    const L &rcL, const R &rcR)
{
    return Expression <L, plus, R> (rcL, rcR);
}
```

Пример

Expression <Expression <Vector, plus, Vector>, plus, Vector>

Реализация функции сложения

```
Пример

struct plus
{
    static float apply(float a, float b)
    {
       return a + b;
    }
};
```

Реализация присваивания вектора

```
template <class TExpr>
  Vector &Vector::operator = (const TExpr &rcX)
{
  for (unsigned i = 0; i < this->size(); ++ i)
      (*this)[i] = rcX[i];
  //
  return *this;
}
```

Хранение последовательностей вычислений

Пример

```
Expression
<
    Expression <Vector, plus, Vector>,
    plus,
    Expression <Vector, minus, Vector>
>
    intermediate = a + b + (c - d);
```

```
auto intermediate = a + b + (c - d);
```