МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

Кафедра общей физики

Е. Ю. Гореликов, В. В. Рандин, Р. А. Хайрулин, А. А. Чернов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ МЕТАЛЛОВ

Методические указания по выполнению лабораторной работы

Новосибирск 2016

УДК 536.631 ББК К206.36 О-62

Рецензент канд. техн. наук О. А. Брагин

Издание подготовлено в рамках реализации *Программы развития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет»* на 2009–2018 годы.

О-62 Определение удельной теплоемкости металлов : Методические указания по выполнению лабораторной работы / Е. Ю. Гореликов, В. В. Рандин, Р. А. Хайрулин, А. А. Чернов ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2016. – 20 с.

В пособии содержится описание лабораторной работы по определению теплоемкости металлов методом сравнения скоростей охлаждения образцов известной И неизвестной теплоемкостями. Исследуя процессы охлаждения образцов из различных металлов и сплавов в воздушной среде, студенты знакомятся с закономерностями теплообмена и получают представление о различных механизмах теплопереноса. измеряют скорость охлаждения образцов, регистрируя изменения их температуры в зависимости от времени. Теплоемкость исследуемых образцов находится из сравнения их скоростей охлаждения со скоростью охлаждения эталонного образца. Методические указания разработаны в рамках модернизации практикума по молекулярной физике НГУ, в ходе которой проведено обновление экспериментального оборудования и приборов, используемых в лабораторной работе, также создана a компьютеризированная система регистрации И визуализации экспериментальных данных.

Пособие предназначено для студентов первого курса физического факультета НГУ, а также для студентов ФЕН и ГГФ, изучающиих курсы термодинамики и молекулярной физики.

УДК 532.631 ББК К206.36

- © Новосибирский государственный университет,
- © Е. Ю. Гореликов, В. В. Рандин, Р. А. Хайрулин, А. А. Чернов, 2016

Оглавление

1. Введение. Некоторые сведения из термодинамики и тестеплообмена	-
2. Физические основы метода	11
3. Экспериментальная установка и порядок проведения эксперимента	13
4. Работа с программой опроса АЦП	14
5. Задания	16
6. Контрольные вопросы	17
Библиографический список	17
Приложение. Формулы линейной аппроксимации экспериментальных данных	18

Цель работы — определение теплоемкости методом сравнения скоростей охлаждения образцов с известной (эталонный образец) и неизвестной теплоемкостями.

Оборудование: муфельная печь для нагрева образцов, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), компьютер, блок термопар, весы, набор образцов.

ВВЕДЕНИЕ. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕОРИИ ТЕПЛООБМЕНА.

Понятие «теплоемкость» вводится как количество тепла, которое необходимо, чтобы нагреть тело на 1 К, и определяется выражением:

$$\delta O = C \cdot \delta T \,, \tag{1}$$

где δQ – бесконечно малое количества теплоты, полученное телом; δT – соответствующее приращение его температуры, C – теплоемкость.

Так же, как и количество тепла, теплоемкость есть функция процесса и приобретает однозначный смысл при указании условий нагрева, т. е. при одном и том же δQ приращения температуры δT будут разными в зависимости от того как меняются внешние параметры (объем v, давление P и т. д.) в процессе нагрева. Соответственно, разными будут и теплоемкости, измеренные в разных процессах. В термодинамике особое значение имеют теплоемкости C_v и C_p в процессах с фиксированным объемом образца (v = const) и при фиксированном давлении (P = const), связанные с термодинамическими функциями (U — внутренняя энергия; H — энтальпия; S — энтропия) следующими соотношениями:

$$C_v = T \left(\partial S / \partial T \right)_v = \left(\partial U / \partial T \right)_v, \ \ C_p = T \left(\partial S / \partial T \right)_p = \left(\partial H / \partial T \right)_p.$$

Удельная теплоемкость — это теплоемкость, нормированная на единицу массы [Дж/(кг · K)]. В научной практике обычно используется нормировка на грамм · атом или грамм · молекулу [Дж/(моль · K)], т. е. на массу, равную молекулярному весу вещества (молю). Так как 1 моль любого вещества содержит $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ атомов/молекул (число Авогадро), нормировка на моль эквивалентна нормировке на атом/молекулу. В технических справочниках теплоемкость обычно приводится в [Дж/(кг · K)] и для преобразования этой величины в [Дж/(моль · K)] необходимо умножить ее на молекулярный вес вещества.

При измерении теплоемкости твердых веществ и жидкостей, как правило, измеряют C_p . Эксперименты по прямому измерению C_v уникальны. Связано это с тепловым расширением исследуемого образца при его нагреве в процессе измерений. Из-за очень малой сжимаемости конденсированных сред практически невозможно изготовить измерительную ячейку, которая бы не деформировалась под воздействием возникающих при нагреве образца сил, т. е. обеспечить выполнение условия v= const не удается. То, что коэффициенты теплового расширения твердых тел и жидкостей малы и при нагреве на несколько градусов объем образца увеличивается незначительно, не должно вводить в заблуждение. Здесь важна качественная сторона: какой из внешних параметров (Р или v) поддерживается постоянным. При высоких температурах C_p может отличаться от C_v весьма значительно.

Строгое термодинамическое соотношение, связывающее C_v и C_p , имеет вид

$$C_p - C_v = \frac{\alpha^2}{\chi_T} vT > 0 , \qquad (2)$$

где
$$\alpha = \frac{1}{v} \left(\frac{dv}{dT} \right)$$
 — коэффициент теплового расширения, $\chi_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{dv}{dP} \right)$

- изотермическая сжимаемость.

Для 1 моля идеального газа

$$\frac{\alpha^2}{\chi_T} vT = R = 8.314 \text{Дж/(моль} \cdot \text{K)} .$$

Основной вклад в теплоемкость твердых тел дают тепловые колебания кристаллической решетки. В гармоническом приближении (теория Дебая) при температурах выше некоторой характеристической температуры θ_D (температура Дебая), C_{ν} не зависит от температуры: $C_{\nu}^D=3R={\rm const.}$ Температура Дебая является индивидуальной характеристикой вещества. Значения θ_D некоторых веществ приведены в табл. 1.

Таблица 1 Термодинамические и кинетические характеристики некоторых веществ в твердом состоянии

Вещество	θ_D , K	C_p , Дж/(моль · К)		λ, Вт/(м · К)		
		T = 273 K	$T = T_{\Pi \Pi}$	T = 273 K	$T = T_{\Pi \Pi}$	

Li	352	24,9	29,8	86,7	75,2
Be	1160	16,5	30,0	199,8	69,8(1400 K)
Al	423	24,4	33,9	237	208
Ti	426	25,4	40,9	22,3	33,1
Fe	457	25,1	45,0	79,9	35,0
Ni	476	26,0	36,7	90,4	69,0
Cu	342	24,5	33,4	401	317
Mo	259	23,9	55,1	139,8	89,7
W	388	24,3	49,8	162,8	99,0
Та	247	25,3	46,0	55,2	87,0
Ag	228	25,4	32,0	430,0	361,0(1200 K)
Au	165	25,3	33,3	317,7	257,0
Pt	234	25,9	35,0	71,7	81,5(2000 K)
Pb	102	26,4	29,5	35,1	31,6
Sn	236	27,1	26,9	66,6	60,3

При температуре близкой к θ_D (для большинства веществ это область комнатных или несколько больших температур, (см. табл. 1)) $C_p \approx C_{v^p}$ что видно из таблицы. (Таким образом, вы всегда имеете возможность оценить теплоемкость твердого вещества при комнатной температуре, пользуясь только таблицей Менделеева).

С ростом температуры разность C_p – C_v увеличивается, причем, как правило, значительно сильнее, чем можно было бы ожидать, основываясь на (2). Это связано с тем, что с повышением температуры колебания атомов в узлах кристаллической решетки все более отличаются от гармонических и появляется дополнительный «ангармонический» вклад в $C_p(T)$, а для металлов становится существенной теплоемкость «газа» электронов проводимости. Электронная теплоемкость меняется с температурой почти линейно $C^e \approx \gamma_e T$. Коэффициент γ_e имеет величину порядка нескольких мДж/(моль · K^2) и C^e становится сопоставимым с C_v только при достаточно высоких температурах (а также при очень низкой температуре, когда $C_v \sim T^3$ и $C_v < C^e$). Вид температурной зависимости ангармонической составляющей колебательной теплоемкости в настоящее время не установлен.

При очень высоких температурах, а также вблизи температур структурных и фазовых превращений появляются и другие составляющие теплоемкости. В результате вид $C_p(T)$ в широком температурном интервале может быть весьма сложным. В качестве примера на рис. 1 приведена температурная зависимость $C_p(T)$ железа.




Рис. 1. Удельная теплоемкость железа: θ_D – температура Дебая; T_C – температура Кюри; $T_{\beta\gamma}$ и $T_{\gamma\gamma\delta}$ – температуры структурных превращений; T_{IIJ} – температура плавления

Наиболее универсальными методами измерения теплоемкости, не требующими использования каких-либо модельных представлений о характере температурных изменений теплоемкости, являются методы, основанные на том, что в исследуемый образец вводится определенное количество тепла и измеряется, насколько при этом изменится температура образца. Либо наоборот, образец нагревается (охлаждается) и измеряется, сколько подведено (отведено) тепла. Примером может служить так называемый ледяной калориметр. При использовании этого метода предварительно нагретый до нужной температуры T_0 образец быстро переносится (сбрасывается) в «стакан», находящийся внутри герметичного сосуда Дьюара, заполненного смесью льда и воды, где и остывает до 0 °C (количество льда в сосуде Дьюара таково, что при остывании образца плавится лишь его небольшая часть и температура смеси всегда равна 0 °C). Количество отданного образцом тепла (изменение его энтальпии при изменении температуры от 0 °C до T_0) определяется по количеству растаявшего льда (скрытая теплота плавления или энтальпия плавления воды 333,7 кДж/кг), а количество растаявшего льда – по изменению объема смеси лед-вода.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту, эксперименты такого рода очень сложны технически и трудоемки. (Подумайте, какие трудности могут возникнуть при практической реализации данного метода измерений). В связи с этим применяют, как правило, динамические методы измерений, причем при разработке методов стараются по возможности использовать особенности свойств исследуемого материала.

Так, при исследовании теплоемкости металлов удобно нагревать образец, пропуская через него электрический ток, т. е. использовать сам образец в качестве нагревателя.

Как правило, металлический образец можно использовать и в качестве термометра. Для этого достаточно знать (или определить в предварительном эксперименте) температурную зависимость его электросопротивления $R_t = R_t(T)$. Методы, в которых используется внутренний нагрев образцов электрическим током, наиболее удобны в высокотемпературных изменениях, так как позволяют обходиться без сложных высокотемпературных печей. В экспериментах такого рода используют обычно проволочные образцы малого сечения и очень малой массы. Преимуществами данных методов являются возможность проводить измерения в очень широком интервале температур (до температур плавления тугоплавких металлов), высокая чувствительность (\sim 0,1 %), хорошее температурное разрешение (до 10^{-3} K). Основной недостаток методов, основанных на регистрации изменения сопротивления образца, заключается в необходимости знать температурную производную электросопротивления исследуемого металла. Измерить эту величину довольно трудно.

Динамические методы основаны на измерении таких параметров нагрева исследуемого образца, зависящих от теплоемкости, как скорость изменения температуры, времена запаздывания сигнала, фазовые соотношения и т. д. Формулы для расчета теплоемкости по результатам таких экспериментов получаются из решения соответствующих задач теплообмена. Поэтому для понимания дальнейшего необходимо дать некоторые определения теории теплообмена.

Теплопередача, или теплообмен — это самопроизвольный необратимый процесс распространения тепла от областей среды с большей температурой к областям с меньшей температурой (или от более нагретых тел к менее нагретым). Перенос тепла осуществляется тремя основными способами: конвекцией (конвективный теплообмен), теплопроводностью (кондуктивный теплообмен) и тепловым излучением (радиационный теплообмен). В общем случае, когда действуют одновременно все три механизма, задача теплообмена очень сложна и может быть решена только численно. Однако при проведении эксперимента искусственно создаются такие условия, при выполнении которых задача упрощается и оказывается возможным получить ее решение в аналитическом виде.

Конвективный теплообмен обусловлен перемещением объемов среды, возможен только в текучей среде (газ, жидкость) и неразрывно связан с массообменом.

Если жидкость (газ) контактирует с твердой поверхностью (стенкой), то конвективный теплообмен между стенкой и окружающей средой описывается уравнением (уравнение Ньютона):

$$dq = \alpha (T_w - T_\infty) ds , \qquad (3)$$

где α — коэффициент теплоотдачи [Bт/(м² · K)], зависящий от формы и качества обработки поверхности, ее положения (относительно направления силы тяжести), а также от теплопроводности, теплоемкости, плотности, коэффициента теплового расширения жидкости (газа); T_w — температура твердой поверхности; T_∞ — температура жидкости (газа) на удалении от стенки (при интенсивном конвективном перемешивании уже вне тонкого пристенного *пограничного* слоя температура в жидкости (газе) практически не отличается от T_∞); ds — элемент поверхности стенки; dq — тепловой поток с ds.

Теплопроводность — это молекулярный теплоперенос в неподвижных средах (твердое тело, а также жидкость или газ при отсутствии конвекции). Тепловой поток в неподвижной среде описывается уравнением Фурье

$$\vec{q} = -\lambda \cdot \vec{\nabla} T \,, \tag{4}$$

где q — плотность теплового потока [Bт/м²]; λ — коэффициент теплопроводности [Bт/(м · K)]; T = T(x, y, z) — температурное поле в среде. (Знак минус означает, что тепло течет в направлении противоположном направлению градиента температуры).

В случае одномерного температурного поля T = T(x):

$$q = -\lambda \frac{dT}{dx} \,. \tag{5}$$

Согласно (5), температурное поле в бесконечной пластине, одна поверхность которой $(x=x_0)$ нагрета до температуры $T(x_0)=T_0$, а другая $(x=x_1>x_0)$ — до температуры $T(x_1)=T_1>T_0$, описывается линейной зависимостью:

$$T(x) = T_0 + \frac{T_1 - T_0}{x_1 - x_0} (x - x_0),$$

а плотность теплового потока равна

$$q = -\lambda \frac{T_1 - T_0}{x_1 - x_0} = -\lambda \frac{\Delta T}{\Delta x}.$$

Видно, что при прочих равных условиях перепад температуры тем больше, чем меньше теплопроводность материала.

Теплообмен излучением наблюдается между двумя или более телами, разделенными хотя бы частично прозрачной средой и зависит от температур и оптических свойств поверхностей тел, а также от оптических свойств среды. В чистом виде радиационный теплообмен наблюдается между телами в вакууме. Во всех других случаях — теплообмен сложный, причем радиационный, кондуктивный и конвективный тепловые потоки не аддитивны.

Плотность излучения в замкнутой полости, стенки которой имеют одинаковую температуру, описывается функцией Планка, не зависит от оптических свойств поверхностей и одинакова в любой точке полости. Такое излучение называется *черным*.

Интегральная (просуммированная по всем частотам) интенсивность черного излучения описывается зависимостью (закон Стефана – Больцмана):

$$I_T = n^2 \sigma T^4, \tag{6}$$

где $\sigma = 5,6710^{-8} \text{ BT/(M}^2 \cdot \text{K}^4)$ — постоянная Стефана — Больцмана; n — показатель преломления окружающей среды; для воздуха — $n \approx l$.

Во многих случаях излучение с единицы поверхности реального твердого тела (или жидкости) можно описать зависимостью такого же вида

$$I_T = \varepsilon n^2 \sigma T^4. \tag{7}$$

Выражение (7) отличается от (6) только наличием множителя $0 < \varepsilon < 1$, который называется *излучательной способностью*, или коэффициентом *черноты*, а излучение, описываемое выражением (7) – *серым* излучением. Коэффициент ε зависит от материала поверхности, качества ее обработки и от температуры.

Если на поверхность серого тела падает серое излучение, то часть его отражается, а часть поглощается. Причем коэффициент поглощения в точности равен коэффициенту черноты.

Лабораторное помещение можно рассматривать как черную полость с температурой излучения внутри нее равной комнатной температуре $T=T_{\kappa o m}$. Таким образом, если мы имеем тело с температурой поверхности T_{w} , то количество тепла, которое получает (теряет) тело в единицу времени с поверхности S за счет излучения:

$$P = \varepsilon n^2 \sigma S \left(T_w^4 - T_{\kappa o_M}^4 \right). \tag{8}$$

2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА

Если образец, предварительно нагретый до температуры T_{θ} , поместить в среду (в данном случае в воздушную) с температурой $T_{\kappa o m} < T_{\theta}$, то он будет остывать со скоростью, зависящей от его теплоемкости и величины теплоотдачи с поверхности (см. введение). Если в теплоемкостью) образец, то скорости охлаждения образцов будут обратно пропорциональны их полным теплоемкостям T_{θ} (см. ниже). Таким образом, если в эксперименте измерить скорости остывания исследуемого и эталонного образцов, то отношение этих скоростей будет равно отношению их теплоемкостей.

При остывании образца в воздухе кондуктивным теплообменом можно пренебречь. Коэффициент теплопроводности воздуха при комнатной температуре равен $2,62\cdot10^{-2}$ Вт/(м · K). Для сравнения, у воды этот коэффициент равен 0,6 Вт/(м · K), у железа -80 и у меди -401 Вт/(м · K). Так что, с точки зрения теплопроводности, воздух можно считать теплоизолятором. Основной теплообмен в газах идет через конвекцию и излучение.

Сделаем предположение, что температурное поле внутри образца однородно, т. е. не зависит от координат. Выполнение такого условия необходимо по двум основным причинам. Во-первых, если температура в разных точках образца разная, то разной будет и теплоемкость в разных точках, так как теплоемкость зависит от температуры. Во-вторых, в эксперименте температура измеряется в центре образца, и если ее измеренное значение будет значительно отличаться от фактической температуры поверхности, то сопоставлять тепловые потоки с поверхности разных образцов будет невозможно без дополнительных измерений.

Оценить справедливость сделанного допущения можно из «сшивки» тепловых потоков на поверхности образца: кондуктивного — в материале образца $(q_c = \lambda S \nabla T)$ и конвективно-радиационного — с его поверхности $q_w = \alpha S \left(T_w - T_{_{KOM}}\right) + \varepsilon \sigma S \left(T_w^4 - T_{_{KOM}}^4\right)$. По смыслу задачи эти потоки равны

$$\lambda S \nabla T = \alpha S \left(T_w - T_{KOM} \right) + \varepsilon \sigma S \left(T_w^4 - T_{KOM}^4 \right), \tag{9}$$

где S — площадь поверхности.

При нагреве образцов на воздухе до $T\sim1000~K$ его поверхность неизбежно покрывается рыхлым слоем окислов, поэтому можно положить $\epsilon\approx1$. Коэффициент α рассчитать достаточно сложно, но для оценок в качестве первого приближения можно принять значение $\alpha=10~\mathrm{Br/(m^2\cdot K)}$ (Кухлинг,

Справочник по физике, с. 470). Градиент температуры можно оценить как отношение перепада температуры в образце ΔT к характерному размеру l_0 (в случае длинного цилиндрического образца l_0 равен радиусу цилиндра). Тогда, полагая $T_w \approx 1000$ K, $T_{\kappa o w} \approx 300$ K, $l_0 \approx 2$ см, получим: $\Delta T \sim 1.3 \cdot 10^3 / \lambda$. Используя данные, представленные в табл. 1, получим, что для медного образца $\Delta T \sim 3$ K. для железного – $\Delta T \sim 20$ K. для титанового – $\Delta T \sim 40$ K. Теплоемкость металлов вне областей близких к температурам фазовых переходов меняется с температурой слабо (~3-5 % на 100 К). Такие перепады температуры приводят к незначительным изменениям теплоемкости и можно считать, что во всех точках образца теплоемкость одна и та же. Таким образом, полагая C_n = const, мы допускаем ошибку порядка 1-2 %. Радиационный тепловой поток пропорционален 4-ой степени температуры. Поэтому, если мы будем считать, что температура поверхности титанового образца равна температуре в его центральной части (в эксперименте мы измеряем температуру в центре образца), мы допустим ошибку в тепловом потоке порядка 18 % (для железа – 8 %). При $T_0 \le 800 K$ радиационный поток существенно уменьшается. Соответственно уменьшается скорость остывания и перепады температуры в образцах, и погрешность сделанного предположения становится < 10 % для всех образцов (численные оценки сделайте сами). Таким образом, в пределах оцененных погрешностей можно считать температурное поле внутри образца однородным, а уравнение теплового баланса для образца записать в виде

$$mC_p \frac{dT}{dt} = q , (10)$$

где q — тепловой поток с поверхности образца, определяемый правой частью уравнения (9), t — время.

Для эталонного образца можно записать такое же уравнение

$$m^{\mathfrak{I}}C_{\mathfrak{p}}^{\mathfrak{I}}\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\mathfrak{I}} = q^{\mathfrak{I}}.$$
 (11)

При остывании образцов коэффициенты теплоотдачи α зависят только от свойств окружающей среды (воздуха) и, следовательно, у всех образцов одинаковы. Полагая, что формы и коэффициенты черноты поверхностей исследуемого и эталонного образцов одинаковы, можно сделать вывод, что при одинаковых температурах потоки, уходящие во внешнюю среду, также одинаковы $(q=q^3)$. Тогда, разделив уравнение (10) на уравнение (11), получим

$$C_p = C_p^3 \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{m}} \left(\left(\frac{dT}{dt} \right)_3 / \left(\frac{dT}{dt} \right) \right). \tag{12}$$

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Измерительная часть установки состоит из блока четырех установленных вертикально термопар (на которые надеваются исследуемые образцы) и 8-канального АЦП. К одному АЦП подключено два рабочих места (восемь термопар). Каждая из термопар подключена к соответствующему каналу АЦП. На каждой термопаре обозначен канал АЦП, к которому она подключена. Таким образом, всегда можно определить к какому из образцов относится данная кривая охлаждения.

Имеется два комплекта образцов: 4 цилиндрических и 4 конических. Все образцы имеют осевое сверление для установки их на термопары. В эксперименте следует использовать образцы одного комплекта (все образцы должны иметь одинаковую форму). Один образец изготовлен из меди (эталон), остальные — из латуни, стали и титана. Из чего изготовлен образец, можно определить по цвету и удельному весу.

Перед началом эксперимента образцы необходимо очистить от окалины и взвесить. Также нужно убедиться, что площадь поверхности образцов одинакова, иначе придется учитывать при расчете соотношение их площадей. После этого образцы при помощи штанги устанавливаются в камеру печи вблизи ее задней стенки. Имейте в виду, что печь разогревается очень медленно и ее следует включить в начале занятия. Регулятор печи должен быть установлен на отметку 700 °С. Температуру образцов можно контролировать по их свечению (нагрев можно считать законченным при слабом красно-оранжевом свечении образцов). Также нужно включить компьютер и питание АЦП, так как измерительная аппаратура для выхода на рабочий режим должна прогреться.

После того, как образцы нагрелись до необходимой температуры, запустите программу опроса каналов АЦП до того, как образцы установлены на термопары. Данная программа периодически записывает в текстовый файл температуры подключенных к АЦП термопар, а также выводит на экран монитора графические изображения кривых охлаждения в реальном времени. Программное обеспечение имеет интуитивно понятный интерфейс (см. раздел 4), в случае возникновения вопросов по его работе, обратитесь к преподавателю практикума, или дежурному инженеру. Затем при помощи штанги извлеките образцы из печи и наденьте их на термопары.

Запись кривых охлаждения образцов следует производить до тех пор, пока температура образцов не опустится до ~ 100 °C.

Во время эксперимента по различным причинам могут произойти сбои в работе регистрирующей аппаратуры. Поэтому не выключайте печь до тех пор, пока не убедитесь, что кривые охлаждения записаны удачно. При появлении «скачков» на кривых (как правило, именно таким образом проявляется сбой в работе аппаратуры) или выключении программы эксперимент необходимо повторить с самого начала. Прежде, однако, посоветуйтесь с преподавателем.

Обработка результатов измерений состоит в дифференцировании полученных кривых охлаждения с целью нахождения скоростей остывания образцов при различных температурах и расчете по этим данным значений $C_p(T)$. Расчет производится по формуле (12) с привлечением табличных данных по теплоемкости меди (табл. 2). Для обработки результатов рекомендуется использовать программу Microsoft Excel (или подобные). Метод сглаживания и дифференцирования экспериментальных термограмм охлаждения предлагается придумать самостоятельно (в случае затруднений посоветуйтесь с преподавателем).

Таблица 2 Теплоемкость меди при различных температурах

	тоты при р	***************************************	
<i>T, K</i>	C_p , Дж/(моль · К)	<i>T, K</i>	C_p , Дж/(моль · К)
300	24,465	700	27,013
400	25,272	800	27,509
500	25,927	900	28,068
600	26,492	1 000	28,685

4. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ ОПРОСА АЦП

Программа называется tx_measure. Ярлык для запуска программы находится на рабочем столе. После запуска появляется главное окно программы (рис. 2). В полях «Port» и «ID» указаны параметры связи АЦП с последовательным портом компьютера. Эти параметры не следует менять. В поле «Period (sec)» в секундах указан период опроса каналов. Здесь




Рис. 2. Программа для опроса каналов АЦП

можно ввести другое значение периода, но лучше оставить значение по умолчанию. В поле «channels» можно отключить неиспользуемые каналы. После того, как выбраны все параметры опроса и отображения каналов, следует нажать кнопку «Run».

После этого появится окно для задания имени файла (рис. 3). Программа не проверяет имеющиеся файлы на соответствие имен и, если имя нового файла будет совпадать с именем имеющегося файла, старый файл будет стерт и записан новый.

После того, как задано имя файла, программа начнет опрос каналов АЦП и запись файла. Файл будет записан в каталог «LabData» с расшире-



Рис. 3. Сохранение файла данных




Рис. 4. Редактирование свойств графиков

нием «*.dat». Файл представляет собой ASCII-файл. В первом столбце записано время в секундах, далее в восьми столбцах температура в градусах Цельсия. Столбцы разделены пробелами. Десятичный разделитель — запятая. Номер столбца соответствует номеру канала АЦП. Номера каналов указаны на термопарах.

В поле свойств каналов («Plot0 ÷ Plot7») можно выбрать стиль и цвет изображения каждого канала. Эти параметры относятся только к визуализации, а к опросу каналов и записи значений отношения не имеют (рис. 4).

5. ЗАДАНИЯ

Запишите термограммы охлаждения образцов. Определите скорости охлаждения образцов при одинаковых температурах (с шагом 100 К, например, при температурах 700, 600, 500 и 400 К) и рассчитайте теплоемкости при этих температурах. Все данные занесите в таблицу.

Постройте экспериментальные температурные зависимости теплоемкости. Найдите табличные значения теплоемкости стали, латуни и титана. Оцените отклонения ваших данных от табличных значений.

Проанализируйте и оцените погрешности ваших экспериментальных данных. Из уравнений для радиационного и конвективного потока рассчитайте температуру, при которой эти потоки равны.

Дополнительно, по заданию преподавателя. Используя образцы различной формы, оцените влияние формы на коэффициент теплоотдачи.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Как инерционность термопары влияет на результат? Инерционность термопары определите по термограмме.
- 2. Можно ли данным методом измерить теплоемкость золота? Если можно, то как?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1. *Исаченко В. П.* Теплопередача : учеб. пособие для вузов / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел. 3-е изд. перераб. и доп. М. : Энергия, 1975.-488 с.
- 2. *Кухлинг X.* Справочник по физике / X. Кухлинг. Пер. с нем. М. : Мир, 1982.-520 с.
- 3. *Румер Ю. Б.* Термодинамика, статистическая физика и кинетика : учеб. пособие для физ. специальностей вузов / Ю. Б. Румер, М. Ш. Рывкин. М. : Наука, 1972. 400 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Формулы линейной аппроксимации экспериментальных данных

Процедура аппроксимации экспериментальных данных методом наименьших квадратов подробно изложена в многочисленных учебных пособиях. Поэтому здесь мы ограничимся лишь приведением формул линейной аппроксимации. Безусловно, реальная зависимость $C_p(T)$ отличается от линейной, хотя и близка к ней. Однако, обработка экспериментальных данных полиномами более высокой степени и, тем более, другими функциями сопряжена с огромным объемом вычислений и оправдана только при выполнении расчетов на компьютере. В то же время, аппроксимация данных линейной зависимостью позволяет ознакомиться с общими принципами обработки результатов эксперимента.

При проведении N измерений теплоемкости мы имеем два экспериментальных массива температур $(T_1,T_2...T_N)$ и теплоемкостей $(C_p(T_1),C_p(T_2)...C_p(T_N))$.

Задача состоит в нахождении линейной функции

$$C_p(T) = a_0 + a_1 \cdot (T - T_0),$$

которая наилучшим образом описывает экспериментальную температурную зависимость $C_P(T_i)$.

В методе наименьших квадратов коэффициенты a_i находятся из минимизации суммы:

$$S = \sum_{i=1}^{N} \left\{ a_0 + a_1 (T_i - T_0) - C_p (T_i) \right\}^2,$$

где T_i , $C_p(T_i)$ — экспериментальные значения. Условия минимума — $\partial S/\partial a_0 = 0$ и $\partial S/\partial a_l = 0$.

Наиболее простыми выражения для a_i получаются при выборе в качестве T_0 средней температуры

$$T_0 = \overline{T} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} T_i .$$

В этом случае

$$a_0 = \overline{C}_p = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_p(T_i), \ a_1 = \frac{\overline{C_p T} - \overline{C}_p \overline{T}}{\overline{T^2} - \overline{T}^2},$$

где
$$\overline{C_p T} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_p(T_i) T_i$$
, $\overline{T^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i^2$.

Если принять $T_0 = 0$, то

$$a_0 = \frac{\overline{T^2}\overline{C}_p - \overline{T}\overline{C}_p T}{\overline{T^2} - \overline{T}^2} \; , \; \; a_1 = \frac{\overline{C}_p T - \overline{C}_p \overline{T}}{\overline{T}^2 - \overline{T}^2} \; .$$

Учебное издание

Гореликов Евгений Юрьевич, Рандин Вячеслав Валерьевич, Хайрулин Рашид Амирович, Чернов Андрей Александрович

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ МЕТАЛЛОВ Лабораторная работа 2.5

Методические указания по выполнению лабораторной работы

Редактор А. С. Штыкова

Подписано в печать 05.2016 г. Формат 60х84 1/16. Уч.-изд. л. 1,25. Усл. печ.л. 1,16. Тираж 70 экз. Заказ №

Редакционно-издательский центр НГУ. 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2.