## ARBORELE (TREE)

- Arborii şi variantele lor sunt printre cele mai comune şi cele mai frecvent utilizate structuri de date, fiind utilizate într-o gamă foarte variată de aplicații cum ar fi teoria compilării, prelucrarea de imagini, etc., oferind o modalitate eficientă de memorare şi manipulare a unei colecții de date.
- În teoria grafurilor, un arbore este un graf neorientat conex și fără cicluri.
- În informatică, arborii cu rădăcină sunt cei utilizați. De aceea, termenul arbore este asociat în informatică arborelui cu rădăcină.

**Definiție 0.1** Un arbore este o mulțime finită  $\mathcal{T}$  cu 0 sau mai multe elemente numite noduri, care are următoarele caracteristici:

- Dacă T este vidă, atunci arborele este vid.
- Dacă T este nevidă, atunci:
  - Există un nod special R numit rădăcină.
  - Celelalte noduri sunt partiționate în  $k \geq 0$  arbori disjuncți,  $T_1, T_2, ..., T_k$ , nodul R fiind legat de rădăcina fiecărui  $T_i$   $(1 \leq i \leq k)$  printr-o muchie. Arborii  $T_1, T_2, ..., T_k$  se numesc subarbori (fii) ai lui R, iar R se numește părintele subarborilor  $T_i$   $(1 \leq i \leq k)$ .

Arbore ordonat - fiii fiecărui nod se consideră a forma o listă și nu doar o mulţime
adică ordinea fiilor este bine definită și relevantă.

- qradul unui nod este definit ca fiind numărul de fii ai nodului.
- Adâncimea (nivelul) unui nod în arbore este definită ca fiind lungimea (numărul de arce) drumului unic de la radacină la acel nod. Ca urmare, rădăcina arborelui este pe nivelul 0.
- Înălțimea unui nod în arbore este definită ca fiind lungimea (numărul de arce) celui mai lung drum de la nod la un nod frunză.
- Înălțimea (adâncimea) unui arbore este definită ca fiind înălțimea rădăcinii arborelui, adică nivelul maxim al nodurilor din arbore.




Figura 1: Arbore – exemplu.

Spre exemplu, arborele din Figura 1 are următoarele caracteristici:

- Rădăcina A este situată pe nivelul 0. Nodurile situate pe nivelul 1 sunt: B, C şi D. Nodurile situate pe nivelul 2 sunt: E, F şi G. Pe nivelul 3 există un singur nod, nodul H.
- Adâncimea (înălţimea) arborelui este 3.
- $\bullet\,$  Nodul B are adâncimea 1 și înălțimea 2.

Definiție 0.2 (Arbore binar) Un arbore ordonat în care fiecare nod poate să aibă cel mult 2 subarbori se numește arbore binar. Mai exact, putem defini arborele binar ca având următoarele proprietăți:

- Un arbore binar poate fi vid.
- Într-un arbore binar nevid, fiecare nod poate avea cel mult 2 fii (subarbori). Subarborii sunt identificați ca fiind subarborele stâng, respectiv drept. În Figura 2, nodul r are subarborele stâng A1 și subarborele drept A2.




Figura 2: Arbore binar.

- într-un arbore binar se face o distincție clară între subarborele drept și cel stâng.
- Dacă subarborele stâng este nevid, atunci rădăcina lui se numește fiul stâng al rădăcinii arborelui binar.




Figura 3: Arbori binari distincți.

- Dacă subarborele drept este nevid, rădăcina lui se numește fiul drept al rădăcinii arborelui binar.
- Arborii binari din Figura 3 sunt distincți, deși conțin aceeași mulțime de noduri.

Între arborii binari putem deosebi câteva categorii speciale:

- Un arbore binar pentru care fiecare nod interior are 2 fii (vezi Figura 4).
- Un arbore binar îl numim *plin* dacă fiecare nod interior are 2 fii și toate nodurile frunză au aceeași adâncime (vezi Figura 5).
- Un arbore binar are o structură de *ansamblu (heap)* dacă arborele este plin, exceptând ultimul nivel, care este plin de la stânga la dreapta doar până la un anumit loc (vezi Figura 6).




Figura 4: Arbore binar - nodurile interioare au 2 fii.




Figura 5: Arbore binar plin.




Figura 6: Arbore binar cu structură de ansamblu.




Figura 7: Arbori binari degenerați.

- Arborii binari se poate spune că au *formă*, forma lor fiind determinată de numărul nodurilor și de distanțele dintre noduri.
- Arborii binari din Figura 7 se numesc *degenerați*, deoarece au forma unui lanț de valori.

• Forma unui arbore influențează timpul necesar localizării unei valori în arbore.

Arbore binar echilibrat este un arbore binar cu proprietatea că înălțimea subarborelui său stâng nu diferă cu mai mult de  $\pm 1$  de înălțimea subarborelui său drept.

## Proprietăți ale AB:

- 1. Un arbore (nu neapărat binar) cu N vârfuri are N-1 muchii.
- 2. Numărul de noduri dintr-un arbore binar plin de înălțime N este  $2^{N+1}-1$ .
- 3. Numărul maxim de noduri dintr-un arbore binar de înălțime N este  $2^{N+1}-1$ .
- 4. Un arbore binar cu n vârfuri are înălțimea cel puțin  $[log_2n]$ .
- 5. Un arbore binar având o structură de ansamblu și n vârfuri are înălțimea  $\theta(log_2n)$ .