BASS//FORGE – Guide des paramètres

Générateur de patterns de basse avec lecture et export MIDI.

1. Principe général

La page génère des patterns de basse à partir de réglages et d'une **seed** (graine aléatoire). Avec les mêmes réglages et la même seed, tu obtiens exactement le même pattern. Le bouton **Nouvelle variation** change la seed.

Important : modifier l'un de ces réglages régénère le pattern et **efface tes modifications manuelles** : Style, Type, Tonalité, Gamme, Octave, Progression, Mesures, Structure, Densité, Humanisation, Articulation, Slides auto. Les réglages BPM, Swing et ceux du son (Cutoff, Résonance, Drive, Decay, Kick, Sidechain) ne régénèrent rien. Fais donc tes retouches dans la grille en dernier.

Les types de basse « esprit X » sont des **approximations stylistiques** construites à partir de rythmes archétypaux, pas des transcriptions des morceaux cités.

2. Style

Réglage	Effet
Darksynth	Charge la liste de types darksynth, BPM 128, son sombre et saturé (cutoff 700 Hz, drive 60), gamme phrygienne, articulation normale.
French Touch	Charge la liste de types French Touch, BPM 122, son plus ouvert (cutoff 1500 Hz, drive 30), sidechain activé, gamme mineure naturelle, articulation slap/pop/ghost.
Synthwave	Charge la liste de types synthwave rétro, BPM 112, son plus ouvert (cutoff 1100 Hz, drive 35, decay 300 ms), gamme mineure naturelle, articulation normale.
Doom / Djent	Charge la liste de types métal industriel et djent, BPM 140, son très saturé et sombre (cutoff 500 Hz, drive 90, decay 120 ms), gamme phrygienne, articulation normale.

Changer de style remet ces valeurs par défaut. Tu peux ensuite tout ajuster à la main.

3. Type de basse

Choisir un type règle aussi automatiquement le BPM et la gamme (indiqués ci-dessous). Tu peux les modifier ensuite.

Darksynth

Type	Description	BPM / gamme auto
Rolling 16e	Doubles-croches continues sur la fondamentale, accents sur les temps, sauts d'octave et notes de passage en fin de mesure.	–
Rolling octaves	Alternance fondamentale / octave en croches.	–
Galop métal violent	Figure croche + 2 doubles-croches à chaque temps, accent chromatique possible.	–
Stabs bruts / industriels	Frappes courtes et irrégulières, notes ♭2, triton, quinte.	–
Arpège sombre	Arpège de doubles-croches sur les notes de la gamme.	–
Ambiance drone	Notes très longues, une par mesure ou deux par mesure selon la densité.	–
Syncope aérée viscérale	Rythmes syncopés avec silences, octaves, ♭2 et quinte.	130 · Phrygien
Pulse 8e + pickups	Croches martelées avec relances en doubles-croches.	120 · Mineur naturel
Rolling aéré	Doubles-croches avec des trous réguliers.	118 · Mineur harmonique
Horreur rampante	Peu de notes, très longues, avec seconde mineure ou triton.	90 · Locrien
Poursuite 3-3-3-3-4	Accents décalés tous les 3 pas, montée de gamme sur la dernière mesure.	150 · Mineur naturel
Héroïque 8e	Croches avec quinte, septième et sauts d'octave.	140 · Dorien

Type	Description	BPM / gamme auto
Slap funk sombre	Funk avec ghost notes, pops à l'octave, slaps sur les temps.	112 · Dorien
Slap-pop 8e agressif	Slaps alternés avec des pops à l'octave.	122 · Mixolydien

Types ajoutés à Darksynth (Carpenter Brut, Sferro) :

Type	Description	BPM / gamme auto
Croches rétro	Croches legato avec montée de gamme en fin de séquence (esprit Neon Requiem).	112 · Mineur naturel
Galop ruines	Même générateur que « Galop métal violent » (esprit Hang 'Em All / Division Ruine).	–
Disco synthé	Croches alternées fondamentale / octave (esprit Sferro – Disco Dust).	–
Épique demi-temps	Notes longues avec accents à l'octave et à la quinte (esprit Sferro – New Outpost / Devant).	100 · Mineur naturel

French Touch

Type	Description	BPM / gamme auto
Offbeat pump	Notes sur les contretemps, ghosts légers à l'octave.	–
Disco octaves	Croches alternées fondamentale / octave.	–
Stomp violent	Noires lourdes et longues, relance ♭2 ou triton.	–
Tresillo distordu	Rythme 3-3-2 (tresillo) avec octave possible.	–
Rolling filtré	Doubles-croches continues.	–
Ambiance sub	Notes longues et graves.	–
Angoisse 3 contre 4	Doubles-croches avec flip d'octave toutes les 3 notes (effet de déséquilibre).	128 · Phrygien

Type	Description	BPM / gamme auto
Riff chromatique	Riff syncopé avec voisines chromatiques et triton.	125 · Locrien
Stabs menaçants	Frappes courtes et sèches avec relance ♭2.	120 · Mineur harmonique
Funk 16e ghost notes	Funk syncopé avec ghosts, slaps et pops.	112 · Dorien
Octave pop	Doubles-croches avec pops à l'octave sur les contretemps.	118 · Mixolydien
Walking funky	Ligne en croches qui marche sur les degrés de la gamme, note d'approche chromatique en fin de séquence.	116 · Majeur
Shuffle swingué	Croches avec ghost notes entre elles.	110 · Mixolydien · swing 40 %
Bounce syncopé	Rebond syncopé avec pops à l'octave.	118 · Dorien
Ballade soyeuse	Notes longues et douces, vélocités basses.	96 · Majeur · swing 25 %
Boogie 8e	Croches fondamentale, quinte, sixte (articulation automatique).	124 · Mixolydien
Riff lourd	Riff syncopé lourd, tierce et ♭2 possibles.	120 · Phrygien
Funk sombre chromatique	Doubles-croches syncopées, note d'approche chromatique.	122 · Dorien
Slap-pop 8e	Slaps sur les temps, pops à l'octave, ghosts.	122 · Mixolydien

Synthwave

Type	Description	BPM / gamme auto
Croches rétro 80s	Croches legato avec accents, notes de passage en fin de séquence (esprit Nightstop).	112 · Mineur naturel
Octaves roulantes	Alternance fondamentale / octave en croches (esprit Lazerhawk).	–

Type	Description	BPM / gamme auto
Rolling 16e outrun	Doubles-croches continues (esprit Waveshaper / VHS Glitch).	–
Arpège néon	Arpège de doubles-croches sur la gamme (esprit Jasper Byrne).	–
Tresillo rétro	Rythme 3-3-2 (esprit Dance With the Dead).	–
Épique héroïque	Notes longues avec accents à l'octave et à la quinte (esprit Magic Sword).	100 · Mineur naturel
Pulse 8e + pickups	Croches martelées avec relances en doubles-croches (esprit Robert Parker / Scattle).	120 · Mineur naturel
Ambiance planante	Notes très longues, drone (esprit LudoWic).	–

Doom / Djent

Type	Description	BPM / gamme auto
Galop thrash	Figure croche + 2 doubles-croches à chaque temps (esprit At Doom's Gate).	–
Chug djent polyrythmique	Doubles-croches groupées (3-3-2, 3-3-3-3…) avec silences, ♭2 ou triton occasionnels.	130 · Phrygien
Breakdown lourd	Frappes espacées et très lourdes, avec une note longue au troisième temps.	100 · Phrygien
Syncope indus	Rythmes syncopés avec silences (esprit Rust / Dust & Guts).	130 · Phrygien
Stabs industriels	Frappes courtes et irrégulières (esprit Finishing Move).	–
Stomp pesant	Noires lourdes et longues (esprit The Only Thing They Fear Is You).	–
Drone infernal	Notes longues et rares avec seconde mineure ou triton.	90 · Locrien

Un même type peut apparaître dans plusieurs styles sous un nom différent : c'est alors le même générateur. Les noms « esprit X » restent des approximations stylistiques.

4. Réglages musicaux

Tonalité

Note fondamentale de la basse (de Do à Si).

Octave

1 (grave), 2 ou 3. L'octave 1 démarre à Do1 (note MIDI 24) pour la tonalité Do. Les patterns montent ensuite selon le type (octaves, quintes…).

Gamme

Elle définit les notes de passage que les types utilisent (tierce, quinte, septième…).

Gamme	Intervalles (demi-tons)
Mineur naturel	0 · 2 · 3 · 5 · 7 · 8 · 10
Phrygien	0 · 1 · 3 · 5 · 7 · 8 · 10
Mineur harmonique	0 · 2 · 3 · 5 · 7 · 8 · 11
Dorien	0 · 2 · 3 · 5 · 7 · 9 · 10
Locrien	0 · 1 · 3 · 5 · 6 · 8 · 10
Majeur	0 · 2 · 4 · 5 · 7 · 9 · 11
Mixolydien	0 · 2 · 4 · 5 · 7 · 9 · 10
Mineur mélodique	0 · 2 · 3 · 5 · 7 · 9 · 11
Lydien	0 · 2 · 4 · 6 · 7 · 9 · 11
Phrygien dominant	0 · 1 · 4 · 5 · 7 · 8 · 10
Double harmonique	0 · 1 · 4 · 5 · 7 · 8 · 11
Blues mineur	0 · 3 · 5 · 6 · 7 · 10 · 12
Pentatonique mineure	0 · 3 · 5 · 7 · 10 · 12 · 15
Pentatonique majeure	0 · 2 · 4 · 7 · 9 · 12 · 14

Les gammes de 5 ou 6 notes (blues, pentatoniques) sont complétées par des notes à l'octave pour garder 7 valeurs : les patterns y sont plus répétitifs.

Progression

La fondamentale change à chaque mesure selon un décalage en demi-tons. La progression se répète si tu as plus de mesures que d'accords. Les chiffres romains indiquent le degré (♭ = demi-ton plus bas).

Progression	Décalages
Statique (i)	0 · 0 · 0 · 0
i – VI – III – VII	0 · 8 · 3 · 10
i – VII – VI – VII	0 · 10 · 8 · 10
i – ♭II (brut)	0 · 1 · 0 · 1
i – iv – i – v	0 · 5 · 0 · 7
i – ♭II – i – ♭VII	0 · 1 · 0 · 10
i – ♭VI – ♭VII – i	0 · 8 · 10 · 0
i – v – ♭VI – ♭VII	0 · 7 · 8 · 10
i – ♭III – iv – ♭II	0 · 3 · 5 · 1
i – ♭VII – ♭VI – V	0 · 10 · 8 · 7
i – ♭VI – ♭II – V	0 · 8 · 1 · 7
Chromatique ↓ (angoisse)	0 · -1 · -2 · -3
i – ♭V (triton)	0 · 6 · 0 · 6
I – vi – IV – V (demi-cadence)	0 · 9 · 5 · 7
I – IV – ii – V	0 · 5 · 2 · 7
vi – IV – I – V	9 · 5 · 0 · 7
Cadence parfaite : ii – V – I – I	2 · 7 · 0 · 0
Cadence rompue : ii – V – vi – vi	2 · 7 · 9 · 9
Cadence plagale : I – IV – I – I	0 · 5 · 0 · 0
IV – iii – ii – I (descente disco)	5 · 4 · 2 · 0
Imaj7 – IV – iii – vi	0 · 5 · 4 · 9
i – iv – ♭VII – ♭III (funk)	0 · 5 · 10 · 3
ii – V – i (mineur)	2 · 7 · 0 · 0

Progression	Décalages
♭VII – IV – I – I (mixolydien)	10 · 5 · 0 · 0
I – ♭VII – IV – I	0 · 10 · 5 · 0
8 mes. : I I vi vi ii ii V V	0 · 0 · 9 · 9 · 2 · 2 · 7 · 7
8 mes. : i i ♭VI ♭VI ♭III ♭III ♭VII ♭VII	0 · 0 · 8 · 8 · 3 · 3 · 10 · 10
8 mes. : i ♭II i ♭VII / i iv ♭VI V	0 · 1 · 0 · 10 · 0 · 5 · 8 · 7

La gamme et la progression sont indépendantes : la progression déplace la fondamentale, la gamme fournit les notes de passage.

Mesures

1, 2, 4 ou 8 mesures de 16 doubles-croches en 4/4.

Structure

Mode	Comportement
Indépendant	Chaque mesure est générée séparément. Peu de lien entre les mesures.
Référence + variations	La mesure 1 sert de référence. Les suivantes en sont des copies transposées selon la progression, avec quelques mutations : notes retirées, saut d'octave, note de la gamme, ghost ajouté. Le premier temps reste intact.
Référence + variations + fill (4) + break (8)	Comme le précédent, avec en plus un fill sur la mesure 4 (début de la référence, fin différente) et, en mode 8 mesures, un break sur la mesure 8 (coup sur le premier temps, silence, relance).

BPM

Tempo de 70 à 200. Il est écrit dans le fichier MIDI.

Densité / variations (0–100 %)

Contrôle la probabilité des notes ajoutées, des ghost notes, des fills, des mutations entre mesures et des slides automatiques. Plus la valeur est haute, plus le pattern est chargé et varié.

Humanisation vélocité (0–100 %)

Ajoute une variation aléatoire de vélocité, jusqu'à environ ±20 à 100 %. À 0 %, les vélocités sont exactement celles du générateur.

Swing (0–80 %)

Retarde les doubles-croches impaires (les « et » des doubles-croches). À 100 % on décalerait d'une demi-double-croche. Il s'applique à l'écoute **et** à l'export MIDI.

5. Articulations (slap, pop, ghost)

Réglage « Articulation »

- **Basse normale** : toutes les notes sont normales.
- **Slap / pop / ghost** : on utilise les articulations prévues par le type de basse. Si le type n'en définit pas, elles sont attribuées automatiquement : note à l'octave = pop, vélocité faible = ghost, note sur un temps = slap, le reste = normale.

Rendu visuel dans la grille

- **S** rose : slap
- **P** jaune : pop
- **×** violet gris : ghost
- Bleu-vert : note normale (la teinte varie avec la vélocité)

Effet sur le son (aperçu)

- Slap : filtre plus ouvert, enveloppe plus courte, note un peu raccourcie.
- Pop : filtre encore plus ouvert, note plus courte.
- Ghost : filtre plus fermé, note très courte.

6. Édition dans la grille

La grille défile en hauteur et en largeur. Un clavier fixe à gauche affiche les noms de notes (visuel seulement, non jouable). Le curseur **Zoom** agrandit ou réduit les cases et les lignes, sans conserver la position affichée. La case **Suivi** fait défiler la grille pour garder l'aiguille de lecture visible.

Outil « Clic dans la grille »

Sélection / note normale, slap, pop, ghost ou slide. L'outil détermine l'articulation appliquée quand tu touches une case ou une note.

Gestes

Geste	Effet
Toucher une case vide	Crée une note d'une double-croche avec l'outil choisi et la sélectionne.
Toucher une note	La sélectionne. Avec l'outil slap, pop, ghost ou slide, applique en plus l'articulation.
Tirer la poignée blanche d'une note sélectionnée	Étire ou raccourcit la note. La grille défile normalement au doigt.
Souris : glisser un rectangle sur une zone vide	Sélectionne plusieurs notes. Échap désélectionne.
Souris : glisser des notes sélectionnées	Les déplace en position et en hauteur.
◀ ▶ ▲ ▼ ou flèches du clavier	Déplacent la sélection d'un pas ou d'un demi-ton. Maj : une mesure ou une octave.
🗑️ ou touche Suppr	Supprime les notes sélectionnées.

Sélection, copier-coller, annuler

- **Sél. mesure** sélectionne toutes les notes de la mesure choisie dans la liste. C'est la seule sélection de groupe possible au doigt.
- **Copier mesure** puis **Coller** : remplace le contenu de la mesure choisie.
- **Copier sél.** puis **Coller** : ajoute les notes copiées au début de la mesure choisie, sans effacer l'existant.
- ↶ ↷ ou Ctrl+Z / Ctrl+Y : annuler et rétablir. L'historique repart de zéro à chaque régénération (changement d'un réglage musical ou nouvelle variation).
- **Vider** efface toutes les notes.

Les notes peuvent se chevaucher : à toi de vérifier qu'elles restent jouables sur une basse monophonique.

7. Slides

- **Slides auto** (case à cocher) : ajoute des slides lors de la génération, entre deux notes consécutives proches et dont la hauteur diffère d'au plus la plage de pitch bend choisie. Leur nombre dépend de la densité.
- À l'écoute, la hauteur glisse vers la note suivante à la fin de la note.
- À l'export MIDI, le slide est écrit en **pitch bend**.

8. Son d'aperçu

Ce son sert à juger le rythme, pas à remplacer ton instrument.

Réglage	Plage	Effet
Cutoff	120 – 4000 Hz	Fréquence du filtre passe-bas. Plus bas = plus sourd.
Résonance	0 – 20	Accentue la zone autour du cutoff.
Drive	0 – 100	Quantité de saturation.
Decay filtre	30 – 600 ms	Durée avec laquelle le filtre retombe à chaque note (effet « wow »).
Kick de repère	on/off	Joue une grosse caisse sur chaque temps, utile pour juger le groove.
Sidechain	on/off	Baisse la basse à chaque temps pour l'effet de pompage.

Le son combine deux dents de scie légèrement désaccordées et un carré une octave plus bas.

9. Boutons

Bouton	Action
▶ Lecture / ■ Stop	Lance ou arrête la boucle. Les modifications de la grille et des réglages de son se font entendre en direct.
🎲 Nouvelle variation · seed	Change la seed et régénère. Le numéro de seed est affiché dans le bouton : note-le pour retrouver la variation.

Bouton	Action
Vider	Efface toutes les notes.
Ligne de sélection (au-dessus de la grille)	↶ ↷, liste des mesures, Sél. mesure, Copier mesure, Copier sél., Coller, 🗑️ et ◀▶▲▼. Voir la section 6.
Suivi, Zoom, ⟵ ⟶ (en haut à droite)	Suivi automatique de l'aiguille, zoom de la grille, défilement d'une mesure vers la gauche ou la droite.
⬇ Exporter MIDI (sous la grille)	Télécharge le pattern dans un ZIP.
⠿ glisser le .mid (sous la grille)	Glisser-déposer du `.mid` (voir la section 10).
Instructions (sous la grille)	Menu replié par défaut, qui rappelle les gestes.

10. Export MIDI

- Fichier MIDI standard (format 0), 4/4, 480 ticks par noire, tempo issu du BPM. Il contient la longueur complète du loop, avec le swing appliqué.
- **Le téléchargement est livré dans un ZIP** contenant le `.mid`, car la page publiée n'accepte pas directement l'extension `.mid`. Dézippe pour obtenir le fichier.

Glisser-déposer : le bloc « ⠿ glisser le .mid » sous la grille permet de déposer directement le `.mid` sur le bureau ou dans un DAW. Cela dépend du navigateur (surtout Chrome sur ordinateur), n'est pas garanti et ne fonctionne pas sur téléphone. Le ZIP reste la méthode fiable.

Export des articulations

Mode	Résultat
Vélocité seulement	Aucune information d'articulation, seulement les vélocités et les longueurs de notes.
Keyswitch	Une note de commande est envoyée juste avant chaque changement d'articulation.
Canaux séparés	Normal sur le canal 1, slap sur le 2, pop sur le 3, ghost sur le 4.

Notes de keyswitch (normal / slap / pop / ghost)

Quatre numéros de notes MIDI, par défaut 12, 13, 14, 15. **Ces valeurs sont arbitraires** : chaque instrument a ses propres keyswitchs. Consulte la documentation de ton instrument et adapte-les.

Plage de pitch bend (slides)

±2, ±12 ou ±24 demi-tons. Elle doit correspondre à la plage de pitch bend réglée dans ton instrument. Un slide plus large que la plage est tronqué. Beaucoup d'instruments de basse gèrent les slides par un legato ou une articulation dédiée plutôt que par pitch bend : dans ce cas, le résultat peut différer.

11. Limites connues

- Les patterns « esprit X » sont des approximations, pas des transcriptions.
- Les mutations entre mesures sont pseudo-aléatoires : certaines variations sonnent mieux que d'autres, relance une variation si besoin.
- Les keyswitchs et le comportement des slides dépendent de ton instrument et demandent un réglage de ta part.
- Le son d'aperçu est volontairement simple.
- La sélection au rectangle et le déplacement des notes à la souris ne marchent qu'à la souris ; au doigt, utilise « Sél. mesure » et les boutons ◀ ▶ ▲ ▼.
- L'historique d'annulation est remis à zéro à chaque régénération.
- Le glisser-déposer du `.mid` dépend du navigateur.