Низкоуровневое программирование

Лекция 1

Введение. Архитектура х86-64. Основы языка ассемблера.

Опредмете

Предмет посвящен рассмотрению низкоуровневых аспектов, которые в дальнейшем потребуются для освоения курсов «Системное программирование», «Операционные системы», «Безопасность операционных систем».

Структура курса:

- 1. Основы языка ассемблера. Выполнение программ процессором.
- 2. Компиляция и компоновка. Чем занимаются компилятор и компоновщик.
- 3. Функционирования современных компьютерных систем. Организация памяти, прерывания и исключения, виртуализация.
- 4. Низкоуровневые аспекты безопасности. Какие уязвимости эксплуатирует вредоносное ПО.

Литература

Общая архитектура компьютера:

Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера.

Язык ассемблера:

Юров В.И. Ассемблер: учебник для вузов [устаревшее]

Куссвюрм Д. Профессиональное программирование на ассемблере x64 с расширениями AVX, AVX2 и AVX-512

Дизассемблирование, вопросы безопасности:

Касперски, К. Искусство дизассемблирования.

Климентьев К.Е. Компьютерные вирусы и антивирусы. Взгляд программиста.

Полезные ссылки

SASM IDE

Complier Explorer (online компиляция кода с выводом ассемблерного листинга)


Документация по NASM

Сайт со списком инструкций с их описаниями (на английском)

Сайт со списком инструкций х86 и их описаниями (на русском, устарел)

IDA Free (дизассемблер)





Центральный процессор — устройство, предназначенное для выполнения основных действий по обработке информации и управления работой других устройств вычислительной машины.

Машинная инструкция — битовая строка, однозначным образом определяющая выполняемое процессором действие.

Инструкция состоит из **опкода (кода операции)**, определяющего выполняемое действие, и списка операндов.

Набор всех возможных инструкций задает машинный язык.

Каждая инструкция выполняется за 1 или несколько **тактов** — дискретных промежутков времени между импульсами внутреннего генератора синхросигнала, используемого для синхронизации работы элементов ЦП. **Тактовая частота** (количество тактов в секунду) является одной из характеристик ЦП.

add <mark>eax</mark>, <mark>1</mark>

1000001111000<mark>000</mark>00000001

sub <mark>ecx</mark>, 2

1000001111101<mark>001</mark>00000010

Оперативная память

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, оперативная память, RAM) — запоминающее устройство, непосредственно связанное с центральным процессором и предназначенное для данных, участвующих в выполнении арифметико-логических операций [<u>ГОСТ 25492-82</u>].

В настоящее время в роли ОЗУ выступает энергозависимая¹ память с произвольным доступом².


Оперативная память делится на ячейки равного размера (байты). Каждый байт имеет свой порядковый номер (адрес).

Байт – минимальная адресуемая единица информации.


В современных ЭВМ распределением оперативной памяти между программами занимается операционная система. Каждая программа работает в своем собственном виртуальном адресном пространстве, и не видит данных других программ.

^{1 -} т.е., работает, только пока есть питание

Архитектура ЭВМ



Гарвардская архитектура



Архитектура фон Неймана (Принстонская архитектура)

Архитектура набора команд


Архитектура набора команд (instruction set architecture, ISA) указывает:

- какие команды процессор может в принципе выполнять и с каким результатом;
- как именно команды кодируются в инструкции.

Программа, скомпилированная под заданную ISA может выполняться на любом совместимом ЦП.

Микроархитектура процессора описывает устройство процессора на аппаратном уровне.

В рамках курса будут рассматриваться только ISA x86-64 и, частично, ARM.



Семейство архитектур х86

1978 г – процессор Intel 80**86**

- <u>разрядность</u> 16 бит;
- тактовая частота 5 МГц;
- шина адреса 20 бит (макс. 1 МБ ОЗУ);
- <u>FPU</u> отдельное устройство (Intel 8087).

1985 г – архитектура **IA-32**¹ (Intel 80386)

- разрядность 32 бита;
- тактовая частота 5 МГц;
- шина адреса 32 бита (макс. 4ГБ ОЗУ);
- FPU интегрирован в кристалл процессора (начиная с i486);

2003 г – архитектура **amd64**² (AMD Opteron)

- разрядность 64 бита
- тактовая частота 5 МГц;
- увеличенное число регистров общего назначения;
- шина адреса до 64 бит (обычно 48 бит);
- поддержка векторных операций.

^{1 -} часто называют просто х86

^{2 -} синонимы – х86-64, х64

Регистр — ячейка памяти фиксированного размера, расположенная внутри процессора

Регистры х86-64



Части регистров

Изначально регистры были 16-битными (АХ) и состояли из 2 половин (АН, AL).

В х86 регистры были увеличены и переименованы с добавлением префикса Е (**E**AX).

В x86-64 регистры были вновь переименованы с заменой префикса на R (**R**AX).

<u>Физически RAX, EAX, AX, AH и AL – это один</u> <u>регистр</u>

Запись в 4-байтовую часть регистра обнуляет старшие 4 байта.

Запись 1-/2-байтовую часть регистра не меняет остальную часть регистра.




Язык ассемблера

Язык ассемблера — язык программирования, представляющий собой символьную форму записи машинного языка [ГОСТ 19781-90].

Ассемблер — программа, осуществляющая преобразование (трансляцию) программы на языке ассемблера в программу на машинном языке.

Инструкции процессора в языке ассемблера записываются в виде коротких **мнемоник**, за которыми следует список операндов.

Инструкции на языке ассемблера и на машинном языке взаимно однозначны => возможно дизассемблирование.



Язык ассемблера NASM

NASM — кроссплатформенный ассемблер (есть версии для Windows и Linux).

- очень простой язык базовое описание можно уместить на пару страниц (без учета описания инструкций процессора).
- регистронезависимый язык(ADD = add = AdD), исключение имена меток и секций (см. далее);
- используется синтаксис Intel;
- отсутствие типов данных (нет никаких проверок корректности ваших действий 🙂);
- есть макросы (%define, %assign, %macro и пр);

Типы данных и ассемблер

В языке ассемблера отсутствует понятие типа данных в привычном смысле.

То, как интерпретируются данные, зависит от инструкции.

При работе с памятью в некоторых случаях требуется указать размер считываемых/записываемых данных. В NASM определены следующие типовые размеры*:

Размер	Подходящий тип С/С++	Размер
byte	char	1
word	short	2
dword	long/float	4
qword	long long/double	8
tword	long double	10

Синтаксис Intel

В нотации Intel инструкции языка ассемблера имеют форму

Если приемник или источник указаны в [], то соответствующее значение интерпретируется как *адрес в оперативной памяти*. По этому адресу происходит чтение/запись.

Д/3: синтаксис АТ&Т

Структура программы

Всякий исполняемый файл содержит в себе несколько областей (сегментов).

.data — сегмент глобальных/статических переменных с заданным значением

.rodata – сегмент констант

.bss - сегмент глобальных/статических переменных без заданного значения (инициализируются нулем).

.text – сегмент кода.

```
section .data
  a: db 5
  b: dq 0xFF
  array: times 16 db 0
section .rodata
  const: db 7
section .bss
  c: resq 1
section .text
  global main
main:
  xor rax, rax
  ret
```

Метки

Для выделения функций и переменных используются **метки.** Синтаксис метки:

<NMM METKN>:

При ассемблировании метка заменяется на соответствующий адрес или эквивалентное ему смещение (дистанцию от инструкции до цели, на которую указывает метка).

Если имя метки начинается с точки, метка является локальной.

Локальные метки обычно используются в функциях для организации циклов и условных переходов.

Полное имя локальной метки:

<имя предыдущей обычной метки>.<имя метки>

section .data **a**: db 5 **b**: dq 0xFF array: times 16 db 0 section .rodata const: db 7 section .bss c: resq 1 section .text qlobal main main: xor rax, rax .ret: ret

```
Структура программы
char a=7;
long long b = 255;
short array[4] {1,2,3,4};
int array2[4] {1,1,1,1};
const char constant = 7;
const char cstring[] = "assembler";
long long c[3];
int main(){
   c[0]=a+b;
```

return 0;

```
section .data
  a: db 7
  b: dq 0xFF
  array: dw 1,2,3,4
  array1: times 4 dd 1
section .rodata
  constant: db 7
  cstring: db "assembler",0
section .bss
  c: resq 3
section .text
  global main
main:
  movsx rax, byte[a]
  add rax, [b]
  mov [c], rax
  xor rax, rax
  ret
```

Перемещение данных

mov <приемник>, <источник>

- Размер приемника и источника должен быть равен (mov rax, eax нельзя).
- Если операнд— адрес в памяти, то размер перемещаемых данных равен 2 операнду.
- Если размер передаваемых данных нельзя определить неявно, то его нужно указать.

mov ah, al	AH = AL
mov eax, 0x8065	EAX = 0x8065
mov eax, [0x8065]	EAX = *(DWORD*)0x8065
mov [rbx], rax	*RBX = RAX
mov dword[rcx], 5	*(DWORD*)RCX = 5

Адресация

Операнд, заключенный в [], является адресным выражением.

Адресное выражение может состоять из 3 частей: **базы, индекса и смещения**.

Индекс может умножаться на 1/2/4/8.

При вычислении адреса база, индекс и смещение складываются (вычитать нельзя, но можно использовать отрицательные числа).

В адресном выражении могут быть указаны максимум 2 регистра.

Метки в адресных выражениях эквивалентны константам.

mov bx, [rsi +
$$2*rax$$
]

Инструкция LEA (пример)

Инструкция lea (Load Effective Address) выполняет вычисление адреса (без чтения/записи).

<u>Инструкция также может использоваться для</u> <u>вычисления простых математических выражений.</u>

Данная инструкция не изменяет состояние регистра FLAGS (см. далее).

```
section .data
  array: dd 12,24,36,48
section .text
global main
main:
  lea rsi, [array+4*rcx+4]
  lea rsi, [rsi-4]
  lea rcx, [rcx+5]
  lea rcx, [2*rcx]
  lea rax, [8*rcx+rdx+5]
  lea rdx, [8*rdx+rdx]
```

Стек вызовов


Стек вызовов (программный стек или просто стек) – область памяти, предназначенная для хранения локальных переменных и вспомогательных данных, необходимых для осуществления вызовов функций.

Указатель на вершину стека хранится в регистре **RSP**.

Стек растет вниз.

Вычитание из RSP увеличивает стек. Прибавление к RSP уменьшает стек.

Поскольку расположение вершины стека непостоянно, меток в стеке быть не может => это задача программиста — помнить, что он положил int i по адресу [RSP-4] \odot



Доступ к стеку

Регистр RSP можно указывать в адресных выражениях для доступа к стеку.

Кроме того, есть специальные инструкции.

Инструкция **push** вычитает из RSP размер операнда и записывает значение на вершину стека.

Инструкция **рор** читает значение из вершины стека и прибавляет к RSP размер операнда.

В x86 push и pop поддерживают операнды размером 2 или 4 байта*.

В x86-64 push и рор поддерживают операнды размером 2 или 8 байт*.

push ax	\Leftrightarrow	sub rsp, 2 mov [rsp], ax	
push qword[rbx]	\Leftrightarrow	sub rsp, 8 mov qword[rsp], [rbx]]
push rax	\Leftrightarrow	sub rsp, 8 mov [rsp], rax	
pop rbx	\Leftrightarrow	mov rbx, [rsp] add rsp, 8	
pop qword[rcx]	\Leftrightarrow	mov qword[rcx], [rsp] add rsp, 8]

xd qoq

mov bx, [rsp]

add rsp, 2

^{*}Примечание: у тоv нет такого ограничения, mov [rsp], al — допустимо

Дополнительный код

Отрицательные числа представляются в дополнительном коде (=> старшие биты отрицательного числа = 1).

Диапазон значений unsigned int $[0, 2^{32}-1]$

Диапазон значений signed int $[-2^{31}, 2^{31}-1]$

Дополнительный код позволяет выполнять знаковое и беззнаковое сложение/вычитание одинаковым образом.

uint	int
$2^{32}-1$	-1
$2^{32}-2$	-2
2 ³¹	-2^{31}
$2^{31}-1$	$2^{31} - 1$
2	2
1	1
0	0
	$2^{32} - 1$ $2^{32} - 2$ 2^{31} $2^{31} - 1$ 2 1

Представление чисел в памяти

В архитектурах семейства x86 числа хранятся в Little Endian кодировке (т.н. обратный порядок байтов). Младший байт числа будет располагаться по младшему адресу.

```
number: dd 0x77AABBCC \leftarrow \rightarrow \text{number: db } 0xCC, 0xBB, 0xAA, 0x77
```

mov ax, [number]; AX=??

Д/3: BigEndian и LittleEndian (см. «Архитектура компьютера», с.97)

Простые инструкции (пример)

Сложение add	Вычитание sub (SUBstract)	Изменение знака neg (NEGate)
add ax, 10	sub ax, 10	neg rax
add ebx, ebx	sub ebx, ebx	
add dx, word[rsi]	sub dx, word[rsi]	
add byte[rdi], cl	sub byte[rdi], cl	

Битовые операции

И	Или	Исключающее или	Не
and	or	xor	not
and ax, 10	or ax, 10	xor ax, 10	not rax
and ebx, ebx	or ebx, ebx	xor ebx, ebx	
and dx, word[rsi]	or dx, word[rsi]	xor dx, word[rsi]	
and byte[rdi], cl	or byte[rdi], cl	xor byte[rdi], cl	

хог eax, eax - обнуление RAX/EAX

Сдвиги

Сдвиг влево/вправо shr, shl (SHift to Right/Left)	Арифметический сдвиг sar, sal [=shl] (Shift Arithmetic to Right/Left)	Циклический сдвиг ror, rol (ROtate Right/Left)
shr rax, 5	sar rax, 5	ror rax, 5
shl cx, 5	sar cx, 5	rol cx, 5
shl edx, <u>cl</u>	sar edx, cl	ror edx, cl
AL = -2 = 0xFE=11111110 shr al, 3 AL = 31 = 0x1F=00011111	AL = -2 = 0xFE=11111110 sar al, 3 AL = -1 = 0x1F=11111111	AL = -2 = 0xFE=11111110 ror al, 3 AL = -33 = 0xDF=11011111

Умножение и деление (пример)

mul <множитель> div <делитель> imul <множитель> idiv <делитель>

Mul/div-беззнаковые операции, imul/idiv-знаковые операции.

Инструкции принимают 1 аргумент – множитель/делитель.

Инструкции неявно используют регистры RAX и RDX (или их меньшие части)*.

mul rbx
$$\{RDX:RAX\} = RAX*RBX$$
 div bx $AX = \{DX:AX\} / BX$ $DX = \{DX:AX\} % BX$ imul ebx $\{EDX:EAX\} = EAX*EBX$ idiv bl $AL = AX / BL$ $AH = AX % BL$

Д/3: инструкции cwd, cdq, cqo (пригодятся на л/р)

^{*} исключение – 1-байтовое умножение и деление, которые используют регистр АХ

Преобразование чисел

movsx <npuemhuk>, <uctoutuk>

movzx <npuemhuk>,<ucrouhuk>

Инструкции предназначены для корректного расширения числа в представление *большей* разрядности.

- movSx расширение числа с учетом знака
- movZx расширение числа без учета знака.
- если операнд адресное выражение, то указание размера обязательно.

movzx ax, al	AX = (unsigned short)AL
movsx eax, byte[rax]	EAX = (int)(*(char*)RAX)
movzx qword[rbx],eax	*RBX = (unsigned long)EAX
movsx qword[rbx],eax	*RBX = (long)EAX

Преобразование чисел

a:dd -2	Было:	RAX = 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	a: 0
mov EAX,[a]			mov
	Стало:	RAX = 0x00000000FFFFFFFF [RAX>0, EAX<0]	
a:dw -2	Было:	RAX = 0x77777777777777	a:di
a.aw z	DIDIO.		
73.77 [7		[RAX>0, EAX>0, AX>0]	
mov AX,[a]			mov
	Стало:	RAX = 0x7777777777FFFE	
		[RAX>0, EAX>0, AX<0]	
a:db 10	Было:	RAX = 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	a:dl
		[RAX<0, EAX<0, AX<0, AL<0]	
mov AL, [A]			mov
	Стало:	RAX = 0xFFFFFFFFFFF0A	
		[RAX<0, EAX<0, AX<0, AL>0]	


a: dd -2	Б: RAX = 0x0000000000000000000000000000000000
movsx RAX,dword[a]	
	C: RAX = 0xFFFFFFFFFFFF
	[RAX<0, EAX<0, AX<0, AL<0]
a:dw -2	Б: RAX = 0x7777777777777
	[RAX>0, EAX>0, AX>0, AL>0]
movsx RAX,word[a]	
	C: RAX = 0xFFFFFFFFFFFF
	[RAX<0, EAX<0, AX<0, AL<0]
a:db 0x10	Б: RAX = 0xFFFFFFFFFFFF
	[RAX<0, EAX<0, AX<0, AL<0]
movzx RAX,byte[a]	
	C: RAX = $0 \times 00000000000000000000000000000000$
	[RAX>0, EAX>0, AX>0, AL>0]

Выполнение программы. Регистр RIP

Инструкции считываются из памяти и выполняются последовательно.

Специальный регистр RIP указывает на *следующую* инструкцию, которая будет выполнена.

Изменить значение RIP (и тем самым изменить порядок выполнения программы) можно только специальными инструкциями (call, ret, инструкции условного и безусловного перехода.)



Безусловный переход

јтр <точка назначения>

Инструкция jmp меняет значение регистра RIP на значение аргумента.


Аргумент может быть меткой или адресным выражением*.

^{*}допускается также указывать относительное смещение вместо абсолютного адреса

Регистр FLAGS

Регистр RFLAGS (FLAGS для краткости) содержит **слово состояния программы**. Большинство битов слова состояния указывают на свойства результата последней операции (т.н. флаги). Некоторые биты являются управляющими.

Для сохранения регистра флагов на стек используются инструкции pushf и popf.



CF — флаг переноса. **PF** — флаг четности. **ZF** — флаг нуля.


SF — флаг знака. **OF** — флаг переполнения.

Флаги CF и OF

Флаг **CF** (Carry Flag) равен 1, если в ходе операции произошло *беззнаковое* переполнение.

Флаг **OF** (Overflow Flag) равен 1, если в ходе операции произошло *знаковое* переполнение.

Д/3: инструкции длинного сложения adc, sbb инструкции сдвига с переносом rcr, rcl



Инструкции сравнения

```
cmp <onepahg1>, <onepahg2>
test <onepahg1>, <onepahg2>
```

Инструкции сравнения не изменяют первый операнд, они только меняют регистр FLAGS.

Инструкция стр сравнивает аргументы через вычитание с последующим выставлением флагов SF, CF, OF и ZF.

Иструкция test сравнивает аргументы через побитовое И с последующим выставлением флагов SF, ZF.

```
mov rax, 10; cmp rax, 10; SF=0, ZF=1;
mov rax, 10; cmp rax, 11; SF=1, CF=1, ZF=0;
mov rax, 0; test rax, rax; ZF=1
mov rax, 10; test rax, rax; ZF=0
```

Операции условного перехода (пример)

Инструкции условного перехода имеют форму ј*, где * - символы, задающие условие.

Отрицание условия задается суффиксом n:

Допускается комбинировать условия:

$$ja+je = jae, jl+je = jle$$

Инструкция	Значения флагов
je(equal) jz(zero)	ZF=1
jg(greater)	SF=0, ZF=OF
jl(less)	SF=1, ZF!=OF
ja(above, unsigned greater)	CF=0, ZF=0
<pre>jb(below, unsigned less) jc(carry)</pre>	CF=1
js(sign, less than zero)	SF=1
jo(overflow)	OF=1

ЦИКЛЫ (пример)

Циклы в ассемблере организуются через комбинацию [метка + условный переход] (предпочтительно) или через инструкцию loop (лучше избегать).

Инструкция 1000 принимает адрес (метку) начала цикла, как аргумент. При исполнении сначала выполняется декремент ЕСХ, а потом проверяется его значение. Если ЕСХ !=0 происходит прыжок на указанную метку.

```
long long x = 0;
int i = 5;
while(--i > 0)
  x + = 10;
```

```
mov rax, 0
 mov ecx, 5
```

```
mov rax, 0
mov ecx, 5
jnz cycle start
```

ФУНКЦИИ (пример)

Функции в ассемблере обозначаются метками.

Для вызова функции используется инструкция call. Инструкция сохраняет на стеке текущее значение регистра RIP, и записывает в него же значение аргумента.

Для возврата из функции в место вызова используется инструкция ret. Инструкция считывает со стека адрес возврата в регистр RIP и удаляет этот адрес со стека.

Т.к. адрес возврата считывается со стека,

- 1. регистр RSP должен иметь то же значение, что и при входе в функцию;
- 2. адрес возврата не должен быть перезаписан; Помните, что main() тоже функция. Подробнее см. лекцию 3.

