# OTROS ELEMENTOS DE UNA CLASE

# MÉTODOS ESTÁTICOS

- Su ejecución no depende de una instancia concreta.
- Se definen con la palabra static y solo operan con los parámetros recibidos y otros miembros estáticos

```
class Mesa{
  int alto;
  int ancho;
  static String fabricante;
  static void imprimir(String dato){
    System.out.println(fabricante); //ok
    System.out.println(ancho); //error
  }
}
```

Se les llama con el nombre de la clase seguido del punto:

Mesa.imprimir("hola");

### CONSTRUCTORES

- ➤Bloques de código que se ejecutan al crear un objeto de una clase. Pueden recibir parámetros
- >Se definen con el nombre de la clase, sin tipo de devolución
- >Utilizados habitualmente para inicializar atributos

```
class Mesa{
    int largo;
    int ancho
        String color;

Mesa m = new Mesa(10, 2, "verde");

public Mesa(int l, int a, String c){
        largo=l;
        ancho=a;
        color=c;
    }
}
```

# MODIFICADORES DE ACCESO

- ➤ Una clase y sus componentes pueden definirse con los siguientes modificadores de acceso:
  - •public. El elemento puede utilizarse desde fuera de su paquete. Empleado habitualmente para clases, constructores y métodos

```
package p1;
public class Mesa{
   :
   public int superficie(){
     :
   }
   :
}
```

```
package p2;
import p1.Mesa;
public class Test{
   public void metodo(){
        Mesa m=new Mesa();
        m.superficie();
   }
   :
}
```

# Modificadores de acceso II

•(default). Equivale a no usar ningún modificador e implica que el elemento (clase, método, constructor o atributo) es accesible solo dentro de clases de su mismo paquete:

```
package p1;
public class Mesa{
  int superficie(){
    :
    }
} class Prueba{
    public void metodo(){
       Mesa m=new Mesa();
       m.superficie();//ok
    }
}
```

```
package p2;
import p1.Mesa;
public class Test{
   public void metodo(){
        Mesa m=new Mesa(); //ok
        m.superficie(); //error de compilación
   }
   :
}
```

### Modificadores de acceso III

•private. No está permitido en clases. El miembro solo es accesible desde el interior de la clase. Muy habitual en atributos para encapsulación

```
public class Mesa{
   private int largo;
   private int ancho;
   private String color;
   :
}
class Otra{
   void metodo(){
      Mesa m=new Mesa();
      m.largo=2; //error compilación
   }
}
```