## РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

# ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

дисциплина: Сетевые технологии

Студент: Боровикова Карина Владимировна

Группа: НПИбд-01-20

МОСКВА

2022 г.

#### Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

#### Ход выполнения работы

#### 1. Разбиение сети на подсети

#### 1.1. Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно (Табл.1-3).

Таблица 1. Характеристики сети 172.16.20.0/24

Характеристика	Значение
Адрес сети	172.16.20.0/24
Длина префикса	24 бит
Маска	255.255.255.0
Broadcast- адрес	172.16.20.255
Адрес сети в двоичной форме	10101100 00010000 00010100 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 11111111 00000000
Broadcast-адрес в двоичной форме	10101100 00010000 00010100 11111111
Число подсетей	28=256
Диапазон адресов узлов	172.16.20.1 – 172.16.20.254

Разобьём сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов 126, 62, 62 соответственно:

Для этого сначала разобьём основную сеть на 2 подсети по 126 адресов. 126 < 128,  $128 = 2^7$ . 10000000 - последний бит нужной нам маски, 128 - в двоичной системе счисления. Получили маску 255.255.255.128, изменив на неё маску подсети которая была изначально, мы разделим сеть на 2 независимые подсети по 128 адресов в каждой., однако сам адрес сети и широковещательные адреса мы не можем использовать, таким образом у нас остались 2 сети по 126 адресов.

Таблица 2. Характеристики подсетей на 126 узлов для сети 172.16.20.0/24

Адрес подсети	Broadcast-адрес	Маска
10101100 00010000 00010100 00000000	10101100 00010000 00010100 01111111	1111111 1111111 1111111 10000000
172.16.20.0/25	172.16.20.127/25	255.255.255.128
<b>10101100 00010000 00010100 1</b> 0000000	10101100 00010000 00010100 111111111	11111111 11111111 11111111 10000000
172.16.20.128/25	172.16.20.255/25	255.255.255.128

Для второго разбиения возьмем изначальным адрес 172.16.20.128/25. Нам необходимо разбить эту подсеть еще на 2 подсети по 62 адреса. 62<64, 64 = 2<sup>6</sup>, 11000000 – последний бит необходимой нам маски подсети. 192 – в двоичном счислении. Получили маску 255.255.255.192, изменив на нее уже имеющуюся маску, разделим нашу подсеть еще на 2 подсети, по 64 адреса в каждой, однако сам адрес подсети и широковещательный адрес мы не будем использовать, таким образом получим две подсети по 62 адреса.

Таблица 3. Характеристики подсетей на 62 узла для сети 172.16.20.0/24

Адрес подсети	Broadcast-адрес	Маска
<b>10101100 00010000 00010100 10</b> 0000000	10101100 00010000 00010100 10111111	1111111 1111111 1111111 11000000
172.16.20.128/26	172.16.20.127/25	255.255.255.191
<b>10101100 00010000 00010100 11</b> 000000	10101100 00010000 00010100 11111111	1111111 1111111 11111111 11000000
172.16.20.192/26	172.16.20.255/25	255.255.255.191

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети (Табл. 4-5).

Таблица 4. Характеристики сети 10.10.1.64/26

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/26
Длина префикса	26 бит
Маска	255.255.255.191
Broadcast- адрес	10.10.1.127

Адрес сети в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 01000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 11111111 11000000
Broadcast-адрес в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 01111111
Число подсетей	$2^6 = 64$
Диапазон адресов узлов	10.10.1.65 – 10.10.1.126

Выделим в этой сети сеть на 30 узлов. Возьмем изначальный адрес 10.10.1.64/26. Узлов необходимо  $30.30 < 32 = 2^5$ , значит последний бит маски необходимой нам подсети на 30 узлов — 11100000. В двоичном представлении — 224. Получили маску 255.255.255.224. Изменив на нее нашу изначальную маску получим сеть на 32 ір-адреса, однако адрес сети и широковещательный адрес использованы не будут, таким образом, получим сеть на 30 узлов. Запишем характеристики для выделенной подсети.

Таблица 5. Характеристики подсети на 30 узлов для сети 10.10.1.64/26

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/27
Длина префикса	27 бит
Маска	255.255.255.224
Broadcast- адрес	10.10.1.95
Адрес сети в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 01000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 11111111 11100000
Broadcast-адрес в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 01011111
Число подсетей	$2^{5} = 32$
Диапазон адресов узлов	10.10.1.65 – 10.10.1.94

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcastадрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети (Табл.6-7).

Таблица 6. Характеристики сети 10.10.1.0/26

Характеристика Значение	
-------------------------	--

Адрес сети	10.10.1.0/26
Длина префикса	26 бит
Маска	255.255.255.191
Broadcast- адрес	10.10.1.63
Адрес сети в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 11111111 11000000
Broadcast-адрес в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 00111111
Число подсетей	2 <sup>6</sup> = 64
Диапазон адресов узлов	10.10.1.1- 10.10.1.62

Выделим в этой сети сеть на 14 узлов. Возьмем изначальный адрес 10.10.1.0/26. Узлов необходимо 14. 14 < 16 = 2<sup>4</sup>, значит последний бит маски необходимой нам подсети на 14 узлов — 11110000. В двоичном представлении — 240. Получили маску 255.255.255.240. Изменив на нее нашу изначальную маску получим сеть на 16 ір-адресов, однако адрес сети и широковещательный адрес использованы не будут, таким образом, получим сеть на 14 узлов. Запишем характеристики для выделенной подсети.

Таблица 7. Характеристики подсети на 14 узлов для сети 10.10.1.0/26

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.0/28
Длина префикса	28 бит
Маска	255.255.255.240
Broadcast- адрес	10.10.1.15
Адрес сети в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 11111111 11111111 11110000
Broadcast-адрес в двоичной форме	00001010 00001010 00000001 00001111
Число подсетей	2 <sup>4</sup> = 16
Диапазон адресов узлов	10.10.1.1– 10.10.1.14

#### 1.2. Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения (Табл.8-12)

Таблица 8. Характеристика сети 2001:db8:c0de::/48

Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de::/48
Длина префикса	48 бит
Префикс	2001:db8:c0de
Маска	ffff:ffff:6000:0000:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2001:0db8:c0de:: -
	2001:0db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff

Разбиение сети на подсети в IPv6 возможно двумя способами: с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Для начала разобьём сеть на 2 подсети с использованием идентификатора подсети. В этом случае для определения доступных подсетей достаточно рассчитать идентификатор подсети, следующее за префиксом глобальной маршрутизации.

Таблица 9. Характеристики подсети для сети 2001:db8:c0de::/64 – сети 2001:db8:c0de:0001::/64

Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de:0001::/64
Длина префикса	64 бит
Префикс	2001:db8:c0de:001
Маска	ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2001:0db8:c0de:0001::-
	2001:0db8:c0de:0001:ffff:ffff:ffff

Таблица 10. Характеристики подсети для сети 2001:db8:c0de::/64 — сети 2001:db8:c0de:0002::/64

Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de:0002::/64
Длина префикса	64 бит
Префикс	2001:db8:c0de:0002
Маска	ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2001:0db8:c0de:0002::-
	2001:0db8:c0de:0002:ffff:ffff:ffff

Далее разобъем сеть на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса

Таблица 11. Характеристики подсети для сети 2001:db8:c0de::/64 – сети 2001:db8:c0de:1000::/52

Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de:1000::/52
Длина префикса	52 бита
Префикс	2001:db8:c0de:1
Маска	ffff:ffff:ffff:ffff:f000:0000:0000:000
Диапазон адресов узлов	2001:0db8:c0de:1000::-
	2001:0db8:c0de:1fff:ffff:ffff:ffff

Таблица 12. Характеристики подсети для сети 2001:db8:c0de::/64 – сети 2001:db8:c0de:2000::/52

Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de:2000::/52
Длина префикса	52 бита
Префикс	2001:db8:c0de:2
Маска	ffff:ffff:ffff:ffff:f000:0000:0000:000
Диапазон адресов узлов	2001:0db8:c0de:2000::-
	2001:0db8:c0de:2fff:ffff:ffff:ffff

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения (Табл 13-17).

Таблица 13. Характеристики сети 2а02:6b8::/64

Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8::/64
Длина префикса	64 бит
Префикс	2a02:6b8:0000:0000
Маска	ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2a02:06b8:: - 2a02:06b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff

Разбиение сети на подсети в IPv6 возможно двумя способами: с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Для начала разобьём сеть на 2 подсети с использованием идентификатора подсети.

Таблица 14. Характеристики подсети для сети 2a02:6b8::/64 – сети 2a02:6b8:0000:0000:0001::/80

Характеристика	Значение	

Адрес сети	2a02:6b8:0000:0000:0001::/80
Длина префикса	80 бит
Префикс	2a02:6b8:0000:0000:0001
Маска	ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2a02:06b8:0000:0000:0001:: -
	2a02:06b8:0000:0000:0001:ffff:ffff

Таблица 15. Характеристики подсети для сети 2a02:6b8::/64 – сети 2a02:6b8:0000:0000:0002::/80

Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8:0000:0000:0002::/80
Длина префикса	80 бит
Префикс	2a02:6b8:0000:0000:0002
Маска	ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2a02:06b8:0000:0000:0002:: - 2a02:06b8:0000:0000:0002:ffff:ffff

Далее разобъем сеть на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса

Таблица 16. Характеристики подсети для сети 2a02:6b8::/64 — сети 2a02:6b8:0000:0000:1000::/68

Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8:0000:0000:1000::/68
Длина префикса	68 бит
Префикс	2a02:6b8:0000:0000:1
Маска	ffff:ffff:ffff:f000:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2a02:06b8:0000:0000:1000:: -
	2a02:06b8:0000:0000:1fff:ffff:ffff

Таблица 17. Характеристики подсети для сети 2a02:6b8::/64 – сети 2a02:6b8:0000:0000:2000::/68

Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8:0000:0000:2000::/68
Длина префикса	68 бит

Префикс	2a02:6b8:0000:0000:2
Маска	ffff:ffff:ffff:f000:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2a02:06b8:0000:0000:2000:: - 2a02:06b8:0000:0000:2fff:ffff:ffff

#### 2. Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

- 1. Запустич GNS3 VM и GNS3. Создаlbv новый проект.
- 2. В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией, приведённой в указании к лабораторной работе Для подсети IPv4 используем маршрутизатор FRR, а для подсети с IPv6 маршрутизатор VyOS (Puc.1).
- 3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам по принципу msk-user-gw-0x, VPCS по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо х порядковый номер устройства (Рис.1).
- 4. Включите захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором (Рис.1).
- 5. Руководствуясь табл. 6.6, настроby IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server:
  - PC1 (Рис.2): ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1 save
     PC2 (Рис.3): ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
  - Server (Рис. 4): ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1 save

save

Посмотрите на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6 (Рис.5 – 6):
 show ip
 show ipv6




Рисунок 1. Топология сети

```
Node
 🧬 PC1-kvborovikova - PuTTY
                                                                          ×
                                                                                     Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.
                                                                                     VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Press '?' to get help.
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
   done
VPCS>
```

Рисунок 2. Консоль ПК1

```
PC2-kvborovikova - PuTTY
                                                                            ×
                                                                                       ms
Dedicated to Daling.
                                                                                       ms
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
                                                                                       ms
All rights reserved.
                                                                                       ms
                                                                                       PC.
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
                                                                                       PC:
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
                                                                                       PC:
                                                                                       PC4
Press '?' to get help.
                                                                                       Sen
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129
                                                                                      Sun
                                                                                      GN
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
                                                                                      LAF
   done
 /PCS>
```

Рисунок 3. Консоль ПК2

```
itcb
                                                                                        m
   Server-kvborovikova - PuTTY
                                                                              ×
                                                                                        m
  Dedicated to Daling.
                                                                                        m
  Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
                                                                                        m
                                                                                        m
  All rights reserved.
                                                                                        m
                                                                                        P(
  VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
lela Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
                                                                                        PO
  For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
                                                                                        PO
                                                                                        PO
  Press '?' to get help.
                                                                                        Se
  Executing the startup file
  Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
  VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
1.8 Checking for duplicate address...
  PC1 : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1
  VPCS> save
  Saving startup configuration to startup.vpc
     done
  VPCS>
```

Рисунок 4. Консоль Server-kvborovikova

```
PC1-kvborovikova - PuTTY
                                                                       VPCS> show ip
NAME
           : VPCS[1]
           : 172.16.20.10/25
IP/MASK
           : 172.16.20.1
GATEWAY
DNS
           : 00:50:79:66:68:01
MAC
           : 10016
LPORT
RHOST: PORT : 127.0.0.1:10017
           : 1500
MTU:
VPCS> show ipv6
NAME
                 : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE
ROUTER LINK-LAYER :
        : 00:50:79:66:68:01
MAC
LPORT
RHOST: PORT
MTU:
VPCS>
        VyOS 1.1.8
```

Рисунок 5. Show ip u show ipv6 для PC1

```
🧬 PC2-kvborovikova - PuTTY
                                                                           X
                                                                      VPCS> show ip
          : VPCS[1]
          : 172.16.20.138/25
IP/MASK
          : 172.16.20.129
GATEWAY
DNS
          : 00:50:79:66:68:02
MAC
LPORT
          : 10020
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10021
          : 1500
VPCS> show ipv6
                 : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE
ROUTER LINK-LAYER :
       : 00:50:79:66:68:02
MAC
LPORT
                : 10020
RHOST: PORT
                : 127.0.0.1:10021
MTU:
                : 1500
VPCS>
```

Рисунок 6. Show ip u show ipv6 для PC2

6. Руководствуясь табл. 6.6, настроим IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-user-gw-01 (Puc.7):

```
frr# configure terminal
   frr(config)# hostname msk-user-gw-01
   msk-user-gw-01(config)# exit
   msk-user-gw-01# write memory
   msk-user-gw-01# configure terminal
   msk-user-gw-01(config)# interface eth0
   msk-user-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
   msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
   msk-user-gw-01(config-if)# exit
   msk-user-gw-01(config)# interface eth1
   msk-user-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
   msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
   msk-user-gw-01(config-if)# exit
   msk-user-gw-01(config)# interface eth2
   msk-user-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
   msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
   msk-user-gw-01(config-if)# exit
   msk-user-gw-01(config)# exit
   msk-user-gw-01# write memory
7. Проверим конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации (Рис.8-9):
   msk-user-gw-01# show running-config
   msk-user-gw-01# show interface brief
```

- 8. Проверим подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC1 и PC2 успешно отправляют эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server) (Рис.10).
- 9. Руководствуясь табл. 6.6 из указаний к лабораторной работе, настроим IPv6адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Server (Puc.11-13):
  - PC3: ip 2001:db8:c0de:12::a/64

save PC4: ip 2001:db8:c0de:13::a/64 save Server: ip 2001:db8:c0de:11::a/64 save 10. Посмотрите на PC3 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6 (Рис.14-15): show ip show ipv6 11. Руководствуясь табл. 6.6 из указаний к лабораторной работе, настроим IPv6адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-user-gw-02: - Установим систему на маршрутизатор VyOS (Рис.16): vyos@vyos:~\$ install image Далее ответим на вопросы диалога установки. По завершении диалога перезапустим маршрутизатор, введя команду reboot. - Перейдем в режим конфигурирования, изменим имя устройства (Рис.17): vyos@vyos\$ configure vyos@vyos# set system host-name msk-user-gw-02 vyos@vyos# compare vyos@vyos# commit vyos@vyos# save vyos@vyos# exit vyos@vyos\$ reboot - Назначим IPv6-адреса маршрутизатору msk-user-gw-02 (Рис.23): vyos@msk-user-gw-02:~\$ configure vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/64 vyos@msk-user-gw-02# service set router-advert interface eth0

prefix 2001:db8:c0de:12::/64 vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1/64 vyos@msk-user-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64 vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1/64 vyos@msk-user-gw-02# service router-advert interface eth2 prefix set 2001:db8:c0de:11::/64

vyos@msk-user-gw-02# compare vyos@msk-user-gw-02# commit vyos@msk-user-gw-02# save vyos@msk-user-gw-02# show interfaces

- 12. Проверим подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC3 и PC4 успешно отправляют эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server) (Рис.19-21).
- 13. Убедимся, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот. Только сервер двойного стека может обращаться к устройствам обеих подсетей. Попробуем сделать эхо-запрос с устройства подсети ipv6 к устройству из подсети ipv4, попытка неудачна (Puc.22).
- 14. Посмотрим захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6.

По трафику, захваченному в Wireshark (Рис.18) видим, что часть сети с маршрутизатором FRR работоспособна, сигналы получаются и отправляются успешно.

```
msk-kvborovikova-gw-01 - PuTTY
  Setting system clock using the hardware clock [UTC] ... [ ok ]
 * Checking local filesystems .../dev/sda2: clean, 2732/114912 files, 108648/45
9776 blocks
/dev/sdal: clean, 24/12824 files, 25421/51200 blocks
 [ ok ]
 Remounting root filesystem read/write ... [ ok ]
 * Remounting filesystems ... [ ok ]
 * Mounting local filesystems ... [ ok ]
 * Configuring kernel parameters ... [ ok ]
 * Creating user login records ... [ ok ]
 * Cleaning /tmp directory ... [ ok ]
 * Setting hostname ... [ ok ]
  Setting keymap \dots [ ok ]
* Starting networking ... * lo ... * Starting busybox syslog ... [ ok ]
                               lo ... [ ok ]
* Initializing random number generator ... [ ok ]
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]
Welcome to Alpine!
The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general
information about administrating Alpine systems.
See <http://wiki.alpinelinux.org/>.
You can setup the system with the command: setup-alpine
You may change this message by editing /etc/motd.
Hello, this is FRRouting (version 8.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
frr# configure terminal
frr(config) # hostname msk-user-gw-01
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if) # ip address 172.16.20.1/25
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface ethl
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface eth2
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write momory
% Unknown command: write momory
msk-user-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-user-gw-01#
```

Рисунок 7. Настройка адресации для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-kvborovikova-gw-01:

```
msk-kvborovikova-gw-01 - PuTTY
msk-kvborovikova-gw-01(config)# interface eth2
msk-kvborovikova-gw-01(config-if)# exit
nsk-kvborovikova-gw-01(config)# exit
msk-kvborovikova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
msk-kvborovikova-gw-01# show running-config
Building configuration...
Current configuration:
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-kvborovikova-gw-01
service integrated-vtysh-config
interface eth0
ip address 172.16.20.1/25
ip address 172.16.20.129/25
exit
interface ethl
ip address 172.16.20.129/25
interface eth2
ip address 64.100.1.1/24
end
msk-kvborovikova-gw-01# configure terminal
msk-kvborovikova-gw-01(config)# interface eth0
msk-kvborovikova-gw-01(config-if) # no ip address 172.16.20.129/25
msk-kvborovikova-gw-01(config-if)# exit
msk-kvborovikova-gw-01(config)# exit
nsk-kvborovikova-gw-01# show running-config
Building configuration...
Current configuration:
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-kvborovikova-gw-01
service integrated-vtysh-config
interface eth0
ip address 172.16.20.1/25
exit
interface ethl
ip address 172.16.20.129/25
exit
interface eth2
ip address 64.100.1.1/24
exit
nsk-kvborovikova-gw-01#
```

Рисунок 8. Проверка конфигурации маршрутизатора и настройки IPv4 адресации

```
msk-kvborovikova-gw-01# show interface brief
Interface Status VRF
                                   Addresses
              up
up
                     default
                                    172.16.20.1/25
eth0
                     default
ethl
                                    172.16.20.129/25
eth2
                     default
                                    64.100.1.1/24
             up
eth3
             down
                    default
eth4
              down
                    default
eth5
              down
                    default
eth6
              down
                     default
eth7
                     default
              down
10
              up
                     default
pimreg
                     default
              up
msk-kvborovikova-gw-01#
```

Рисунок 9. Проверка конфигурации маршрутизатора и настройки IPv4 адресации

```
orovil
   PC1-kvborovikova - PuTTY
                                                                                ×
                                                                                          orovil
                                                                                          orovil
  VPCS> ping 172.16.20.1/25 172.16.20.129/25
                                                                                          orovik
  84 bytes from 172.16.20.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.905 ms
                                                                                          orovik
  84 bytes from 172.16.20.1 icmp seq=2 ttl=64 time=1.791 ms
                                                                                          orovik
  84 bytes from 172.16.20.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.965 ms
  84 bytes from 172.16.20.1 icmp seq=4 ttl=64 time=2.434 ms
                                                                                          orovik
  84 bytes from 172.16.20.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.077 ms
                                                                                          boro
  VPCS> ping 172.16.20.129/25 172.16.20.1/25
  84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.661 ms
  84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.955 ms
84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.176 ms
  84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=4 tt1=64 time=2.789 ms
  84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.116 ms
  VPCS> ping 172.16.20.129/25 64.100.1.1./24
                                                                                          1 (KVE
  84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.720 ms
                                                                                          KARIN
  84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.711 ms
  84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.073 ms
                                                                                          kvbor
  84 bytes from 172.16.20.129 icmp seq=4 ttl=64 time=2.374 ms
                                                                                          kvbor
  84 bytes from 172.16.20.129 icmp seq=5 ttl=64 time=2.260 ms
                                                                                          kvbor
                                                                                          kybor
  VPCS> ping 172.16.20.1/25 64.100.1.1./24
                                                                                          kybor
  84 bytes from 172.16.20.1 icmp seq=1 ttl=64 time=1.570 ms
                                                                                          kvbor
  84 bytes from 172.16.20.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.767 ms
                                                                                          kvbor
  84 bytes from 172.16.20.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.839 ms
                                                                                          kybor
  84 bytes from 172.16.20.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.569 ms
  84 bytes from 172.16.20.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.764 ms
                                                                                          kybor
                                                                                          r-kvb
  VPCS> ping 64.100.1.1./24 172.16.20.1/25
  Cannot resolve 64.100.1.1.
  VPCS> ping 64.100.1.1/24 172.16.20.1/25
  84 bytes from 64.100.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.594 ms
  84 bytes from 64.100.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.533 ms
  84 bytes from 64.100.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.853 ms
  84 bytes from 64.100.1.1 icmp_seq=4 tt1=64 time=1.809 ms
  84 bytes from 64.100.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.472 ms
                                                                                           /Irus
  VPCS> ping 64.100.1.1/24 172.16.20.129/25
  84 bytes from 64.100.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.218 ms
  84 bytes from 64.100.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.689 ms
  84 bytes from 64.100.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.616 ms
  84 bytes from 64.100.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.234 ms
  84 bytes from 64.100.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.775 ms
to i
  VPCS>
already used by another template
```

Рисунок 10. Проверка подключения с помощью команд ping и trace. Узлы PC1 и PC2 успешно отправляют друг другу эхо-запросы и на сервер с двойным стеком

```
PC4-kyborovikova - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
 Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Press '?' to get help.
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
 VPCS> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64
 Saving startup configuration to startup.vpc
   done
VPCS>
```

Рисунок 11. ПК4 - настройка ІРуб

```
STREET PROMITORIONAL
                                                                                       -kvbo... te
Server-kyborovikova - PuTTY
                                                                                 ×
                                                                                           D .... 11
                                                                                           p_ n
                                                                                           D.- n
NAME
                    : VPCS[1]
                                                                                           o... te
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
                                                                                           O. te
GLOBAL SCOPE
                                                                                           O ... te
ROUTER LINK-LAYER :
MAC
                    : 00:50:79:66:68:02
                                                                                           O ... te
LPORT
                    : 10016
                                                                                           ton to
RHOST: PORT
                   : 127.0.0.1:10017
MTU:
                    : 1500
VPCS> 64.100.1.10/24
Bad command: "64.100.1.10/24". Use ? for help.
VPCS> 64.100.1.10/24
Bad command: "64.100.1.10/24". Use ? for help.
                                                                                           4 (KVB
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
                                                                                            KARIN
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64
                                                                                            kybor
VPCS> save
                                                                                            kybor
Saving startup configuration to startup.vpc
                                                                                            kybor
   done
                                                                                            kybor
                                                                                            kybor
VPCS>
```

Рисунок 12. Server – настройка IPv6

```
PC3-kyborovikova - PuTTY
                                                                              ×
M
   Velcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
our Dedicated to Daling.
   Build time: Apr 10 2019 02:42:20
her Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
   All rights reserved.
herr
   VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
ame Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
   For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
R 8
   Press '?' to get help.
bor
   Executing the startup file
AT
   Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
CS
   VPCS> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
OS PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64
OS VPCS> save
   Saving startup configuration to startup.vpc
      done
   VPCS>
```

Рисунок 13. ПКЗ – настройка IPv6

```
Node
     PC3-kvborovikova - PuTTY
                                                                                     X
                                                                                                 msk-
ATM:
                                                                                                 msk-
                                                                                                0 ....
Cloud VPCS> show ip
Etherr NAME
                 : VPCS[1]
                                                                                                IP/MASK
                 : 0.0.0.0/0
Etherr Garesway
                 : 0.0.0.0
    DNS
frame MAC
                 : 00:50:79:66:68:03
    LPORT
                   10022
FRR 8 RHOST : PORT
                 : 127.0.0.1:10023
    MTU:
                 : 1500
kybar
     VPCS> show ipv6
MAT
NAME : VPCS[1]
VPCS LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
    GLOBAL SCOPE
                        : 2001:db8:c0de:12::a/64
WOS ROUTER LINK-LAYER :
    MAC
                        : 00:50:79:66:68:03
VyOS LEORT
                        : 10022
                        : 127.0.0.1:10023
    RHOST: PORT
    MTU:
                        : 1500
    VPCS>
```

Рисунок 14. Проверка конфигурации IPv4 и IPv6 на ПКЗ

```
PC4-kyborovikova - PuTTY
                                                                           ×
                                                                                     -kv
            : VPCS[1]
            : 0.0.0.0/0
IP/MASK
GATEWAY
            : 0.0.0.0
DNS
MAC
            : 00:50:79:66:68:04
            : 10024
LPORT
RHOST: PORT : 127.0.0.1:10025
            : 1500
VPCS> showipv6
Bad command: "showipve". Use ? for help.
VPCS> show ipv6
NAME : VPCS(1).
LINK-LOCAL SCOPE : fe80:: 250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE
                  : 2001:db8:c0de:13::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC
                  : 00:50:79:66:68:04
LPORT
                  : 10024
                  : 127.0.0.1:10025
RHOST: PORT
MTU:
                  : 1500
VPCS>
                                        : 10022
                     LPORT
```

Рисунок 15.Проверка конфигурации IPv4 и IPv6 на ПК4

```
🔗 msk-kyborovikova-gw-02 - PuTTY
                                                                          Welcome to VyOS - vyos ttySO
vyos login:
Welcome to VyOS - vyos ttySO
vyos login: vyos
Password:
Linux vyos 3.13.11-1-amd64-vyos #1 SMP Sat Nov 11 12:10:30 CET 2017 x86_64
Welcome to VyOS.
This system is open-source software. The exact distribution terms for
each module comprising the full system are described in the individual
files in /usr/share/doc/*/copyright.
vyos@vyos:~$ install image
Welcome to the VyOS install program. This script
will walk you through the process of installing the
VyOS image to a local hard drive.
Would you like to continue? (Yes/No) [Yes]:
```

Рисунок 16. Инсталлирование маршрутизатора VyOS

```
0....
                                                                             msk-kyborovikova-gw-02 - PuTTY
                                                                                    X
each module comprising the full system are described in the individual
files in /usr/share/doc/*/copyright.
vyos@vyos:~S configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-user-gw-02
[edit]
vyos@vyos‡ compare
[edit system]
>host-name msk-user-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[ system host-name msk-user-gw-02 ]
Stopping enhanced syslogd: rsyslogd.
Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
[edit]
                                                                                        1 (K)
vyos@vyos# save
                                                                                        KAR
Saving configuration to '/config/config.boot' ...
                                                                                        kybe
Done
[edit]
                                                                                        kybe
vyos@vyos# exit
                                                                                        kybe
exit
                                                                                        kybe
vyos@vyos:~$ reboot
                                                                                        kyb.
Proceed with reboot? (Yes/No) [No] Yes
                                                                                        hube
                                                                                 PC2-kybs
                                                                                 PC3-kvbs
```

Рисунок 17. Переход в режим конфигурирования, изменение имени устройства




Рисунок 18. Трафик, захваченный в Wireshark

```
PC2 - PuTTY
                    Top header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F
                               bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
     -i ms
                    Wait ms milliseconds between sendi
                    Data size
     -1 size
                    Use IP protocol in ping packets
        protocol
                      1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6
                    Destination port
     -p port
                    Source port
     -s port
     -T ttl
                    Set ttl, default 64
                    Send packets until interrupted by
     =
                    Wait ms milliseconds to receive th
     -w m5
  Notes: 1. Using names requires DNS to be set.
         2. Use Ctrl+C to stop the command.
PC2> ping 2001:db8:c0de:11::a/64
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 tt1=62 time=3.669 ms
2001:db8:c0de:11::a 1cmp6_seq=2 ttl=62 time=1.668 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 tt1=62 time=2.749 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 tt1=62 time=2.567 ms
2001:db8:c0de:ll::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.792 ms
PC2>
```

Рисунок 19. Эхо-запросы между узлом сети іруб и двойным стеком - успешен, название не изменено после видеозвонка с преподавателем

Рисунок 20. Трассировка между узлами сети іруб, включая двойной стек- успешна, название не изменено после звонка с преподавателем

```
PC2 - PuTTY
                                                                         PC2>
PC2>
PC2> show ipv6
NAME
                 : PC2[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS
ROUTER LINK-LAYER :
MAC
                  : 00:50:79:66:68:02
LPORT
                  : 20002
                  : 127.0.0.1:20003
RHOST: PORT
                  : 1500
MTU:
FC2> ping 2001:db8:c0de:12::a
2001:db8:c0de:12::a 1cmp6_seq=1 ttl=62 t1me=3.260 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6 seq=2 ttl=62 time=1.462 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.257 ms
2001:db8:c0de:12::a 1cmp6_seq=4 ttl=62 t1me=1.486 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6 seq=5 ttl=62 time=1.351 ms
PC2>
```

Рисунок 21. Эхо-запросы от одного пк в сети іруб к другому — успешно, название не изменено после звонка с преподавателем

```
PCZ - PUTTY
 name.
   Options:
      -P protocol
                    Use IP protocol in trace packets
                      1 - icmp, 17 - udp (default), 6 - tcp
                    Maximum ttl, default 8
     -m ttl
 Notes: 1. Using names requires DNS to be set.
         2. Use Ctrl+C to stop the command.
PC2> trace 2001:db8:c0de:11::a/64 -P 1
trace to 2001:db8:c0de:ll::a, 1 hops max
1 2001:db8:c0de:13::1 1.573 ms 0.666 ms 0.425 ms
PC2> trace 2001:db8:c0de:12::a/64 -P 1
trace to 2001:db8:c0de:12::a, 1 hops max
1 2001:db8:c0de:13::1 1.359 ms 1.111 ms 0.611 ms
PC2> ping 172.16.20.10
host (172.16.20.10) not reachable
PC2>
```

Рисунок 22. Эхо-запрос с устройства из подсети IPv6 к устройству IPv4, хост недоступен, так как находится в другой подсети

```
Putty msk-kyborovikova-gw-02 - Putty
                                                                                              yos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit]
de:12::/64ser-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:c0
(edit)
yos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet ethl
 Configuration path: [interfaces ethernet ethl] already exists
[edit]
yos@msk-user-gw-02# D address 2001:db8:c0de:13::1/64
 Invalid command: [0]
[edit]
[edit]sk-user-gw-02# set interfaces ethernet ethl address 2001:db8:c0de:13::1/64
de:13::/64ser-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c0
[edit]
[edit]sk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:ll::1/64
de:11::/64ser-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0
[edit]
ryos@msk-user-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet ethl]
address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
(edit)
service {
    router-advert [
        interface eth0 {
            prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
        interface ethl {
            prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
        interface eth2 (
            prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
```

Рисунок 23. Настройка маршрутизатора VyOS для сети с IPv6

#### 3. Задания для самостоятельного выполнения



Рисунок 24. Топология сети

### 1. Охарактеризовать подсети, указать, какие адреса в них входят (Табл.18-21).

Таблица 18. Характеристики подсети для сети 10.10.1964/26

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.96/27
Длина префикса	27 бит
Маска	255.255.255.224
Число подсетей	$2^{5} = 32$
Диапазон адресов узлов	10.10.1.97- 10.10.1.126

Таблица 19. Характеристики подсети для сети 10.10.1.16/28

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.16/28
Длина префикса	28 бит
Маска	255.255.255.240
Число подсетей	2 <sup>4</sup> = 16
Диапазон адресов узлов	10.10.1.17- 10.10.1.30

Таблица 20. Характеристики подсети для сети 2001:db8:1:1::/64

Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:0db8:0001:0001:0000:0000:0000:0000
Длина префикса	64 бит
Префикс	2001:0db8:0001:0001
Маска	ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2001:0db8:0001:0001:0000:0000:0000:0000 - 2001:0db8:0001:0001:ffff:ffff:ffff

Таблица 21. Характеристики подсети для сети 2001:db8:1:4::/64

Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:0db8:0001:0004:0000:0000:0000:0000
Длина префикса	64 бит
Префикс	2001:0db8:0001:0004

Маска	ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2001:0db8:0001:0004:0000:0000:0000:0000 -
	2001:0db8:0001:0004:ffff:ffff:ffff

2. Предложить вариант таблицы адресации для заданной топологии и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наименьший адрес в подсети (Табл.22)

Таблица 22. Устройства, интерфейсы, IP-адреса и Шлюзы по умолчанию для задания для самостоятельного выполнения

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз	ПО
			умолчанию	
msk-kvborovikova-gw-01	Eth0	10.10.1.97/27		
	Eth0	2001:db8:1:1::1/64		
	Eth1	10.10.1.17/28		
	Eth1	2001:db8:1:4::1/64		
PC1-kvborovikova	NIC	10.10.1.100/27	10.10.1.97	
	NIC	2001:db8:1:1::a/64		
PC2-kvborovikova	NIC	10.10.1.20/28	10.10.1.17	
	NIC	2001:db8:1:4::a/64		

<sup>3.</sup> Настроить IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети (Рис.25-27).

```
PC1-kvborovikova - PuTTY
                                                                                                   ×
VPCS> ip 2001:db8:1:1::a/64
PC1 : 2001:db8:1:1::a/64
VPCS> ping 2001:db8:1:4::a
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=1 tt1=62 time=4.817 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=2 tt1=62 time=4.824 ms
2001:db8:1:4::a icmp6 seq=3 tt1=62 time=4.487 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=4 tt1=62 time=3.489 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=5 tt1=62 time=4.010 ms
VPCS> ping 10.10.1.20
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=1 tt1=63 time=4.695 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.343 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.343 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.018 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.229 ms
VPCS> show ip
             : VPCS[1]
IP/MASK : 10.10.1.100/27
GATEWAY : 10.10.1.97
DNS
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 20038
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20039
               : 1500
MTU
VPCS> show ipv6
                       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE : 2001:db8:1:1::a/64
DNS
ROUTER LINK-LAYER : 0c:e5:5f:0f:00:00
          : 00:50:79:66:68:01
MAC
                      : 20038
: 127.0.0.1:20039
LPORT
RHOST: PORT
MTU:
VPCS> trace 2001:db8:1:4::a -P 1
trace to 2001:db8:1:4::a, 1 hops max
 1 2001:db8:1:1::1 2.624 ms 1.910 ms 2.042 ms
VPCS> trace 10.10.1.20 -P 1
trace to 10.10.1.20, 8 hops max (ICMP), press Ctrl+C to stop

1 10.10.1.97 1.923 ms 0.956 ms 1.589 ms

2 10.10.1.20 5.932 ms 2.273 ms 2.478 ms
                                                                                                                a
 VPCS> trace 2001:db8:1:4::a -P 1
                                                                                                                \Gamma B
trace to 2001:db8:1:4::a, 1 hops max
 1 2001:db8:1:1::1 3.028 ms 1.086 ms 0.864 ms
VPCS>
```

Рисунок 25. Настройки IPv4 и IPv6 для ПК1, проверка работоспособности соединения между ПК1 и ПК2

```
PC2-kvborovikova - PuTTY
                                                                                       VPCS> ip 2001:db8:1:4::a/64
PC1 : 2001:db8:1:4::a/64
VPCS> show ipv6
NAME
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE : 2001:db8:1:4::a/64
DNS
ROUTER LINK-LAYER : 0c:e5:5f:0f:00:01
MAC : 00:50:79:66:68:00

LPORT : 20040

RHOST:PORT : 127.0.0.1:20041

MTU: : 1500
VPCS> show ipv4
Invalid arguments
VPCS> show ip
NAME
              : VPCS[1]
IP/MASK
            : 10.10.1.20/28
GATEWAY
DNS
MAC
LPORT
              : 20040
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20041
MTU
VPCS>
```

Рисунок 26. Настройки IPv4 и IPv6 для ПК2

```
msk-kvborovikova-gw-01 - PuTTY
                                                                           ×
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-kvborovikova-gw-01# commit
[edit]
                                                                                     nsk-kv
vyos@msk-kvborovikova-gw-01# show interfaces
ethernet eth0 {
    address 2001:db8:1:1::1/64
    address 10.10.1.97/27
    hw-id 0c:e5:5f:0f:00:00
ethernet ethl {
    address 2001:db8:1:4::1/64
     address 10.10.1.17/28
    hw-id 0c:e5:5f:0f:00:01
ethernet eth2 {
    hw-id 0c:e5:5f:0f:00:02
 loopback lo {
[edit]
vyos@msk-kvborovikova-gw-01#
```

Рисунок 27. Конфигурация маршрутизатора VyOS для сетей ipv4 и ipv6

4. Проверить подключение между устройствами подсети с помощью команд ping и

trace (Рис.25).

## Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучила принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.