


Лекция 4. Hadoop MapReduce

ИНСТИТУТ ЦИФРОВОГО — ОБРАЗОВАНИЯ МГПУ


Основные темы

- Пример MapReduce
- Hadoop MapReduce
- > Развертывание приложения MapReduce
- Перетасовка (Shuffling) MapReduce
- **О**тказоустойчивость










































Hadoop MapReduce

ИНСТИТУТ ЦИФРОВОГО — ОБРАЗОВАНИЯ МГПУ

Словарь Hadoop MapReduce


Архитектура/топология

- Split (часть данных)
- Map/combine/reduce задача (task)
- **Р**абота (job)

Программирование

- Mapper
- Combiner
- Partitioner
- Reducer
- InputFormat
- OutputFormat
- Driver







Особенности MapReduce

- MapReduce работа (job) состоит из стадии map и reduce
- Стадия map преобразование исходных данных
- Стадия reduce агрегация данных стадии тар
- МарReduce работа (job) разбивает исходные данные на независимые логические части splits
- > Pasмep **split** <=> pasмepa блока HDFS. Если больше, то теряется data locality
- **О**дному **split** соответствует одна **map**-задача
- Задачи запускаются и выполняются параллельно (в идеальном случае)



Особенности MapReduce


Структура входных и выходных данных задач – <ключ, значение>

(input) <k1, v1> -> map -> <k2, v2> -> combine -> <k2, v2> -> reduce -> <k3, v3> (output)

- **>** Задачи **reduce** запускаются при завершении 5% **map-**задач
- **>** Все кортежи с одинаковым ключом находятся на одном **reducer**
- Одна задача один процесс (JVM)
- Одна задача может иметь несколько потоков, если, например, использовать MultiThreadedMapper
- > Каждый **reducer** сохраняет данные в отдельный файл в HDFS (part-0000x)




Архитектура MapReduce






HDFS


Архитектура MapCombineReduce






Входные данные для Мар Задачи































































Перетасовка (Shuffling) MapReduce

Перегруппировка (Shuffling) MapReduce ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ Map Task **Reduce Task** Map Reduce Буфер Итоговые **Partitions** InputSplit Output Partitions из буфера на диске Слияние и сортировка Map Task **Reduce Task** Map Task Reduce Task Map Task **HDFS**



Получение Reduce Task результата Map Task





Отказоустойчивость



Выход из строя компонентов MapReduce-YARN

- Отказ задачи (task failure)
 - Ошибка в коде -> исключение
 - Ошибка в JVМ
 - Зависание задачи
- Отказ АМ

MapReduce


- Отказ NM
- Отказ RM

YARN



Отказ задачи (task failure). Ошибка в коде -> исключение


- ЈУМ задачи передает информацию АМ перед завершением работы
- AM помечает попытку выполнения задачи (task attempt) как failed
- АМ освобождает контейнер
- АМ пытается повторно выполнить задачу на другом NM





Отказ задачи. Ошибка в JVM


- NN замечает выход JVM
- NN информирует AM
- AM помечает попытку выполнения задачи (task attempt) как failed
- АМ пытается повторно выполнить задачу на другом NM





Отказ задачи (task failure). Зависание задачи

- АМ замечает, что он не получает обновления от задачи в течение 10 мин
- AM помечает попытку выполнения задачи (task attempt) как failed
- JVM задачи убивается автоматически
- АМ пытается повторно выполнить задачу на другом NM






Отказ задачи. Количество попыток

Если 4 раза задача не выполнилась корректно (#attempt=4), то считается, что вся работа (job) потерпела неудачу.

Отказ AM (AM failure)

- RM прекращает получать heartbeat от AM
- RM фиксирует отказ AM
- RM запускает новый экземпляр AM в новом контейнере (запуск через NM)
- Для восстановления состояния выполняемых задач АМ использует Job History сервер



#attempts = 2 -> job failed

Отказ NM



Выход из строя или медленная работа

- > RM прекращает получать heartbeat от NM
- **RM** ждет 10 мин. и не использует этот NM при выделении контейнеров
- Задачи на NM будут восстановлены AM на другом NM
- АМ восстанавливает RM на другом NM




Отказ RM

RM – единая точка отказа (SPOF)

- Все работы выходят из строя и не могут быть восстановлены
- Для обеспечения отказоустойчивости используется режим High Availability (HA) с активным и пассивным RM



Отказ RM. HA



- ActiveStandbyElector встроенный в RM детектор отказа (аналог ZKFC в HDFS)
- Приложения могут периодически создавать checkpoint, чтобы избежать потерь при восстановлении
- Клиенты, АМы и NМы пытаются подключиться к RM в Round-Robin манере покане найдут активный RM (все RMы прописаны в конфигурации на каждом узле)

ИНСТИТУТ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГПУ

Отказ RM. HA

Стадии повторного запуска/восстановления RM:

1. Восстановление состояния RM

Загружает информацию из ZK о приложениях/попытках выполнения

Повторно запускает ранее незавершенные приложения (Hadoop 2.4.0)

2. Восстановление запущенных работ (Наdoop 2.6.0)

RM собирает информацию о статусах контейнеров с NM и запрошенных контейнерах от AM. Предыдущие работающие приложения не теряют проделанную работу

RM не запускает приложение повторно, если приложение отмечено статусом завершения: failed, killed или finished

ИНСТИТУТ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГПУ

Отказ RM. HA

ZK хранит следующую информацию:

- Метаданные контекста приложения (формируемые при запуске приложения клиентом)
- Финальные статусы приложения (failed, killed, finished) и данные диагностики после завершения приложения
- Ключи безопасности, токены для работы в защищенной среде

Вместо ZK для хранения может быть использована локальная FS, HDFS или LevelDB



Отказ RM. НА. Стадия 1

- Клиенты и NM пытаются достучаться до RM, периодически отравляя запросы
- После запуска RM и загрузки данных из ZK он отправляет resync команду всем NMam и AMam (через их heartbeatы)
- Получив re-sync NM уничтожает управляемые им контейнеры и повторно регистрируются на RM
- АМ также завершается при получении re-sync
- Создается новая попытка запуска АМ для всех приложений, которые не были завершены



Отказ RM. НА. Стадия 2

- RM восстанавливает свое рабочее состояние, получая информацию статусах контейнеров от всех NMов
- NM не уничтодает контейнеры при re-sync команде
- NM повторно регистрируется на RM и отправляет ему статусы контейнеров
- > RM не уничтожает AM
- АМ синхронизируется с RM и продолжает свою работу

Источники



Hadoop: The Definitive Guide, 4th Edition (book)

Hadoop (github source code)

Apache Hadoop YARN (doc)

MapReduce Tutorial (doc)

ResourceManager High Availability (doc)

ResourceManager Restart (doc)